


# PACK ABAQUES

Tir Longue Distance

**VERSION MIL / mrad**



6.5 Creedmoor · .308 Winchester · Abaque vierge

Réglages en MIL / mrad · 100 à 1000 m

Cartes de poche à découper

**OFFERT AUX MEMBRES DE LA LISTE BALLISTIR**

**BALLISTIR**


ballistir.fr

# 6.5 Creedmoor — MIL / mrad

BALLISTIR

Hornady 147 gr ELD-M · V0 815 m/s · zéro 100 m · 15 °C / 1013 hPa · canon 24", twist 1:8"

| DIST. | ÉLÉV.<br>(mil) | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | T.VOL | V m/s |
|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 100   | 0.0            | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.3    | 0.13  | 772   |
| 150   | 0.2            | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5    | 0.19  | 751   |
| 200   | 0.6            | 0.1   | 0.3   | 0.4   | 0.6   | 0.7    | 0.26  | 730   |
| 250   | 1.0            | 0.2   | 0.4   | 0.5   | 0.7   | 0.9    | 0.33  | 710   |
| 300   | 1.4            | 0.2   | 0.4   | 0.6   | 0.9   | 1.1    | 0.40  | 689   |
| 350   | 1.8            | 0.3   | 0.5   | 0.8   | 1.0   | 1.3    | 0.47  | 670   |
| 400   | 2.3            | 0.3   | 0.6   | 0.9   | 1.2   | 1.5    | 0.55  | 650   |
| 450   | 2.8            | 0.3   | 0.7   | 1.0   | 1.3   | 1.7    | 0.63  | 631   |
| 500   | 3.3            | 0.4   | 0.8   | 1.1   | 1.5   | 1.9    | 0.71  | 612   |
| 550   | 3.9            | 0.4   | 0.8   | 1.3   | 1.7   | 2.1    | 0.79  | 594   |
| 600   | 4.4            | 0.5   | 0.9   | 1.4   | 1.9   | 2.3    | 0.88  | 576   |
| 650   | 5.0            | 0.5   | 1.0   | 1.5   | 2.1   | 2.6    | 0.96  | 558   |
| 700   | 5.6            | 0.6   | 1.1   | 1.7   | 2.3   | 2.8    | 1.06  | 540   |
| 750   | 6.3            | 0.6   | 1.2   | 1.8   | 2.4   | 3.1    | 1.15  | 523   |
| 800   | 7.0            | 0.7   | 1.3   | 2.0   | 2.7   | 3.3    | 1.25  | 506   |
| 850   | 7.7            | 0.7   | 1.4   | 2.2   | 2.9   | 3.6    | 1.35  | 489   |
| 900   | 8.4            | 0.8   | 1.5   | 2.3   | 3.1   | 3.9    | 1.45  | 472   |
| 950   | 9.2            | 0.8   | 1.7   | 2.5   | 3.3   | 4.1    | 1.56  | 456   |
| 1000  | 10.1           | 0.9   | 1.8   | 2.7   | 3.6   | 4.4    | 1.67  | 440   |



## MODE D'EMPLOI

1. Lisez l'élévation à votre distance.
2. Estimez la vitesse du vent (m/s) et lisez la colonne correspondante : c'est la dérive pour un vent PLEIN TRAVERS (3h ou 9h).
3. Estimez la direction en heures d'horloge et multipliez par le coefficient du cadran.

Exemple : vent de 2h à 6 m/s →  
dérive 6 m/s × 0,87.

**Dérive gyroscopique à 600 m : 0.13 mil vers la droite**


Supersonique jusqu'à environ 1000 m

# .308 Winchester — MIL / mrad

BALLISTIR

Sierra 175 gr MatchKing · V0 790 m/s · zéro 100 m · 15 °C / 1013 hPa · canon 24", twist 1:11"

| DIST. | ÉLÉV.<br>(mil) | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | T.VOL | V m/s |
|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 100   | 0.0            | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5    | 0.13  | 729   |
| 150   | 0.3            | 0.2   | 0.3   | 0.5   | 0.6   | 0.8    | 0.20  | 700   |
| 200   | 0.7            | 0.2   | 0.4   | 0.6   | 0.9   | 1.1    | 0.27  | 671   |
| 250   | 1.1            | 0.3   | 0.6   | 0.8   | 1.1   | 1.4    | 0.35  | 643   |
| 300   | 1.6            | 0.3   | 0.7   | 1.0   | 1.3   | 1.7    | 0.43  | 616   |
| 350   | 2.2            | 0.4   | 0.8   | 1.2   | 1.6   | 2.0    | 0.51  | 589   |
| 400   | 2.8            | 0.5   | 0.9   | 1.4   | 1.9   | 2.3    | 0.60  | 563   |
| 450   | 3.4            | 0.5   | 1.1   | 1.6   | 2.2   | 2.7    | 0.69  | 538   |
| 500   | 4.0            | 0.6   | 1.2   | 1.8   | 2.5   | 3.1    | 0.79  | 513   |
| 550   | 4.8            | 0.7   | 1.4   | 2.1   | 2.8   | 3.5    | 0.89  | 488   |
| 600   | 5.5            | 0.8   | 1.5   | 2.3   | 3.1   | 3.9    | 0.99  | 464   |
| 650   | 6.4            | 0.9   | 1.7   | 2.6   | 3.4   | 4.3    | 1.10  | 441   |
| 700   | 7.3            | 0.9   | 1.9   | 2.8   | 3.8   | 4.7    | 1.22  | 418   |
| 750   | 8.2            | 1.0   | 2.1   | 3.1   | 4.2   | 5.2    | 1.34  | 395   |
| 800   | 9.2            | 1.1   | 2.3   | 3.4   | 4.6   | 5.7    | 1.47  | 374   |
| 850   | 10.4           | 1.3   | 2.5   | 3.8   | 5.0   | 6.3    | 1.61  | 353   |
| 900   | 11.6           | 1.4   | 2.7   | 4.1   | 5.5   | 6.8    | 1.75  | 335   |
| 950   | 12.9           | 1.5   | 3.0   | 4.5   | 5.9   | 7.4    | 1.91  | 323   |
| 1000  | 14.3           | 1.6   | 3.2   | 4.8   | 6.4   | 8.0    | 2.06  | 315   |



## MODE D'EMPLOI

1. Lisez l'élévation à votre distance.
2. Estimez la vitesse du vent (m/s) et lisez la colonne correspondante : c'est la dérive pour un vent PLEIN TRAVERS (3h ou 9h).
3. Estimez la direction en heures d'horloge et multipliez par le coefficient du cadran.

Exemple : vent de 2h à 6 m/s →  
dérive 6 m/s × 0,87.

**Dérive gyroscopique à 600 m : 0.17 mil vers la droite**


Supersonique jusqu'à environ 850 m

# ABaque VIERGE — MIL / mrad

BALLISTIR

Calibre : \_\_\_\_\_ Balle : \_\_\_\_\_ V0 : \_\_\_\_\_ m/s Zéro : \_\_\_\_\_ m Clic : \_\_\_\_\_

| DIST. | ÉLÉV. | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | T.VOL | V m/s |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 100   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 150   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 200   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 250   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 300   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 350   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 400   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 450   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 500   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 550   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 600   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 650   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 700   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 750   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 800   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 850   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 900   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 950   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| 1000  |       |       |       |       |       |        |       |       |



## À REMPLIR AVEC VOS DONNÉES

Reportez ici les valeurs de votre propre calculateur balistique, puis corrigez-les avec vos relevés au stand.

Les colonnes de vent correspondent à un vent PLEIN TRAVERS (3h ou 9h).

Le cadran donne le coefficient à appliquer selon la direction du vent.

# CARTES DE POCHE

À découper et plastifier — format poche


BALLISTIR

## 6.5 Creedmoor

mil

Hornady 147 gr ELD-M · V0 815 m/s · zéro 100 m

| DIST<br>100 | ÉLÉV<br>0.0 | 5 m/s<br>0.2 | T.VOL<br>0.13 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 200         | 0.6         | 0.3          | 0.26          |
| 300         | 1.4         | 0.5          | 0.40          |
| 400         | 2.3         | 0.7          | 0.55          |
| 500         | 3.3         | 0.9          | 0.71          |
| 600         | 4.4         | 1.2          | 0.88          |
| 700         | 5.6         | 1.4          | 1.06          |
| 800         | 7.0         | 1.7          | 1.25          |
| 900         | 8.4         | 1.9          | 1.45          |
| 1000        | 10.1        | 2.2          | 1.67          |




Outil d'aide — validation au stand obligatoire. ballistir.fr

## .308 Winchester

mil

Sierra 175 gr MatchKing · V0 790 m/s · zéro 100 m

| DIST<br>100 | ÉLÉV<br>0.0 | 5 m/s<br>0.3 | T.VOL<br>0.13 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 200         | 0.7         | 0.5          | 0.27          |
| 300         | 1.6         | 0.8          | 0.43          |
| 400         | 2.8         | 1.2          | 0.60          |
| 500         | 4.0         | 1.5          | 0.79          |
| 600         | 5.5         | 1.9          | 0.99          |
| 700         | 7.3         | 2.4          | 1.22          |
| 800         | 9.2         | 2.9          | 1.47          |
| 900         | 11.6        | 3.4          | 1.75          |
| 1000        | 14.3        | 4.0          | 2.06          |



Outil d'aide — validation au stand obligatoire. ballistir.fr

Données calculées pour une configuration de référence constructeur. Elles ne remplacent pas vos propres relevés : votre canon, votre lot et vos conditions donneront des valeurs différentes. Validation au stand obligatoire. L'utilisateur reste seul responsable de sa pratique et de sa sécurité.

# CARTES DE POCHE VIERGES


À découper et plastifier — format poche

BALLISTIR

## MA CONFIGURATION

Calibre \_\_\_\_\_ Balle \_\_\_\_\_ V0 \_\_\_\_\_ Zéro \_\_\_\_\_

| DIST<br>100 | ÉLÉV | 5 m/s | T.VOL |
|-------------|------|-------|-------|
| 200         |      |       |       |
| 300         |      |       |       |
| 400         |      |       |       |
| 500         |      |       |       |
| 600         |      |       |       |
| 700         |      |       |       |
| 800         |      |       |       |
| 900         |      |       |       |
| 1000        |      |       |       |




Outil d'aide — validation au stand obligatoire. [ballistir.fr](http://ballistir.fr)

## MA CONFIGURATION

Calibre \_\_\_\_\_ Balle \_\_\_\_\_ V0 \_\_\_\_\_ Zéro \_\_\_\_\_

| DIST<br>100 | ÉLÉV | 5 m/s | T.VOL |
|-------------|------|-------|-------|
| 200         |      |       |       |
| 300         |      |       |       |
| 400         |      |       |       |
| 500         |      |       |       |
| 600         |      |       |       |
| 700         |      |       |       |
| 800         |      |       |       |
| 900         |      |       |       |
| 1000        |      |       |       |



Outil d'aide — validation au stand obligatoire. [ballistir.fr](http://ballistir.fr)

Données calculées pour une configuration de référence constructeur. Elles ne remplacent pas vos propres relevés : votre canon, votre lot et vos conditions donneront des valeurs différentes. Validation au stand obligatoire. L'utilisateur reste seul responsable de sa pratique et de sa sécurité.