

Manual del Socio Invoicy



Versión 1.40.0.0

Junio / 2019

ÍNDICE

1	INFORMACIÓN GENERAL	12
1.1	PRESENTACIÓN	12
1.2	VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE	12
1.3	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	12
2	DEFINICIONES FUNCIONALES CFE	14
2.1	ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS	14
3	PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY	15
3.1	PANTALLA DE INICIO	15
3.1.1	Módulo InvoiCy	15
3.1.1.1	¿Olvidó su contraseña?	15
3.1.2	Módulo Web	16
3.2	REGISTRO DE NUEVA EMPRESA	18
3.3	LICENCIAMIENTO	28
3.4	IMPORTACIÓN DEL CAE	31
4	PANTALLAS DEL SISTEMA	39
4.1	EMITIR CFE	39
4.2	REPORTES	62
4.2.1	Reporte Diario	63
4.2.2	Informe de Comprobrantes Emitidos	66
4.2.3	Informe de Comprobrantes Recibidos	69
4.2.4	Informe de Facturación	70
4.2.5	Informe de Volumen	72
4.2.6	Informe de Uso del CAE	73
4.3	CFE RECIBIDOS	74
4.4	PANEL DE CONTROL	78
4.4.1	Menú Empresa	79
4.4.1.1	Certificados	81
4.4.1.1.1	Agregar un Certificado Digital	82
4.4.1.2	E-mail para Envío	82
4.4.1.2.1	Personalizar Mensajes	84
4.4.1.3	Perfiles de usuario	86
4.4.1.4	Configuración de notificaciones	89
4.4.1.5	Agregar Sucursal	90

4.4.1.6	CAE	91
4.4.1.7	Descarga de e-mails	100
4.4.1.8	Proveedores Electrónicos	102
4.4.1.9	Tareas Programadas	102
4.4.1.10	Exportación de documentos	103
4.4.1.11	Importación de Documentos	107
4.4.2	<i>Menú Sucursal.....</i>	<i>108</i>
4.4.2.1	Usuarios de la Sucursal	110
4.4.2.1.1	Acciones del Usuario	112
4.4.2.2	Logotipos	112
4.4.2.3	Configuraciones del InvoiCy Web.....	116
4.4.2.4	Puntos de Emisión	117
4.4.2.4.1	Configuraciones para Impresión Distribuida	122
4.4.2.4.2	Configuraciones para Conector XML	125
4.4.2.5	Impresión	125
4.4.2.5.1	Impresión Distribuida	128
4.4.2.6	Configuraciones de Integración	128
4.4.3	<i>Menú Digitación.....</i>	<i>131</i>
4.4.3.1	Receptores de la digitación.....	131
4.4.3.2	Ítems de la digitación	134
4.4.3.3	Mandantes de la Digitación	136
4.4.3.4	Propietarios de la Mercadería	136
4.4.3.5	Personalización.....	137
4.4.4	<i>Menú Sistema.....</i>	<i>138</i>
4.4.4.1	Gestión de Empresas	139
4.4.4.2	Registro de nueva Empresa	141
4.4.4.3	Usuarios.....	141
4.4.4.3.1	Acciones del Usuario	143
4.4.4.4	White Label	144
4.4.4.5	Cola de tareas	147
4.4.4.6	Gestión de PDE	148
4.5	LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES.....	148
4.6	NOTIFICACIONES	150
4.7	CONFIGURACIONES.....	153
4.7.1	<i>CAMBIAR CONTRASEÑA.....</i>	<i>154</i>
4.7.2	<i>LOGS DEL SISTEMA.....</i>	<i>154</i>
4.7.3	<i>REPOSITORIO.....</i>	<i>156</i>
4.7.4	<i>LOGS DE USUARIOS.....</i>	<i>158</i>
4.7.5	<i>ANULAR RANGO DE CFE</i>	<i>159</i>

4.7.5.1	Menu Configuraciones – Anular rango de CFE.....	159
4.7.5.2	Menu Inicio – Acciones	161
4.7.6	<i>CONSULTA DE RUT</i>	162
4.7.7	<i>CERTIFICACIÓN</i>	163
4.7.7.1	Certificación Simplificada.....	164
4.7.7.2	Tradicional / Nuevo CFE	165
4.8	MÓDULO INVOICY WEB	166
4.9	Login no InvoiCy Web	168

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Pantalla de inicio	15
Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?	16
Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial	16
Figura 3: Login do módulo InvoiCy Web	18
Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial	18
Figura 5: Pantalla de bienvenida	19
Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa	20
Figura 7: Selección de logotipo	21
Figura 8: Registro de empresas paso 2	22
Figura 9: Seleccionar archivo .pfx	23
Figura 10: Registro de empresas tercero paso	23
Figura 11: Botón seleccionar usuario.....	24
Figura 12: Selección de usuarios.....	24
Figura 13: Seleccionar usuario	24
Figura 14: Notificación	25
Figura 15: Usuarios agregados	25
Figura 16: Registrar nuevo usuario	25
Figura 17: Registro de usuarios	26
Figura 18: Empresa Creada	27
Figura 19: Registro de Nueva Sucursal	28
Figura 20: Wizard de Licenciamiento.....	29
Figura 21: Ambiente	29
Figura 22: Datos del Solicitante	30
Figura 23: Modelo Comercial	30
Figura 24: Datos de la resolución autorizadora	31
Figura 25: Licencia aprobada.....	31
Figura 26: Importación de la CAE	31
Figura 27: Pantalla de CAE	32
Figura 28: Botón Importar.....	32
Figura 29: Seleccionar archivo	32
Figura 30: Archivo CAE	33
Figura 31: Atribución de la CAE	33
Figura 32: Seleccionar empresa	34
Figura 33: División de la CAE.....	34
Figura 34: CAE Numeración automática	35
Figura 35: Definir rangos de CAE	36
Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE	37
Figura 37: Éxito en la importación	38
Figura 38: Menú Lateral	39
Figura 39: Seleccionar tipo de CFE.....	40
Figura 40: Emitir CFE	41
Figura 41: Fecha de Emisión	41
Figura 42: Tipo de Operación	42
Figura 43: Tipo Operación e-Remito.....	42
Figura 44: Datos del Mandante.....	43
Figura 45: Receptor	43
Figura 46: Receptor	43
Figura 47: Editar Receptor	43
Figura 48: Ítem	44
Figura 49: Información del producto	45
Figura 50: Códigos.....	45
Figura 51: Sub-descuento	46
Figura 52: Sub-recargo	46
Figura 53: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem	47

Figura 54: Ítem agregado	47
Figura 55: Datos de Exportación	48
Figura 56: Totales	48
Figura 57: Sub-totales.....	49
Figura 58: Retenciones	49
Figura 59: Descuentos	50
Figura 60: Recargos.....	51
Figura 61: Adenda	51
Figura 62: Mercadería de Tercero	52
Figura 63: Pago del CFE.....	53
Figura 64: Nuevo medio de pago.....	53
Figura 65: Registro de medio de pago.....	54
Figura 66: Código de Barras	54
Figura 67: Código de Barras – Abitab	55
Figura 68: Código de Barras - RedPagos	55
Figura 69: Error	56
Figura 70: Editar.....	56
Figura 71: Guardar datos cambiados.....	56
Figura 72: Cambiar la configuración de la impresora	56
Figura 73: Campos correctamente completados.....	56
Figura 74: Campos correctamente completados.....	57
Figura 75: Proceso de CFE	57
Figura 76: CFE Emitido	58
Figura 77: Referencia de CFE	58
Figura 78: Acciones	59
Figura 79: Indicador global	59
Figura 80 – Editar referencias en CFE/CFC	60
Figura 81: Enviar CFE vía XML	60
Figura 82: Importar XML	61
Figura 83: Seleccionar XML	61
Figura 84: CFE importado.....	62
Figura 85: Reportes	62
Figura 86: Pantalla Lista de Reportes Diarios	63
Figura 87: Filtros Reporte Diario	63
Figura 88: Generación del Reporte Diario	64
Figura 89: Íconos Reporte Diario	64
Figura 90: Detalles Reporte Diario	65
Figura 91: Editar Reporte Diario	66
Figura 92: Comprobantes Emitidos	67
Figura 93: Selección de campo del Informe de Comprobantes	67
Figura 94: Filtro básico	68
Figura 95: Filtro Avanzado.....	68
Figura 96: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	69
Figura 97: Comprobantes Recibidos	69
Figura 98: Selección de campo del Informe de Comprobantes	70
Figura 99: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	70
Figura 100: Informe de facturación.....	71
Figura 101: Informe de facturación.....	71
Figura 102: Archivo del Informe de Facturación.....	72
Figura 103: Informe de Volumen	72
Figura 104: Detalle de Cantidad de Comprobantes.....	73
Figura 105: Archivo del Informe de Volumen	73
Figura 106: Informe de uso de la CAE.....	74
Figura 107: CFE recibidos.....	74
Figura 108: Motivo de rechazo	75
Figura 109: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante	76
Figura 110: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta.....	76
Figura 111: Detalles CFE recibido	77

Figura 112: Acciones CFE Recibido	77
Figura 113: Panel de control.....	79
Figura 114: Datos del RUT	80
Figura 115: Pantalla de Certificados Digitales	81
Figura 116: Estado de los certificados	82
Figura 117: Botón E-mail para Envío	83
Figura 118: Configuración de e-mail	83
Figura 119: Personalizar e-mail.....	85
Figura 120: Personalizar mensajes – Variables.....	85
Figura 121: Personalizar mensajes – Insertar enlace	86
Figura 122: Botón perfiles de usuario.....	86
Figura 123: Perfiles de usuario	87
Figura 124: Cambiar perfil.....	88
Figura 125: Registrar nuevo perfil.....	89
Figura 126: Configuración de notificaciones.....	89
Figura 127: Pantalla de configuración de notificaciones	90
Figura 128: Agregar Sucursal	90
Figura 129: Registro de Nueva Sucursal	91
Figura 130: CAE	91
Figura 131: Lista de CAEs	92
Figura 132: Importar CAE	92
Figura 133: Importar CAE	93
Figura 134: Importar CAE	93
Figura 135: Importação de CAE duplicada	94
Figura 136: Configurar CAE	94
Figura 137: Atribuir CAE.....	95
Figura 138: Atribuir CAE a varias empresas	96
Figura 139: Atribuir CAE.....	97
Figura 140: Definir rangos de CAE	98
Figura 141: Nuevo CAE de contingencia	99
Figura 142: Importación de un CAE de contingencia	100
Figura 143: Descarga de e-mails	100
Figura 144: Configuración para descarga de e-mails	101
Figura 145: Datos de los Receptores.....	102
Figura 146: Tareas Programadas	103
Figura 147: Exportación de documentos.....	104
Figura 148: Filtros de la pantalla de Exportación de lote.....	104
Figura 149: Agendar Exportación de lote de CFE	105
Figura 150: Exportación de Reporte Diario	105
Figura 151: Agendar Exportación de lote de CFE	106
Figura 152: Filtros para Exportación de CFE Recibidos	107
Figura 153: Importación de Documentos.....	108
Figura 154: Datos Sucursal.....	109
Figura 155: Pantalla de Usuarios	110
Figura 156: Registro de usuarios	111
Figura 157: Accesos del Usuario	112
Figura 158: Pantalla de Logotipos	113
Figura 159: Botones de la pantalla de Logotipo	113
Figura 160: Nuevo Logo.....	113
Figura 161: Seleccionar nuevo logotipo	114
Figura 162: Seleccionar logotipo	114
Figura 163: Eliminar logotipo.....	115
Figura 164: Confirmar eliminación de logotipo	115
Figura 165: Configuraciones del InvoiCy Web	117
Figura 166: Registrar nuevo punto de emisión.....	118
Figura 167: Datos del nuevo punto de emisión	119
Figura 168: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión	119
Figura 169: Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector	120

Figura 170: Datos del Punto de Emisión	121
Figura 171: Menú Configuraciones	122
Figura 172: Menú Configuraciones – Agregar impresora	124
Figura 173: Menú Configuraciones – Timeout	125
Figura 174: Botón Impresión	125
Figura 175: Configuraciones de Impresión	126
Figura 176: Datos del socio	127
Figura 177: Agregar impresora	128
Figura 178: Botón Configuraciones de Integración	129
Figura 179: Configuraciones de la Integración	129
Figura 180: Menú digitación	131
Figura 181: Receptores de la digitación	132
Figura 182: Tabla de receptores	132
Figura 183: Íconos receptores	132
Figura 184: Registro de receptor	133
Figura 185: Consulta de RUT	134
Figura 186: Ítems de la digitación	134
Figura 187: Pantalla de ítems	135
Figura 188: Registro de ítem	135
Figura 189: Mandantes de la Digitación	136
Figura 190: Registro de mandantes de la digitación	136
Figura 191: Propietarios de la Mercadería de la Digitación	137
Figura 192: Registro de Propietario de la Mercadería	137
Figura 193: Botón de Personalización	138
Figura 194: Personalizaciones de la adenda	138
Figura 195: Menú Sistema	138
Figura 196: Gestión de Empresas	139
Figura 197: Pantalla de Gestión de Empresas.	139
Figura 198: Filtros	140
Figura 199: Registro de nueva Sucursal	141
Figura 200: Pantalla de Usuarios del Sistema	141
Figura 201: Registro de usuarios	142
Figura 202: Accesos del Usuario	143
Figura 203: Clave del White Label	144
Figura 204: Configuración del White Label	146
Figura 205: Configuración de colores del White Label	146
Figura 206: Opciones del White Label	147
Figura 207: Cola de tareas	147
Figura 208: Lista de las casas principales/sucursales	149
Figura 209: Lista las casas principales/sucursales del usuario	149
Figura 210: Notificaciones	150
Figura 211: Alerta notificaciones	150
Figura 212: Ventana notificaciones	151
Figura 213: Mostrar todas las notificaciones	151
Figura 214: Exhibir todas las notificaciones	152
Figura 215: Notificaciones de sistema	152
Figura 216: Configuraciones	153
Figura 217: Ventana configuraciones	153
Figura 218: Cambiar contraseña	154
Figura 219: Logs del sistema	155
Figura 220: Filtros	155
Figura 221: Tabla de logs	156
Figura 222: Repositorio	157
Figura 223: Filtros	157
Figura 224: Tabla	157
Figura 225: Descarga	158
Figura 226: Logs del usuario	158
Figura 227: Filtros	159

Figura 228: Tabla de logs.....	159
Figura 229: Acceso a pantalla de Anulación	160
Figura 230: Anular rango de CFE	160
Figura 231: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos	161
Figura 232: Anular la pantalla de detalles de CFE	161
Figura 233: Menu Consulta RUT DGI.....	162
Figura 234: Consulta RUT DGI.....	162
Figura 235: Retorno de Consulta de RUT	163
Figura 236: Acceso a pantalla de Certificación	164
Figura 237: Pantalla de Certificación	164
Figura 238: Pantalla de Certificación Simplificada.....	165
Figura 239: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE.	166
Figura 240: Consulta de CFE en la pantalla inicial	167
Figura 241: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial	167
Figura 242: Menu del Invoicy Web	168
Figura 243: Pantalla de Inicio del Invoicy Web	168
Figura 245: Informe de Volumen	169
Figura 246: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web	170

Tabla de Revisiones

Versión del sistema	Fecha	Descripción de la revisión
1.30.0.0	14/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada Figura Pantalla de bienvenida. - Actualizada Figura Panel de Control. - Actualizada Figura Datos de los proveedores. - Actualizado texto del tópico "Proveedores Electrónicos". - Actualizada Figura Configuraciones de Impresión. - Actualizada Figura Datos del socio. - Actualizado texto del tópico "Impresión". - Actualizada Figura Menú Sistema. - Actualizada Figura Pantalla de Gestión de Empresas. - Actualizada Figura Filtros. - Actualizado texto del tópico "Gestión de empresas". - Creado tópico "Gestión de PDE" - Actualizada Figura Ventana Configuraciones. - Actualizada Figura Pantalla de Certificados Digitales. - Actualizado texto del tópico "Certificados".
1.31.0.0	16/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiada descripción del White Label. - Cambiada imagen de las "Configuraciones de Impresión".
1.32.0.0	20/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualiza versión del manual.
1.33.0.0	18/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Datos de la resolución autorizadora". - Actualizada figura "Emitir CFE". - Actualizada figura "Fecha de Emisión". - Actualizada figura "Tipo de Operación". - Actualizada figura "Tipo Operación e-Remito". - Actualizada figura "Receptor". - Actualizada figura "Totales". - Actualizada figura "Mercadería de Tercero". - Actualizada figura "Pago del CFE". - Actualizada figura "Nuevo medio de pago". - Actualizada figura "Registro de medio de pago". - Actualizada figura "CFE Emitido". - Actualizada figura "Generación del reporte diario". - Actualizada figura "Datos del RUT". - Actualizada figura "Registrar nuevo punto de emisión". - Actualizado requerimientos del InvoiCyConector. - Actualizada figura "Datos del punto de emisión".
1.34.0.0	11/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Panel de Control". - Agregado nuevo ítem "6.5.3.5 Personalización".
1.34.1.0	22/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualiza versión del manual.
1.36.0.0	18/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Consulta CFE". - Actualizada figura "Selección de campo del Informe de Comprobantes".
1.37.0.0	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Pantalla de inicio". - Agregado nuevo ítem "3.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña?". - Agregada figura "Pantalla ¿Olvidó su contraseña?". - Actualizada figura "Menú digitación". - Actualizada descripción del ítem "Gestión de Empresas". - Actualizada figura "Pantalla de gestión de empresas". - Actualizada figura "Filtros". - Actualizada descripción del ítem "Certificación". - Actualizada figura "Pantalla de Certificación". - Agregado nuevo ítem "4.8.7.1 Certificación Simplificada". - Agregada figura "Pantalla de Certificación Simplificada". - Agregado nuevo ítem "4.8.7.2 Tradicional / Nuevo CFE".

1.38.0.0	15/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Agregada figura "Pantalla Tradicional / Nuevo CFE". - Actualizada descripción del ítem "Registro de Nueva Empresa". - Actualizada figura "Registro de Empresa Datos de la Empresa". - Actualizada figura "Registro de Nueva Sucursal". - Actualizada descripción del ítem "Informe de Comprobantes Emitidos". - Actualizada figura "Selección de campo del Informe de Comprobantes". - Agregada figura "Filtro Básico". - Agregada figura "Filtro Avanzado". - Actualizada descripción del ítem "Agregar Sucursal". - Actualizada figura "Registro de Nueva Sucursal". - Actualizada descripción del ítem "Menu Sucursal". - Actualizada figura "Datos Sucursal". - Actualizada descripción del ítem "White Label". - Actualizada figura "Configuración del White Label".
1.39.0.0	30/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada descripción del ítem "Emitir CFE".
1.40.0.0	17/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada descripción del ítem "Registro de Nueva Empresa". - Actualizada figura "Registro de empresas Datos de la empresa". - Actualizada figura "Registro de empresas paso 2". - Actualizada figura "Registro de empresas tercero paso". - Actualizada figura "Empresa creada". - Actualizada figura "Menú lateral". - Borrado el ítem "4.2 Consulta CFE". - Actualizada figura "Informe de Volumen". - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada descripción del ítem "Tareas Programadas". - Adicionada figura "Tareas Programadas".

1 INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección se describe la información general del software InvoiCy, una breve presentación, la visión general del sistema, el propósito de este documento y algunos términos y abreviaturas utilizados en el manual.

1.1 PRESENTACIÓN

Este manual fue elaborado por la empresa Migrate S.R.L. y todos los Derechos de Autor están reservados. No está autorizada la distribución, ni la reproducción de esta publicación.

El contenido tiene como objetivo servir como instrumento de auxilio para la utilización de InvoiCy, describiendo detalladamente todas sus funciones, para guiar al usuario del software.

1.2 VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE

InvoiCy es una solución complementaria al ERP del cliente, que permite la gestión completa del ciclo de envío y consulta de los comprobantes fiscales electrónicos a la DGI. La integración con InvoiCy puede ser realizada a través de XML, Web Service o directamente vía banco de datos.

1.3 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento está destinado al usuario del software, a fin de proveer información suficiente para la utilización de InvoiCy, con el fin de emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos. El manual debe ser utilizado como medio de consulta a InvoiCy.

Términos y abreviaturas utilizados en el manual	
RUT	Registro Único Tributario
CFE	Comprobantes Fiscales Electrónicos
WS	Web Service (servicio Web)
XML	Extended Markup Language (estructuras utilizadas para enviar datos a través de comunicación web)
CAE	Constancia para Autorización de Emisión

2 DEFINICIONES FUNCIONALES CFE

2.1 ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS

La DGI autorizará a cada sujeto pasivo que se postule para documentar sus operaciones en el régimen de facturación electrónica, una vez verificado que cumplen los requisitos establecidos y se completen las pruebas definidas para el proceso decertificación.

Un emisor electrónico es aquel sujeto autorizado por la Dirección General Impositiva para documentar operaciones, mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE).

Todo emisor electrónico es preceptivamente receptor electrónico. Los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas según corresponda, operarán con certificados electrónicos reconocidos y vigentes, expedidos por un prestador de servicios de certificación autorizado.

Quienes ingresen al sistema están obligados a documentar sus operaciones de venta con CFE, no pudiendo emitir documentos manuales para este tipo de operaciones, salvo lo previsto para casos de contingencia justificada. La documentación tradicional en papel puede utilizarse exclusivamente para los comprobantes por los que no se adhirieron al sistema.

El emisor electrónico autorizado deberá emitir los comprobantes electrónicos para todos sus clientes, sean éstos receptores electrónicos o no. El cliente no receptor electrónico recibirá una representación impresa del CFE que tendrá validez legal, no pudiendo exigir un documento tradicional. En el Glosario se definen todos los términos utilizados en este documento.

Más información sobre el proyecto e-Factura [aquí](#)

3 PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY

3.1 PANTALLA DE INICIO

3.1.1 Módulo InvoiCy



Figura 1: Pantalla de inicio

La Figura 1 muestra la pantalla de inicio del módulo InvoiCy, para acceder al sistema deben ser llenados los campos “E-mail de acceso” y “Contraseña” con el mail y la contraseña registrados en los usuarios del sistema, en caso de que sea la primera vez que se abre el sistema, podrá ser usado el login “soporte” y la contraseña “123” que son los valores por defecto para esos campos.

3.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña?

Al elegir esa opción en la pantalla de Inicio, será cargada una nueva pantalla donde es necesario informar el e-mail del usuario que se perdió la contraseña y poner un clic en “Confirmar”. La figura 2 ilustra esa pantalla.




Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?

Al hacer ese proceso el usuario recibirá en su casilla de e-mail un correo electrónico con un link para resetear la contraseña. Ese link tendrá validez de una hora y podrá ser utilizado solamente una vez. Para situaciones en que el link caducó o ya fue utilizado es necesario realizar todo el proceso nuevamente.

3.1.2 Módulo Web

En la pantalla de inicio del módulo Web pueden ser consultados los CFEs emitidos en el sistema utilizando el panel "Consultas" como muestra la siguiente imagen.



Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Los campos contenidos en este panel deben ser llenados correctamente de acuerdo con los datos del CFE deseado, el campo RUT del Emisor, "Serie" debe ser completado con la serie del CFE, el campo "Número" con el número del

mismo, el campo "Valor Total" se refiere al valor total del CFE, abajo en el campo "Código de Seguridad" deben escribirse los 6 primeros dígitos del código Hash contenido en el CFE, más abajo está el campo donde debe ser digitado el Captcha. En caso que no consiga entender la palabra mostrada, haga clic en el link "Cambio" para que la misma sea cambiada.


Una vez completados todos los campos haga clic en "Buscar", si todos los datos son correctos se abrirá la pantalla de detalles del CFE, mostrando todos los datos referentes al CFE buscado.

La información referente al CFE también puede ser buscada a través del QRCode contenido en la representación impresa, si se hace clic en el botón "Consulta del CFE vía QRCode". Para realizar esta consulta se necesita una Webcam y tener Adobe Flash Player instalado.

Al hacer clic en "Consultar CFE vía QRCode" se abrirá una nueva pantalla solicitando permiso para la ejecución de Adobe Flash Player.

Para permitir la ejecución de Adobe Flash Player haga clic en el botón "Permitir" y después de eso posicione el QRCode del CFE deseado en frente a la cámara y haga clic en "Capturar". Entonces será mostrada una pantalla con todos los datos referentes al CFE.

En la parte superior derecha de la pantalla está el botón de login, que está destinado a la administración del módulo InvoiCy Web, por todos los usuarios que tienen permiso de acceso a esta pantalla.



The image shows a login form for the Invoicy Web module. It features a 'Login' button with a key icon in the top right corner. Below this, there are two input fields: 'E-mail' with the text 'soporte' and 'Contraseña' (Password) which is currently empty. A blue 'Ingresar' (Log In) button is positioned below the password field.

Figura 3: Login do módulo Invoicy Web

Después del login, estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes importados en Invoicy Web. La pantalla de administración de Invoicy Web está dividida entre los menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen. Vea 4.8 MÓDULO INVOICY WEB para más detalles.



Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial

3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA

La primera vez que el sistema sea ejecutado, se abrirá una pantalla de bienvenida, donde se podrán ver el link para el sitio web de asistencia al cliente y también registrar una nueva empresa.




Figura 5: Pantalla de bienvenida

Para registrar una nueva empresa en InvoiCy es necesario seguir algunos pasos de configuración que veremos ahora.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar empresa".

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa/Casa Principal, como se ve en la siguiente imagen.

1. Datos de la empresa
2. Certificado
3. Usuarios
Final

Datos de la empresa/Casa Principal

RUT
Apodo de la Casa Principal

Razón Social

Nombre Comercial
Domicilio Fiscal

Departamento
Ciudad

Teléfono
Segundo Teléfono

Giro del negocio del emisor

E-mail del responsable de la empresa

Site

¿Contribuyente Exonerado? No

¿Empresa con IVA al día? Si

Logotipo
Escolher arquivo
Nenhum arquivo selecionado

Códigos de la sucursal registrado en la DGI

Código
Inicio de la vigencia del código

0

Agregar nuevo

Código
Inicio de la vigencia del código

Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa

Como se puede observar en esta pantalla, en la parte superior, hay cuatro pasos para la configuración de una nueva empresa, en el primer paso, hay que especificar los datos de la empresa.

En el campo "RUT" es donde debe ser colocado el RUT de la empresa, en el campo "Apodo de la casa principal/sucursal" se coloca el nombre de la casa principal de la empresa o de la sucursal, en el campo "Nombre comercial" es donde debe ser colocado el nombre comercial de la empresa deseada, y a continuación la "Razón Social" de la misma.

Después en el campo "Domicilio Fiscal" se coloca el domicilio fiscal de la empresa, en el campo "Departamento" se coloca el departamento de la empresa, y en el campo "Ciudad", la ciudad de la empresa.

Luego pueden ser colocados dos números de teléfono de la empresa, en los campos "Teléfono" y "Segundo Teléfono", y en el campo "E-mail responsable"

debe colocarse el e-mail del responsable de la empresa, y en el campo "Site" o website da empresa.

Debajo está disponible el campo para informar si el contribuyente es exonerado, así como la definición si el IVA está al día.

En el campo "Logo" es posible seleccionar el logotipo que será mostrado en el encabezado de cada CFE. Para registrar el logotipo de la empresa haga clic en el botón "Seleccionar archivo", que está al lado del campo. Cuando lo haga se abrirá una nueva pantalla donde deberá ser seleccionado el logotipo de la empresa, como muestra la siguiente imagen.




Figura 7: Selección de logotipo

Después de seleccionar la imagen deseada, haga clic en abrir y el logotipo estará seleccionado para esa empresa.

Caso el socio tenga un White Label activo estará disponible un campo para informar si esa Casa Principal deberá estar vinculada a su White Label.

También es necesario informar el código de la sucursal y cual es la fecha de inicio de la validez de ese código (inicio de la vigencia). Solamente es necesario

tener en cuenta que los códigos son únicos para cada sucursal, así, no es posible registrar el mismo código para más de una sucursal del mismo RUC.

Una vez completados todos los datos se debe hacer clic en continuar para avanzar.

Figura 8: Registro de empresas paso 2

El campo “Apodo del certificado” es una identificación del certificado, debe escribirse allí un nombre que identifique el certificado. En el campo “Contraseña del certificado” debe colocarse la contraseña del certificado, la contraseña debe ser correcta, en caso contrario, no será posible emitir CFEs. Finalmente, el campo “Archivo PFX” es donde será seleccionado el archivo del certificado.




Figura 9: Seleccionar archivo .pfx

Después de seleccionado el archivo, basta hacer clic en el botón “Abrir” para que esta pantalla sea cerrada. Observe que el campo “Archivo PFX” esté completo, y haga clic en el botón “Guardar” y su certificado digital estará instalado. Después haga clic en “Continuar” y será direccionado al paso siguiente.




Figura 10: Registro de empresas tercero paso

En el tercero paso deben ser seleccionados los usuarios que tendrán acceso a esa empresa. Los usuarios que aparecen en la tabla contenida en esta pantalla son los usuarios administradores, que tienen acceso a todas las empresas registradas en Invoicy.

Para seleccionar un usuario que haga parte de la nueva empresa, se debe hacer clic en el botón "Seleccionar usuario" como muestra la siguiente imagen.





Figura 11: Botón seleccionar usuario

Al hacer clic en este botón se abrirá una nueva pantalla, como muestra la siguiente imagen.



Lista de Selección Usuarios del sistema

Nombre E-mail

Nombre	E-mail
✓ SOPORTE MIGRATE	suporte@migrate.com.uy

Mostrando 5 de 1 registro(s) 1 de 1

Figura 12: Selección de usuarios

Esta pantalla posee filtros por nombre y e-mail, pudiendo ser insertados el nombre y el e-mail del usuario deseado. Luego, haga clic en "Buscar" para que la tabla contenida en esta pantalla sea filtrada de acuerdo con las informaciones brindadas.

En la tabla contenida en esa pantalla están los nombres de los usuarios y el e-mail de los mismos.

Para seleccionar el usuario deseado se debe hacer clic en el ícono que se encuentra al lado del nombre del mismo, como muestra la siguiente imagen.




Figura 13: Seleccionar usuario

Después de seleccionar el usuario, el sistema notificará que el usuario fue seleccionado correctamente, como muestra la siguiente imagen.




Figura 14: Notificación

Después de seleccionar los usuarios deseados, la pantalla podrá ser cerrada. La tabla anterior ahora contendrá los usuarios recién agregados, como muestra la imagen.

	Nombre	E-mail
✓	SOPORTE	SOPORTE
✓	PRUEBA	prueba@prueba.com

Figura 15: Usuarios agregados

En caso de que desee registrar un nuevo usuario, eso también podrá ser hecho a través de esta pantalla, haciendo clic en el botón "Registrar", como muestra la siguiente imagen.




Figura 16: Registrar nuevo usuario

Al hacer clic en ese botón se abrirá una pantalla solicitando se completen algunos campos como muestra la siguiente imagen.

Datos del usuario

Datos del usuario

Nombre del Usuario

JUAN

E-mail

juan@prueba.com.br

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

☐ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
 ☐ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
 ☐ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE
 ☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA
 ☐ CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐ REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE
 ☐ CONSULTA DE LA CAE

☐ Editar CAE
 ☐ LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA

☐ Agregar sucursal
 ☐ EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

☐ CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS
 ☐ IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS

☐ PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL
 ☐ CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA

Figura 17: Registro de usuarios

El campo "Nombre" es el campo donde debe ser insertado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre del usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios . El campo "E-mail" debe ser llenado con el e-mail del usuario que será usado para hacer el login en InvoiCy, así como también la contraseña. A continuación se encuentran la opción que podrán ser marcadas, definiendo si el usuario es activo. Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como Inactivo. En el campo "Perfil" se puede seleccionar el perfil que ese usuario tendrá, dicho perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema.

Después de completar todos los campos de la manera deseada, haga clic en volver y su nuevo usuario ya podrá ser seleccionado en la tabla contenida en la pantalla anterior.

Manual del Usuario InvoiCy

26

Seleccionados los usuarios, haga clic en continuar. En la nueva pantalla exhibida, Invoicy mostrará los detalles de la empresa creada, como muestra la siguiente imagen.



Figura 18: Empresa Creada

El campo “Clave de Acceso” es una clave única, creada para cada empresa registrada en el sistema, para poder montar la clave de comunicación. Esa clave podrá ser visualizada y cambiada en cualquier momento por los usuarios con permiso para realizar tal acción.

Después de la finalización del registro de la empresa, hay que licenciar la empresa haciendo clic en la opción LICENCIAR. Después de realizado el licenciamiento, el archivo de la CAE es importado automáticamente para todos los tipos de documentos amparados por el Invoicy, no hay necesidad de importación manual. La CAE importada para el respectivo tipo de documento en TESTING o en HOMOLOGACIÓN (para fase de certificación) no puede ser utilizada en PRODUCCIÓN.

Al final si la empresa tiene sucursales se puede atrabés del botón “Nueva Sucursal” o si no hay el paso siguiente para poder realizar la emisión del CFE será la importación de una CAE para la empresa.

Al final si la empresa tiene sucursales se puede atrabés del botón “Nueva Sucursal” o si no hay el paso siguiente para poder realizar la emisión del CFE será la importación de una CAE para la empresa.

Cuando hace el clic en “Nueva sucursal” se habilitará una pantalla que deberán ser llenados con los datos de la sucursal, Nombre Comercial, Nombre de

la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Según teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo si desea poner y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.





Figura 19: Registro de Nueva Sucursal

Listo la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de licenciamiento y el registro de usuarios. En la ultima etapa "Final", se puede mirar los datos para integración y también si desea, agregar una nueva sucursal.

3.3 LICENCIAMIENTO


Al hacer clic en la opción LICENCIAR será generada la pantalla de Wizard de Licenciamiento, que podrá seleccionar el ambiente configurado para la empresa, cual es el modelo comercial vinculado a la misma si activada en producción, así como otras configuraciones.



Codigo de integración	Apodo de la sucursal	Licencia	Estado de la Sucursal	Código de la sucursal de la DGI
<input checked="" type="checkbox"/>	3 PRUEBA	No licenciada	Liberada	1

Figura 20: Wizard de Licenciamiento

El primer paso es seleccionar la casa principal/sucursal y luego informar el ambiente que deberá ser habilitado dita casa principa/sucursal.



Testing

En este ambiente se tendrá disponible una serie de facilidades para realizar pruebas libres que permitirán mediante mecanismos de recepción automatizados validar los formatos y la firma electrónica de los CFE, reportes y mensajes de respuesta según corresponda. Pueden ingresar los interesados en operar con documentación fiscal electrónica y los emisores electrónicos ya autorizados. Los contribuyentes que desean postularse como emisores electrónicos mediante el sistema tradicional de ingreso al régimen, obligatoriamente deberán cumplir satisfactoriamente la "Prueba de Testing" dispuesta. Para poder acceder a este ambiente debe haber previamente solicitado la clave que lo autoriza a ingresar al ambiente de Testing.

Homologación

En este ambiente pueden operar los contribuyentes que cumplieron exitosamente la "Prueba de testing", quienes postulen mediante el mecanismo simplificado de ingreso al régimen y los emisores electrónicos que soliciten autorización para emitir Nuevo CFE. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Homologación a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

Producción

En este ambiente están disponibles las funcionalidades necesarias para que los emisores y receptores lleven adelante la operativa de facturación electrónica. Ej. Envío de la información requerida (CFE y reportes), Consultas, Actualización de datos, etc. Pueden operar exclusivamente los emisores electrónicos a partir de la fecha de vigencia de la resolución que los autoriza y con los tipos de comprobantes habilitados. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing y de Homologación, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Producción a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

Figura 21: Ambiente


Testing: Cuando se activa la licencia en ese ambiente, InvoiCy estará haciendo todos los envíos de comprobantes para el ambiente de prueba en la DGI y estará creando automáticamente la CAE para todos los tipos de documentos empezando con el número 1 hasta el 9999999.

Homologación: Se licenciará en ese ambiente cuando la empresa esté haciendo la fase de certificación con la DGI. Así InvoiCy estará registrando la numeración de la CAE que la certificación pide. Todos los comprobantes enviados para ese ambiente también son de prueba.

Producción: En producción se activa cuando la empresa ya fue autorizada por la DGI para hacer emisión electrónica en producción. Cuando se

activa este ambiente, todos los documentos generados tienen validez fiscal para la DGI.

El próximo paso es completar los datos del solicitante. En el campo "Clave de partner" debe ser insertada la clave de socio, en el campo "Nombre del Solicitante" debe ser insertado el nombre de quien está solicitando la licencia, el campo "E-mail solicitante" debe ser completado con el e-mail del solicitante de la licencia, luego si hay alguna especificación de la licencia que deberá ser comunicado a Migrate para los cobros.



The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Datos de la solicitud' step selected. The progress bar indicates the following steps: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud (active), Modelo comercial, Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final.


Fields to be filled:

- Clave del partner: [Empty text box with a help icon]
- Nombre del Solicitante: [Text box containing 'Nombre del Socio']
- E-mail del solicitante: [Text box containing 'correosocio@com.uy']
- Observaciones: [Text box with a red asterisk and 'No obligatorio' label]

Buttons: 'Volver' (left) and 'Continuar' (right).

Figura 22: Datos del Solicitante

Si el ambiente seleccionado fue producción y la empresa utiliza la nube de Migrate quedará habilitado la opción MODELO COMERCIAL. En la pantalla deberá seleccionar el modelo comercial que esa empresa deberá estar vinculado. Al finalizar el wizard ese modelo será comunicado a Migrate y pasará a generar cobros de acuerdo con el modelo.



The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Modelo comercial' step selected. The progress bar indicates the following steps: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud, Modelo comercial (active), Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final.

Text: 'Seleccione un Modelo Comercial para cada sucursal'

Cód. Integ.	RUT	Apodo de la sucursal	Nuevo ambiente	Modelo Comercial
3	214092850017	PRUEBA	Producción	<div> <div></div> <div> Licenciamiento Licenciamiento Tarifado Franquicia </div> </div>

Buttons: 'Volver' (left) and 'Continuar' (right).

Figura 23: Modelo Comercial

También si el ambiente seleccionado fue producción se generará una nueva ventana solicitando informar los datos obligatorios de fecha de empiezo en producción y Numero de la resolución autorizadora (caso corresponda).



Figura 24: Datos de la resolución autorizadora

Completados todos los campos, será exhibido una pantalla de resumen de los datos de la solicitud, mire todos los datos de esa pantalla y haz clic en FINALIZAR.

Cuando la solicitud fuere aprobada, será en la pantalla el estado de la licencia como aprobada, como muestra la siguiente imagen.




Figura 25: Licencia aprobada

3.4 IMPORTACIÓN DEL CAE

Para realizar la importación del CAE para la empresa recién registrada es necesario acceder al panel de control y hacer clic en el botón CAE, como muestra la siguiente imagen.



Figura 26: Importación de la CAE

Al hacer clic en este botón se abrirá una pantalla con la lista de CAEs, la misma muestra todas las CAEs ya importadas por el sistema.

Lista de CAEs

Nro. de Constancia: Tipo de CFE: Serie:

Número Inicial: Número Final: Fecha de Vencimiento: CAE Especial:

Buscar **Importar CAE** **Nuevo CAE de contingencia**

	Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	Nº Inicial	Nº Final	Disponibles	CAE estándar	Vencimiento	CAE Especial
	90170002820	e-Resguardo en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002810	e-Remito en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002530	Nota de Débito de e-Boleta en contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No

Figura 27: Pantalla de CAE

Para realizar la importación de la CAE haga clic en el botón "Importar CAE", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.




Figura 28: Botón Importar

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario seleccionar el archivo de la CAE deseada.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos, se tiene que obtener una autorización llamada CAE (Constancia de Autorización de Emisión de CFE) en la DGI, que se genera en formato XML.

Para registrar la CAE de su empresa, seleccione el archivo XML generado por la DGI y haga clic en Cargar datos de la CAE.

Examinar...

Cargar datos de la CAE

Figura 29: Seleccionar archivo

Para seleccionar el archivo de la CAE haga clic en "Seleccionar archivo" y se abrirá una pantalla donde será posible buscar el archivo de la CAE en la máquina local, a continuación se muestra la selección de un archivo.




Figura 30: Archivo CAE

Después de seleccionar el archivo deseado, haga clic en “Abrir” para que el mismo sea importado al sistema, hecho esto, haga clic en “Cargar datos de la CAE” y se abrirá el próximo paso de la importación de la CAE.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Desea utilizar esta CAE en una única empresa o en varias?

☒ Atribuir CAE a una única empresa
☐ Atribuir CAE a varias empresas


Volver

Continuar

Figura 31: Atribución de la CAE

En esta pantalla será necesario seleccionar si desea importar la CAE para una única empresa o si la CAE será atribuida a varias empresas.

En caso de que sea seleccionada la opción para importar la CAE para una única empresa Invoicy mostrará las empresas que poseen el RUT igual al especificado en la CAE.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.


Seleccione la empresa que utilizará esta CAE:

MIGRATE S. R. L. ▼

Volver **Finalizar**

Figura 32: Seleccionar empresa

En caso de que sea seleccionada la opción "Atribuir CAE a varias empresas", se abrirá una nueva pantalla solicitando información respecto a cómo será dividida esa CAE entre las empresas.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial
☐ Definir un rango de numeración diferente para cada empresa
☐ Definir varios rangos de numeración por empresa.

Volver **Continuar**

Figura 33: División de la CAE

En esta etapa de la importación existen tres opciones para la división de la CAE en la empresa, la opción "Mantener el control de la numeración de forma secuencial en la CAE" definirá automáticamente la numeración de la CAE para cada empresa. Esa opción lo direccionará para una nueva pantalla donde se mostrarán las empresas que poseen el mismo RUT para seleccionar las que usarán esa CAE.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.

Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.

Volver

Atribuir CAE a las empresas

Figura 34: CAE Numeración automática

Seleccionadas las empresas, haga clic en "Atribuir CAE a las Empresas."

En caso de seleccionar la opción "Definir un rango de numeración diferente para cada empresa" (Figura 33), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las empresas y definidos los rangos, como se puede ver en la siguiente imagen.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.

Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa	Número Inicial	Número final
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.	0	0

☐ Definir rangos de numeración por empresa automáticamente

Re-calcular rangos

Volver

Atribuir CAE a las empresas

Figura 35: Definir rangos de CAE

En esta pantalla es necesario seleccionar las empresas deseadas, marcando un checkbox ubicado al lado del nombre de la empresa, y en los campos "Número Inicial" y "Número Final" definir cuáles serán los números de CAE que cada empresa deberá usar. Si así lo prefiere, puede marcar la opción "Definir rangos de numeración por empresa automáticamente", así Invoicy dividirá automáticamente los rangos de numeración para cada empresa seleccionada en esta pantalla.

También puede usar el botón "Re-calcular rangos" para que los rangos de numeración atribuidos a cada empresa sean re-calculados. Realizadas las configuraciones, haga clic en "Atribuir CAE a las empresas" para finalizar la definición de la CAE.

Si selecciona la opción "Definir varios rangos de numeración por sucursal" (Figura 33) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.

Rango y Sucursales del CAE

Esta CAE autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura de Exportación] y de la serie [A], para sucursales con el RUT [217034380016]. La numeración autorizada inicia en 1001 y termina en 1100. Se autorizó el día 17/07/2017 y vence el 17/07/2019.

Número inicial

1001

Próximo número a utilizar: 1006

Número final

1100

Nombre del rango

rango_42444

Tipo de emisión

Todos

Todos

Digitación

Web Service

Conector

Base de datos

Sucursales del rango

Vincular sucursal:

x

MIGRATE S.R.L.

Agregar

Apodo de la sucursal

x

MIGRATE S.R.L.

Guardar

Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada la empresa que recibirá el rango de CAE, en seguida en los campos "Número Inicial" y "Número final" debe ser definido el rango de numeración que la empresa utilizará. En el campo "Nombre del rango" se puede insertar un nombre para el rango de CAE, el cual facilitará la gestión de la numeración de la CAE. En Tipo de Emisión podrá especificar si ese rango de numeración deberá estar disponible para todas las orígenes o en caso de usar más de una forma de integración especificar cual número de CAE cada tipo de integración deberá emitir.

Después de definido el rango, haga clic en "Agregar Rango" y el rango de numeración se agregará a la empresa. La imagen anterior muestra que el rango de nombre "Rango_Migrate", con numeración de 1 a 1000, fue atribuido a la empresa Migrate S.R.L.. En esa misma tabla aparece el campo "Último número utilizado", el cual será actualizado cada vez que un CFE sea emitido usando ese rango de numeración, así será fácil gestionar los rangos de numeración de la CAE.

Al lado del nombre de la empresa existen botones para editar o eliminar ese rango de CAE y al lado del campo "Número Inicial" existe un mensaje diciendo cuál fue el último número utilizado por la CAE para facilitar la definición de nuevos rangos.

En esta pantalla se mostrarán todas las empresas que poseen el mismo RUT. En el campo "Empresa a la que se atribuirá la CAE", en la figura 56, fue seleccionada la empresa InvoiCy, seleccionada la empresa deseada, haga clic en "Atribuir CAE para la empresa" y la CAE será importada para la empresa.

A continuación se abrirá otra pantalla mostrando información de la CAE y el mensaje de confirmación de la importación.




Figura 37: Éxito en la importación

Después de estos pasos su empresa ya está lista para emitir CFE usando InvoiCy.

Cuando el sistema busca la CAE para generación de la numeración/serie automáticamente, la CAE definida como estándar tiene preferencia.

4 PANTALLAS DEL SISTEMA

Todas las pantallas de InvoiCy presentan un menú lateral, para que se facilite la navegación entre las páginas del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 38: Menú Lateral

El menú que aparece con fondo amarillo, indica que esa es la pantalla actualmente abierta.

4.1 EMITIR CFE


En InvoiCy es posible emitir CFE a través de la pantalla de digitación de CFE. Para acceder a esa pantalla haga clic en "Emitir CFE" en el menú lateral y se abrirá una nueva pantalla como la que muestra la siguiente imagen.

e-Factura	e-Factura en contingencia
e-Ticket	e-Ticket en contingencia
e-Boleta	e-Boleta en contingencia
N.C. de e-Factura	N.C. de e-Factura en contingencia
N.D. de e-Factura	N.D. de e-Factura en contingencia
N.C. de e-Ticket	N.C. de e-Ticket en contingencia
N.D. de e-Ticket	N.D. de e-Ticket en contingencia
N.C. de e-Boleta	N.C. de e-Boleta en contingencia
N.D. de e-Boleta	N.D. de e-Boleta en contingencia
e-Remito	e-Remito en contingencia
e-Resguardo	e-Resguardo en contingencia
e-Factura de Exportación	e-Factura de Exportación en contingencia
N.C. de e-Factura de Exportación	N.C. de e-Factura de Exportación en contingencia
N.D. de e-Factura de Exportación	N.D. de e-Factura de Exportación en contingencia
e-Remito de Exportación	e-Remito de Exportación en contingencia
e-Factura Venta por Cuenta Ajena	e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena	N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena	N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
e-Ticket Venta por Cuenta Ajena	e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia
N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena	N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia
N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena	N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia
Enviar CFE vía XML	

Figura 39: Seleccionar tipo de CFE

En esta pantalla es necesario seleccionar el tipo de CFE a ser emitido o, si desea importa un archivo XML de un CFE, haga clic en el tipo de CFE que desea emitir y se abrirá una pantalla de digitación del CFE.

Al principio será exhibida la pantalla de edición del número y serie, en caso de que desee que sea emitido con números diferentes de los que fueron generados secuencialmente por Invoicy.

 **NOTA 1:** Para la emisión de comprobantes de contingencia es obligatorio informar el mismo número y serie de la representación pre-impresa emitida.




Figura 40: Emitir CFE

El proximo paso a realizar es informar la fecha de emisión del comprobante, que puede ser futura o anterior a la fecha de digitación.




Figura 41: Fecha de Emisión

Se deberá informar en el próximo paso el tipo de operación que se está realizando con el comprobante, si es una venta de producto o una prestación de

servicio. En caso de que sea una prestación de servicio se omitirán en la representación impresa las columnas: cantidad y valor unitario.




Figura 42: Tipo de Operación

Para los comprobantes del tipo e-Resguardo, e-remito y e-remito de exportación deberá seleccionar inicialmente si es una emisión normal y si estas haciendo la anulación de otro comprobante que ya fue emitido. Para e-remito de exportación debajo de la opción "Referenciar CFE", tendrá la opción "Omitir el valor unitario, monto del ítem y los totales en la impresión" y deberá seleccionar si caso desea que no sean impresos esos datos en la representación impresa.



Figura 43: Tipo Operación e-Remito

Si es un comprobante del tipo ajena, es necesario informar quién es el Mandante del comprobante. En ese paso seleccione primero el botón "Enviar datos del mandate al receptor", si desea que los datos del mandante sean impresos y también enviados en el XML Entre Empresas al receptor. Si aún no tiene el Mandante registrado en Invoicy, haga clic en la opción "Nuevo Mandante" e informe los datos: tipo de documento del mandante, razón social, número del documento y país.

¿Quién es el mandante del comprobante de venta por cuenta ajena?

☒ Enviar datos del mandante al receptor ?

Mandante:

[Nuevo Mandante](#)

Figura 44: Datos del Mandante

El próximo paso de la digitación es seleccionar un receptor para el CFE. Si caso la operación de un secreto profesional hay que seleccionar la opción y no es necesario informar el receptor.

Secreto Profesional ?

☒ No se Aplica
☐ Operación amparada por el secreto profesional

Cliente

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

Figura 45: Receptor

En esta pantalla también es posible registrar un receptor, para eso haga clic en el botón “Nuevo Receptor” y se abrirá una pantalla para registrar un nuevo receptor. Por más información sobre registro de receptores ver 4.4.3.1 Receptores de la digitación.

Para seleccionar un receptor registrado en el sistema basta digitar alguna letra del nombre del mismo e Invoicy sugerirá los receptores registrados con esa letra como se puede ver en la siguiente imagen.

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

1-MIGRATE COMPANY

Figura 46: Receptor

También es posible editar los datos del receptor a través de esta pantalla, haciendo clic en el ícono del lápiz ubicado al lado del receptor, como se puede ver en la siguiente imagen.



Figura 47: Editar Receptor

Seleccionado el receptor, es necesario seleccionar los ítems para el CFE, para seleccionar un ítem ya registrado se puede usar el mismo sistema del receptor, digitando sólo una letra del nombre del ítem Invoicy sugerirá un ítem.




Figura 48: Ítem

En caso de que el producto sea pasible de Impuesto Específico Interno (IMESI), en el campo "Valor del IMESI" se debe informar el respectivo valor. Automáticamente, Invoicy calcula el valor total del producto mostrándolo en el campo "Valor total del ítem", a través de la siguiente fórmula:

$$\text{Valor total} = (\text{Cantidad} * (\text{Valor Unitario} + \text{IMESI})) + \text{Valor de Recargos} - \text{Valor de Descuento}$$

Los valores de IMESI de todos los productos del comprobante son multiplicados por la cantidad del producto, sumados y sugeridos en el campo IMESI de la opción de Totales.

En caso de que sea necesario registrar un producto nuevo, basta hacer clic en "Nuevo Ítem". Por más información sobre registro de productos ver Registro de Productos.

Haciendo clic en el ícono del lápiz se pueden cambiar los datos del ítem, si fuera necesario.

Esta pantalla contiene los campos "Tipo de Facturación", donde debe ser seleccionado el tipo de facturación del producto; la cantidad, en el campo "Cantidad"; en el campo "Valor unitario", seleccione el valor unitario del ítem; al lado se debe marcar la opción "Indicador Agente/Responsable", en caso de ser necesario; a continuación se coloca el porcentaje de descuentos, al lado el valor de descuentos, el porcentaje de recargo y el valor del recargo.


InvoiCy calculará el valor por ítem y llenará automáticamente el campo "Valor por Ítem", pero si se realizara algún cambio, se puede hacer clic en el botón "Calcular" que el valor será re-calculado. En el campo "Unidad de Medida" coloque la unidad de medida del producto y al lado la descripción del mismo.

Completados los campos puede ser agregada más información, en caso necesario, haciendo clic en los links como se muestra la siguiente imagen.



Figura 49: Información del producto

El link "Códigos" abrirá la siguiente pantalla.




The image shows a modal window titled "Códigos del ítem" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two input fields: "Tipos de código" and "Código". Below these fields is a blue "Agregar" button. At the bottom of the modal, there is a table with two columns: "Tipo" and "Código". Below the table is a "Volver" button.

	Tipo	Código

Figura 50: Códigos


En esta pantalla debe ser colocado el tipo de código y el código, después de eso haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al producto.



The screenshot shows a modal window titled "Sub-descuentos del ítem" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two input fields: "Tipo de sub-descuento" with a dropdown menu showing a dollar sign (\$) and "Valor de sub-descuento" with a text input field containing "0.00". Below these fields is a blue button labeled "Agregar". At the bottom of the modal, there is a table with two columns: "Tipo de sub-descuento" and "Valor del sub-descuento". Below the table is a white button labeled "Volver".

Figura 51: Sub-descuento

El link de sub-descuento abrirá una pantalla como la de la imagen anterior, en la misma se seleccionará el tipo de sub-descuento y el valor. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al ítem.



The screenshot shows a modal window titled "Sub-recargos del ítem" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two input fields: "Tipo de sub-recargo" with a dropdown menu showing a dollar sign (\$) and "Valor del Sub-recargo del ítem" with a text input field containing "0.00". Below these fields is a blue button labeled "Agregar". At the bottom of the modal, there is a table with two columns: "Tipo de sub-recargo" and "Valor del Sub-recargo del ítem". Below the table is a white button labeled "Volver".

Figura 52: Sub-recargo

El link de sub-recargo abrirá una pantalla como la anterior, donde deberá ser seleccionado el tipo de sub-recargo y el valor. Después haga clic en “Agregar” y el mismo será aplicado al producto.

Los links de retenciones, percepciones/credito fiscal abrirán pantallas semejantes. Serán insertados el código de la retención o percepción, la descripción que va en la representación impresa, la tasa, el valor sujeto y el valor de la retención, percepción o credito fiscal. Hecho esto, haga clic en “Agregar” y los valores serán aplicados al ítem.




Figura 53: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem

Completados todos los valores haga clic en “Agregar Ítem” y el mismo será agregado al CFE como se puede ver en la siguiente imagen.


Ítems: 1		Valor total de los ítems : 265.10		
	Nombre	Cantidad	Valor Unitario	Valor total del ítem
	Producto	2,000	132.55	265,10

Figura 54: Ítem agregado

Si la nota es de exportación, hay tres campos más relativos a la información de la exportación: cláusula de venta, modalidad de venta y via de transporte de la mercadería.

Datos de Exportación

Cláusula de Venta Seleccione Seleccione CFR - Coste y Flete CIF - Coste, Seguro y Flete CIP - Transporte y Seguro Pagados Hasta CPT - Transporte Pagado Hasta DAP - Entregado en un Punto DAT - Entregado en Terminal DDP - Entregado con Derechos Pagados EXW - En Fábrica FAS - Libre al Costado del Buque FCA - Libre Transportista FOB - Libre a bordo	Modalidad de Venta Seleccione	Vía de Transporte de la Mercadería Seleccione
Cotización de la Moneda Seleccione	0,000	Indicador Montos Brutos IVA no incluido
Número que identifica la Compra _____		

Figura 55: Datos de Exportación

En el campo Cláusula de Venta, debe ser seleccionado el Incoterm de la exportación (EXW, FOB, CIF, DDU, etc.), en el campo Modalidad de Venta debe ser seleccionada la opción de modalidad correspondiente, y en el campo Vía de Transporte de la Mercadería debe ser seleccionado el medio de transporte en que se traslada la mercadería.

A continuación tendrá el área de los totales del CFE, como se puede ver en la siguiente imagen.

Totales

Moneda Utilizada Seleccione	Cotización de la Moneda 0,000	Indicador Montos Brutos IVA no incluido
IMESI 0,00	Número que identifica la Compra _____	

[Subtotales](#)
[Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal](#)
[Descuentos](#)
[Recargos](#)
[Información adicional del CFE](#)
[Adenda](#)

Continuar

Figura 56: Totales

En los totales se debe seleccionar la moneda que será utilizada en el CFE, informar el factor de conversión, el indicador de montos brutos, el subtotal IMESI en el campo "Número que identifica la compra" se puede informar un número que identifique la compra, por ejemplo: número de pedido, número de la orden de compra, etc.

En caso necesario, pueden ser incluidos más datos de los totales en los links contenidos en la pantalla, el link de subtotales dará acceso a una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.




Figura 57: Sub-totales

En esta pantalla insertará el número del subtotal, la descripción y el valor del mismo, después de eso, haga clic en “Agregar” y los valores serán agregados al CFE.





Figura 58: Retenciones


El link de Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal dará acceso a una pantalla como la imagen anterior, insertando automáticamente el valor con su código correspondiente.



Tipo	Valor	Cod. descuento	Descripción	Indicador de Facturación

Figura 59: Descuentos

El link de descuentos (Figura 59) dará acceso a una pantalla como la de la imagen anterior. En esta pantalla deberá ser digitado el valor, el código para el mismo y una descripción. También deberá seleccionarse el indicador de facturación. Después de esto, haga clic en “Agregar” para que el descuento sea aplicado al CFE.




The 'Recargos' form is a modal window with a dark blue header. It contains the following fields and controls:

- Tipo:** A dropdown menu showing '\$'.
- Valor:** A text input field containing '0.00'.
- Código de recargo:** A text input field containing '0'.
- Descripción:** An empty text input field.
- Indicador de Facturación:** A dropdown menu showing 'Exento de IVA'.
- Buttons:** A blue 'Agregar' button and a grey 'Volver' button at the bottom left.
- Table:** A table with 5 columns: Tipo, Valor, Código de recargo, Descripción, and Indicador de Facturación.

Figura 60: Recargos

El link de recargo (Figura 60) dará acceso a una pantalla como la anterior, en la cual hay que digitar el valor y el código del recargo deseado, la descripción y el indicador de facturación del mismo. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que la información sea aplicada al CFE.




The 'Adenda' form is a modal window with a dark blue header. It contains the following elements:

- Text:** A message stating: 'Estas informaciones no son enviadas a la DGI, sólo son enviadas al receptor de la nota e impresas en la representación impresa, en el local indicado.'
- Section Header:** 'Adenda'.
- Text Area:** A large text area for entering the adenda content.
- Buttons:** A blue 'Guardar' button and a grey 'Volver' button at the bottom right.

Figura 61: Adenda

El link "Adenda" (Figura 61) dará acceso a una pantalla como muestra la figura más atrás, en la cual puede ser agregada información adicional que no será transmitida a la DGI, sólo será impresa en la representación impresa del CFE.

Caso sea un e-remito o e-remito de exportación estará disponible el campo Mercadería de Tercero, para que sea informado los datos del propietario de la mercaderia. Caso no corresponder la información poner NO.



Totales

Número que identifica la Compra

Tipo de Traslado

Bienes de Terceros

Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería transportada

[Subtotales](#) [Información adicional del CFE](#) [Adenda](#)

Nuevo Propietario

Figura 62: Mercadería de Tercero

Completados todos los campos haga clic en "Continuar" y el sistema será direccionado a la pantalla con los medios de pago del CFE.




Figura 63: Pago del CFE

En esta pantalla deberán ser completados los datos de fecha de vencimiento y de los medios de pago del CFE. Para completar los medios de pago, seleccionar en el campo “Medio de pago del CFE” el medio de pago deseado e indicar el valor del mismo. Para registrar un nuevo medio de pago, seleccione la opción “Nuevo medio de pago” como muestra la siguiente imagen.




Figura 64: Nuevo medio de pago

Seleccionando esta opción se abrirá una nueva pantalla donde será posible registrar un nuevo medio de pago. La imagen siguiente muestra la pantalla para registro de nuevo medio de pago.




Figura 65: Registro de medio de pago

En esta pantalla basta con digitar la descripción del medio de pago y hacer clic en “Guardar” y el mismo ya estará disponible para ser seleccionado.

A continuación seleccione el medio de pago, digite el valor a ser pagado y haga clic en “Agregar” para que el medio de pago sea aplicado al CFE. Pueden ser agregados varios medios de pago, pero es necesario completar el valor total del CFE que puede ser visualizado en el campo “Monto Total a Pagar”, esos medios de pago pueden ser usados para una misma venta, que se pague, por ejemplo, en parte al contado, en parte en cuotas.

Código de Barras





Figura 66: Código de Barras

En la misma pantalla, si es un comprobante del tipo e-Factura o nota de crédito de e-factura es posible generar el código de barras cuando el pago se

puede hacer en Abitab o en Red Pagos. Para eso seleccione cual es la casa de pago que se puede hacer el pago y complete los campos solicitados.

Si fue seleccionado Abitab, es necesario informar el Código de la empresa registrado en Abitab, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda y el Monto Total del pago. Los campos de número de cuotas y el tipo de mora son opcionales.



Código de Barras

Casa de pago
Abitab

Código de la empresa
Número del cliente
Fecha de vencimiento


Moneda
UYU (Peso uruguayo)

Cuenta
Monto Total
Número de cuotas
Tipo de mora

Continuar

Figura 67: Código de Barras – Abitab

Si seleccionado RedPagos, es necesario informar el Código de la empresa registrado en RedPagos, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda, Monto Total y el importa mínimo que se puede pagar.



Código de Barras

Casa de pago
Redpagos

Código de la empresa
Número del cliente
Fecha de vencimiento

Moneda
UYU (Peso uruguayo)

Monto Total
Importe mínimo

Continuar

Figura 68: Código de Barras - RedPagos

Completados todos los datos en el pago del CFE, haga clic en “Continuar” para ir a la etapa de validación del CFE.

En la pantalla de validación del CFE se podrán verificar todos los datos del CFE. En caso de que hubiera algún error, Invoicy mostrará el campo erróneamente completado y describirá el motivo del error al colocar el cursor del mouse sobre el campo que contiene el error, como se puede ver en la imagen siguiente.



Figura 69: Error

Sobre cada grupo de campos hay un ícono de un lápiz, que permite la edición de los valores del campo, como muestra la siguiente imagen.




Figura 70: Editar

Al hacer clic en este ícono, los campos de los datos del CFE podrán ser editados y aparecerá un ícono de disquete en su lugar. Después de hechos los cambios, al hacer clic en el ícono del disquete, todos los datos serán guardados y validados nuevamente.



Figura 71: Guardar datos cambiados

En esta pantalla es posible cambiar las definiciones de la impresión automática para el CFE que está siendo emitido, vea la imagen abajo.

Se você utiliza a impressão distribuída, vide

¿Imprimir CFE?	Apodo de la impresora	Cantidad de copias
Sí	Impresora Estándar	1

Figura 72: Cambiar la configuración de la impresora

Cuando todos los campos estén correctos, Invoicy lo notificará, como se puede ver en la siguiente imagen.





Figura 73: Campos correctamente completados

Completados todos los campos correctamente, haga clic en “Emitir” para que el CFE sea emitido o en la opción Visualizar Impresión.



Ninguna referencia informada.

Código de Barras

Casa de Pago

Emitir ?

Visualizar Impresión ?

✓ ¡Éxito! Todos los campos están correctamente completados.

Figura 74: Campos correctamente completados

Después de esto, será direccionado a una nueva pantalla donde el CFE será procesado y enviado. Durante el proceso del CFE la pantalla estará bloqueada y será posible visualizar el mensaje: “Procesando” como muestra la siguiente imagen.



1. Tipo del CFE 2. Digitación de CFE 3. Medios de Pago 4. Validación 5. Confirmación

Confirmación

Número	Serie	Tipo	Fecha	Receptor
636	A	e-Factura	26/04/2013	TESTE RECEDOR

Estado

Procesando...

Figura 75: Proceso de CFE

Cuando Invoicy termine el proceso, se mostrará el estado del CFE y será posible realizar la descarga del archivo XML y visualizar la representación impresa del CFE en el formato que desea.

✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y número 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

Emitir CFE

1. Tipo del CFE 2. Digitación de CFE 3. Forma de Pago 4. Validación **5. Confirmación**

Confirmación

Tipo	Serie	Numero	Fecha	Receptor
e-Factura	A	93	18/12/2018	KIA

[Detalles del CFE](#)

Estado

✓ Importado

✓ Firmado

✓ Enviado DGI

✓ Autorizado

✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y número 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

Nuevo CFE

Descargar XML

Imprimir Documento

Figura 76: CFE Emitido

Para emitir un nuevo CFE haga clic en “Nuevo CFE”, para realizar la descarga del archivo XML, haga clic en “Descargar XML” y para visualizar y/o imprimir la representación impresa del CFE haga clic en “Generar PDF” del formato deseado.

Si fuera necesario emitir un CFE de crédito o débito habrá una pantalla donde será solicitado cuál CFE deberá ser referenciado, como vemos en la siguiente imagen.

Selección de CFEs referenciados

Tipo de CFE: e-Factura

Receptor:

Estado: ▼

Período: Una Semana ▼

Serie:

Número: 0

Buscar

Registrar indicador global

	CFESerie	CFENumero	CFERcpRazSocial	CFEDatEmiss	CFEStatus	CFETotMntPagar
<input type="checkbox"/>	A	4	TESTE RECEDOR	07/05/2013	Enviado	265,10


Mostrando 1 a 1 de 1 registro(s)

Primero
Atrás
Página 1 de 1
Siguiente
Última

Figura 77: Referencia de CFE

En esta pantalla podrán ser utilizados los filtros de los CFE por destinatario, serie, estado, número y período. Después de esto haga clic en

“Buscar” y los CFEs con datos iguales a los aportados en los filtros serán mostrados en la tabla como muestra la siguiente imagen. Cuando encuentre el CFE deseado marque el mismo y seleccione la acción deseada, como muestra la siguiente imagen.



Acción


Sólo referenciar (máximo 40) ▼

Continuar

Figura 78: Acciones

Seleccione la acción, y después haga clic en “Continuar”.

Si fuera necesario seleccionar más de 40 CFE habrá que registrar un o mas indicador global, para eso haga clic en “Registrar indicador global”.



Motivo del indicador global X

Motivo del indicador global

Utilice el índice global cuando no pueda seleccionar los CFE de referencia o cuando el número de CFE pase el límite de 40 establecido por la DGI.

Motivo

Guardar

Figura 79: Indicador global

En esta pantalla describa los motivos de la referencia (por qué los seleccionó) y haga clic en “Guardar” que el sistema será direccionado para la pantalla donde serán insertados los datos del CFE como vimos anteriormente.

Después, es posible proseguir con el proceso. En caso que desee cambiar el CFE/CFC seleccionado anteriormente, haga clic en la opción “Editar CFE seleccionados”, como muestra la imagen.



Figura 80 – Editar referencias en CFE/CFC

En la pantalla donde se selecciona el tipo de CFE también puede ser seleccionada la opción “Enviar CFE vía XML”, para eso haga clic en el botón como muestra la siguiente imagen.



Figura 81: Enviar CFE vía XML

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.




Figura 82: Importar XML

En esta pantalla haga clic en “Escoger archivo” y se abrirá una pantalla donde será necesario encontrar el archivo XML en su computador, ese proceso puede ser visualizado en la siguiente imagen.





Figura 83: Seleccionar XML

Después de seleccionar el archivo XML haga clic en “Abrir”, y en seguida haga clic en “Importar” para que el CFE sea importado y emitido para la DGI. El XML importado debe ser igual al que es recibido por el servicio web de Invoicy, pues el proceso de envío es el mismo. Después de terminar el proceso se mostrará una pantalla con el estado del CFE y una tabla con los logs de envío, como vemos en la siguiente imagen.

Lista de CFE						
Imprimir	Tipo	Serie	Número	Estado	Código Msg	Mensaje
	e-Factura	A	0	Rechazado	159	CFE rechazado.

Logs de envío	
Código	Descripción
607	Ninguna CAE autorizada encontrada.
308	CFE de recepción no enviada al receptor

Figura 84: CFE importado

4.2 REPORTES

Al hacer clic sobre el menú “Reportes”, en el menú lateral, se abrirá una pantalla que ofrece al usuario tres opciones, como muestra la siguiente imagen.




Figura 85: Reportes

La opción “Reporte Diario” abre la pantalla “Lista de Reportes Diarios”, explicada en 4.2.1 Reporte Diario; la opción “Comprobantes emitidos” abre la pantalla de generación del informe explicado en 4.2.2 Informe de Comprobantes Emitidos; la opción “Comprobantes Recibidos” abre la pantalla explicada en 4.2.3 Informe de Comprobantes Recibidos y la opción “Informe de Facturación” abre la pantalla de generación del informe explicado en 4.2.4 Informe de Facturación.

4.2.1 Reporte Diario

InvoiCy también está preparado para generar y enviar a la DGI el Reporte Diario, conteniendo todos los CFE emitidos en el día anterior. De acuerdo a las exigencias de la DGI, el reporte debe ser enviado diariamente aun los días en que no se haya emitido ningún CFE.

El reporte diario será generado y enviado automáticamente a la DGI en el horario configurado en las tareas agendadas del sistema, pero también podrá ser generado manualmente, si fuera necesario.

Para acceder a la pantalla de los reportes diarios se debe hacer clic sobre el botón "Reporte Diario" en la pantalla de Reportes.



RUT del Emisor	Estado	Fecha Firma	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE	Fecha/Hora Firma
217034380016	Reporte recibido	14/05/2014	1	1	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	13/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	12/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	11/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	10/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	09/05/2014	1	0	16/05/14 14:49

Figura 86: Pantalla Lista de Reportes Diarios

La imagen anterior muestra la pantalla de generación y búsqueda de reporte diario. En la parte superior de la pantalla contiene filtros para buscar determinado reporte.



Figura 87: Filtros Reporte Diario

Los filtros de búsqueda de esta pantalla permiten buscar por Estado y fecha del resumen desde y hasta, completados los datos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Para generar un nuevo reporte diario haga clic en “Generar Reporte Diario” y se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.







Figura 88: Generación del Reporte Diario


En esta pantalla basta especificar la fecha del reporte diario deseado y hacer clic en el botón “Generar” para que el reporte sea generado. Haciendo clic en el botón “Volver” la pantalla será cerrada y podrá ser observado en la parte superior de la tabla, el nuevo reporte diario.




Figura 89: Íconos Reporte Diario


En la tabla del listado de los reportes diarios existen dos botones a la izquierda (editar y eliminar) y dos botones a la derecha (enviar y descargar documento). Cada botón posee una función, explicada a continuación:

-  Editar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.
-  Actualizar. Opción disponible para consultar el estado del reporte diario en la DGI.
-  Eliminar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.

 Enviar reporte diario a la DGI. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado.

 Descargar documento. Descarga el archivo que será o fue enviado a la DGI.

Para ver los detalles del reporte diario, como datos de la empresa, cantidad de CFEs, fecha, hora, respuesta de la DGI y resumen de valores, se debe hacer clic en cualquiera de los dos campos de registro deseado. Al hacer clic en uno de los campos, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles tres pestañas con los datos del reporte. En la pestaña "Reporte" se pueden ver los datos principales del reporte, como RUT del emisor, cantidad y fecha de firma de los CFE contenidos en el reporte, fecha de firma del reporte y estado del mismo. En la pestaña "Resumen" estarán los datos detallados del CFE, totales y rangos utilizados y anulados. En la pestaña "Respuesta" se podrán ver los logs del proceso del reporte en cuestión e inclusive la respuesta de la DGI, de aceptación o los motivos del rechazo.



Reporte Diario	
RUT	217034380016
Fecha del Resumen	30/08/2017
Secuencial del Reporte	1
Cantidad de CFE	5
Fecha y hora de la firma del XML del reporte	31/08/17 14:27
Estado	Generado

Figura 90: Detalles Reporte Diario

Todos los botones de acción que están presentes en la tabla del listado y también están disponibles en la pantalla detalles del reporte, como se puede ver en la figura anterior.

Al seleccionar la opción “Editar”, tanto en la tabla como en la pantalla de detalles, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles los datos del reporte a ser enviado a la DGI. Esta opción, por lo tanto, podrá ser utilizada como forma de corrección de valores a partir del rechazo de un reporte enviado a la DGI o debido a un error de generación.

Reporte Diario

RUT del Emisor

217034380016

Fecha Firma

29/03/2014

Secuencial del Reporte

1

Cantidad de CFE

2

Fecha/Hora Firma

29/03/14 10:09

Estado del Reporte

Reporte rechazado

Resumen

	Tipo del CFE	Utilizados	Mayores que 10.000 UI	Anulados	Emitidos
	Nota de Crédito de e-Factura	1	0	0	1
	e-Factura de Exportación	1	0	0	1

Agregar

Guardar

Figura 91: Editar Reporte Diário

No obstante, la pantalla de edición del reporte fue creada para solucionar problemas de emisión del reporte cuando los comprobantes que están en Invoicy fueran emitidos erróneamente, y debe ser utilizada con cautela. En general, Invoicy genera un reporte diario correctamente a partir de las informaciones de los CFE emitidos.

Cuando el reporte diario es rechazado, busque la orientación de nuestro soporte antes de editar la información del reporte e intentar re-enviarlo, pues, probablemente el problema está en los CFE emitidos y estos deben ser corregidos antes del reporte en sí.

4.2.2 Informe de Comprobantes Emitidos

A través del informe de comprobantes es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales

como datos del receptor, estado actual del comprobante, valores, entre otros datos.







Figura 92: Comprobantes Emitidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través de los botones  (para incluirlo en el informe) y  (para eliminar del informe).



The screenshot shows the 'Informe de Comprobantes Emitidos' interface. It includes a navigation bar with 'Inicio', 'Reportes', and 'Informe de Comprobantes Emitidos'. Below the navigation bar, there's a section for 'Filtros' (Filters) with a 'Fecha de Firma' dropdown, 'Fecha Inicial' (01/04/2019), and 'Fecha Final' (30/04/2019). There are two tabs: 'Filtro Básico' and 'Filtro Avanzado'. Under 'Filtro Básico', there are checkboxes for 'Tipo de CFE' (e-Ticket, e-Factura, e-Remito, e-Resguardo, e-Boleta) and 'Filtros adicionales' (Normal, Contingencia, N.C., N.D.). Under 'Filtro Avanzado', there are checkboxes for 'Estado' (Importado, Firmado, Rechazado, Enviado DGI, En digitación, Anulado, Autorizado) and a radio button for '¿Incluir CFE de todas las sucursales?' (Si/No). A 'Generar informe' button is located at the bottom right of the filter section. Below the filter section, there are two tables: 'Campos Disponibles' and 'Campos a Exportar'. The 'Campos Disponibles' table lists fields like 'Fecha/Hora de Firma', 'Fecha de Vencimiento del CFE', 'Período Desde del CFE', 'Período Hasta del CFE', and 'Monto Bruto'. The 'Campos a Exportar' table lists fields like 'Campos a Exportar', 'Tipo del Comprobante', 'Serie del Comprobante', 'Número del Comprobante', 'Estado del CFE', and 'Fecha de Emisión del CFE'.

Figura 93: Selección de campo del Informe de Comprobantes

En el filtro básico, la aplicación permite buscar uno o más tipos de comprobantes de forma simples y rápida. Seleccionando la opción "e-Ticket" la aplicación buscará por todos los tipos de comprobantes de e-Ticket, o sea, e-Ticket, NC e-Ticket, ND e-Ticket, e-Ticket en Contingencia, e-Ticket Venta por cuenta ajena, así como los demás filtros.

Filtro Básico

Filtro Avanzado

Tipo de CFE	<input type="checkbox"/> e-Ticket	<input type="checkbox"/> e-Factura	<input type="checkbox"/> e-Remito	<input type="checkbox"/> e-Resguardo	<input type="checkbox"/> e-Boleta
Filtros adicionales	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Contingencia	<input type="checkbox"/> Exportación	<input type="checkbox"/> Cuenta ajena	
	<input type="checkbox"/> N.C.	<input type="checkbox"/> N.C.	<input type="checkbox"/> N.C.	<input type="checkbox"/> N.C.	
	<input type="checkbox"/> N.D.	<input type="checkbox"/> N.D.	<input type="checkbox"/> N.D.	<input type="checkbox"/> N.D.	

Estado
☒ Importado
☒ Firmado
☒ Rechazado
☒ Enviado DGI
☒ En digitación
☒ Anulado
☒ Autorizado

¿Incluir CFE de todas las sucursales?
☐ Sí
☒ No

Generar informe

Figura 94: Filtro básico

El Filtro Avanzado, diferentemente del filtro básico, permite seleccionar efectivamente el tipo de comprobantes que se desea buscar. Así, es posible elegir combinaciones de tipos de CFE que no son permitidos en el filtro básico. Se permite elegir por ejemplo los tipos e-Ticket, e-Factura y e-Factura de Exportación de una solo vez.

Filtro Básico

Filtro Avanzado

<input type="checkbox"/> e-Ticket	<input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura Venta Cta. Aj.	<input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura de Exp. Cont.
<input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Ticket	<input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura Venta Cta. Aj.	<input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura de Exp. Cont.
<input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Ticket	<input type="checkbox"/> e-Boleta	<input type="checkbox"/> e-Remito de Exportación en Cont.
<input type="checkbox"/> e-Factura	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Boleta	<input type="checkbox"/> e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Factura	<input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Boleta	<input type="checkbox"/> N. C. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Factura	<input type="checkbox"/> e-Remito	<input type="checkbox"/> N. D. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> e-Factura de Exportación	<input type="checkbox"/> e-Resguardo	<input type="checkbox"/> e-Factura Venta Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura de Exportación	<input type="checkbox"/> e-Ticket en Contingencia	<input type="checkbox"/> N. C. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura de Exportación	<input type="checkbox"/> N. C. de e-Ticket en Contingencia	<input type="checkbox"/> N. D. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont.
<input type="checkbox"/> e-Remito de Exportación	<input type="checkbox"/> N. D. de e-Ticket en Contingencia	<input type="checkbox"/> e-Boleta en contingencia
<input type="checkbox"/> e-Ticket Venta por Cuenta Ajena	<input type="checkbox"/> e-Factura en Contingencia	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Boleta en contingencia
<input type="checkbox"/> N. C. de e-Ticket Venta Cta. Aj.	<input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura en Cont.	<input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Boleta en contingencia
<input type="checkbox"/> N. D. de e-Ticket Venta Cta. Aj.	<input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura en Cont.	<input type="checkbox"/> e-Remito en Contingencia
<input type="checkbox"/> e-Factura Venta por Cuenta Ajena	<input type="checkbox"/> e-Factura de Exportación en Cont.	<input type="checkbox"/> e-Resguardo en Contingencia

Estado
☒ Importado
☒ Firmado
☒ Rechazado
☒ Enviado DGI
☒ En digitación
☒ Anulado
☒ Autorizado

¿Incluir CFE de todas las sucursales?
☐ Sí
☒ No

Limpiar Filtros

Generar informe

Figura 95: Filtro Avanzado

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

	A	B	C	D	E
1	Informe de Comprobantes				
2	Razón Social:	MIGRATE SRL			
3	Código Sucursal:	1			
4	Desde:	9/1/14			
5	Hasta:	9/5/14			
6					
7	Comprobantes por Tipo		Comprobantes por Estado		
8	e-Ticket:	10	Importado:		0
9	Nota de Débito de e-Ticket:	1	Generado:		0
10	e-Factura:	2	Rechazado:		0
11	Nota de Débito de e-Factura:	1	Enviado:		20
12	e-Factura de Exportación:	1	Autorizado:		0
13	Nota de Crédito de e-Factura de Exportación:	1	Anulado:		0
14	Nota de Débito de e-Factura de Exportación:	2	Rechazado por la DGI:		0
15	e-Remito:	2	En digitación:		1
16	e-Resguardo:	1			
17					
18	Lista detallada de comprobantes				
19	Tipo del Comprobante	Serie del Comprobante	Número del Comprobante	Estado del CFE	Fecha de Emisión del CFE Razón Social del Receptor
20	e-Ticket	A		29 En digitación	9/5/14 MIGRATE & MIGRATE
21	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A		5 Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
22	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A		4 Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
23	e-Ticket	A		28 Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
24	e-Ticket	A		27 Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
25	e-Ticket	A		26 Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ

Figura 96: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.3 Informe de Comprobantes Recibidos

A través del informe de comprobantes Recibidos es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) datos de los comprobantes recibidos, con cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales como datos del emisor, valores, estado de la aceptación entre otros datos.




Figura 97: Comprobantes Recibidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través de los botones (para incluirlo en el informe) y (para eliminar del informe).

Informe de Comprobantes Recibidos

Filtros

Fecha Inicial: 01/10/2015
Fecha Final: 31/10/2015

Estado del Sobre

☒ Sobre Recibido
☒ Sobre Rechazado

Estado de la Respuesta

☒ Confirmado
☐ Rechazado
☐ No respondido

Campos Disponibles

Campos Disponibles	
Estado del Lote Recibido	+
Estado de la Respuesta	+
Fecha de Emisión del CFE	+
Razón Social del Emisor	+
Monto total a pagar	+

Campos a Exportar

Campos a Exportar	
Tipo del Comprobante	x
Serie del Comprobante	x
Número del Comprobante	x
RUT del Emisor	x
Código de la Sucursal	x

Figura 98: Selección de campo del Informe de Comprobantes

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Informe de Comprobantes Recibidos							
2	Razón Social:	MIGRATE SRL						
3	Código Sucursal:	1						
4	Desde:	10/1/15						
5	Hasta:	10/31/15						
6								
7	Comprobantes por Tipo		Estado del Sobre		Respuesta			
8	e-Factura:	2	Sobre Recibido:	2	Confirmado:	1		
9			Sobre Rechazado:	0	Rechazado:	1		
10					No respondido:	0		
11								
12	Lista detallada de comprobantes							
13	Estado del Lote Recibido	Estado de la Res	Tipo del Comp	Serie del Comprobant	Número d	Fecha de Em	RUT del Emisor	Razón Social del Emisor
14	Sobre Recibido	Confirmado	e-Factura	A	58	10/6/15	217034380016	MIGRATE SRL OFFICIAL
15	Sobre Recibido	Rechazado	e-Factura	A	59	10/6/15	217034380016	MIGRATE SRL OFFICIAL
16								

Figura 99: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.4 Informe de Facturación

En el Informe de Facturación se posibilita exportar para un archivo Excel (.xlsx) los datos enviados en el reporte diario en un período de tiempo determinado. A través de este informe es posible exportar el total de documentos enviados a la DGI, autorizados y anulados, numeración y serie de los

Manual del Usuario Invoicy

70

comprobantes enviados y los valores enviados agrupados por tipo de comprobante o sucursal.




Figura 100: Informe de facturación

Para generar el informe es necesario completar el filtro de fecha que desea hacer, si desea generar el informe por fecha de firma de los comprobantes y por fecha de emisión de los comprobantes (con el filtro de fecha de emisión solo se generará los totales). Luego seleccione en los campos "Fecha Inicial" con la fecha de inicio deseada para el informe y el campo "Fecha Final" con la fecha final del informe.



Figura 101: Informe de facturación

Después de completar los campos con el período deseado, basta con hacer clic en "Consultar" para que el informe sea generado.

A	B	C	D	E
1	Informe de Facturación			
2	Datos del RUT	217034380016		
3	Desde	4/1/14		
4	Hasta	4/30/14		
5				
6	Documentos			
7	Utilizados:	6		
8	Anulados:	0		
9	Emitidos:	6		
10	Mayor que 10.000 UI:	0		
11				
12	Montos	* Los valores generados están convertidos a Pesos Uruguayos (UYU)		
13	Tipo del CFE	Código de la sucursal de la DGI	Monto No Gravado	Monto de Exportación y Asimiladas
14	e-Ticket	1	0	0
15	e-Factura	1	0	40
16				
17	Numeración Autorizada	Total: 6		
18	Tipo del CFE	Serie	Número Inicial	Número Final
19	e-Ticket	A	11	11
20	e-Factura	A	5	8
21	e-Factura	A	11	11
22				
23	Numeración Anulada	Total: 0		
24	Tipo del CFE	Serie	Número Inicial	Número Final
25	Sin anulaciones en el período			
26	Facturación RUT 217034380016			

Figura 102: Archivo del Informe de Facturación

4.2.5 Informe de Volumen

Desde la opción de Informe de Volumen es posible generar el listado de la cantidad de comprobantes emitidos y recibidos de las empresas y sus sucursales mensualmente.

En la pantalla se puede hacer filtros por el año, mes, nombre de la sucursal, como también por el RUT, como muestra la imagen en continuación.

Informe de Volumen

¡Información! El informe fue actualizado día 15/07/2019 a las 14:12 hrs.

Año/Mes

Sucursal

Socio

RUT

Consultar **Exportar a Excel**

Figura 103: Informe de Volumen

Se generará el listado correspondiente al filtro hecho, poniendo en sus detalles el RUT de la empresa, su razón social, Código de la Sucursal o casa principal, el Nombre de la Sucursal y al lado el total de comprobantes Emitidos y el total de comprobantes recibidos. Haciendo el clic en el botón mas, es posible visualizar la cantidad de comprobantes emitidos por el tipo.

Cantidad de Comprobantes

Agosto/2018

RUT	217034380016	Razón Social	MIGRATE SRL	Total Emitido/Recibido	175
				Total Recibido	0
Sucursal	1	Apodo de la sucursal	MIGRATE SRL	Total Emitido	175 +

Figura 104: Detalle de Cantidad de Comprobantes

Al lado de la pantalla está disponible la opción “Exportar para Excel” , posibilitando generar un archivo en .XLSX con todos los datos visualizados desde la consulta. La opción habilitará elegir una de las versiones disponibles.

- Versión 1 – Informe con más detalles del resumen;
- Versión 2 – Solamente cantidades de comprobantes sin detalles;

Informe de Volume								
Año:	2016	Mes:	Enero					
Total:	2							
Emitidos:	2							
Recibidos:	0							
Cantidad de Comprobantes								
Emitidos								
Año	Mes	RUT	Sucursal	Nombre de la Sucursal	e-Ticket	e-Factura	e-Remito	e-Resguardo
2016	Enero	217034380016	11	MIGRATE S. R. L.	2	760	0	0
Recibidos								
Año	Mes	RUT	Sucursal	Razón Social	e-Ticket	e-Factura	e-Remito	e-Resguardo

Figura 105: Archivo del Informe de Volumen

4.2.6 Informe de Uso del CAE

Desde la opción Informe de uso del CAE será posible generar el listado de los numeros utilizados de un CAE específico y los no usados. Posibilitando aún hacer un filtro del rango del CAE cuando tiene configurado más de un rango para el mismo CAE.

	A	B
1	Informe de Uso del CAE	
2	<i>Datos del RUT:</i>	217034380016
3	<i>Razón Social:</i>	MIGRATE SRL
4	<i>Nro. de Constancia:</i>	90180001110
5	<i>Fecha de Autorización:</i>	08/06/17
6	<i>Fecha de Vencimiento:</i>	31/12/19
7	<i>Nombre del rango:</i>	rango_48
8	<i>Tipo del CFE:</i>	e-Factura
9	<i>Serie:</i>	A
10	<i>Número Inicial:</i>	1
11	<i>Número Final:</i>	999999
12	<i>Cantidad de disponibles:</i>	999999
13		
14	Numeración Utilizada	(Firmado, Enviado DGI, Autorizado y Anulado)
15	<i>Número Inicial</i>	<i>Número Final</i>
16	-	-
17		
18	Numeración NO Utilizada	(Importado, Rechazado, En Digitación y Omiso)
19	<i>Número Inicial</i>	<i>Número Final</i>
20	1	999999
21		

Figura 106: Informe de uso de la CAE

4.3 CFE RECIBIDOS

En la pantalla de CFE recibidos serán mostrados todos los CFE emitidos para el RUT de la empresa, como muestra la figura más adelante.

CFE Recibidos de la empresa MIGRATE COMPANY

RUT del emisor

Emisor

Fecha
Importación

Fecha inicial
03/11/17

Fecha final
02/01/18

Estado del Sobre

Estado de la Respuesta

Número Secuencial Único
Inicial 0 Final 0

Tipo CFE

Serie

Número
0

Buscar

Responder

Importación Manual

✓	✗	Estado del Sobre	Respuesta	Tipo	Serie	Número	Fecha	RUT del emisor	Emisor	NSU	Acciones
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59997	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	3	
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59996	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	2	
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59995	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	1	

Mostrando 20 de 3 registro(s)

Primero

Atrás

Página 1 de 1


Siguiendo


Última

Figura 107: CFE recibidos

Esta pantalla presenta los siguientes filtros: Tipo CFE, Serie, Numero, Fecha Inicial y Fecha Final (correspondiente a fecha de emisión, firma o de importación), RUT del emisor, Emisor, Estado del Sobre — que informa los posibles estados del sobre: sobre recibido o sobre rechazado —, Estado de la Respuesta — que pone a disposición los estados de la respuesta al CFE: No Respondido, Confirmado o Rechazado — y Número Secuencial Único.

La confirmación o rechazo de CFE recibidos puede ser realizada registro a registro o a través del respectivo botón mostrado en la cuadrícula.

Para confirmar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.


Para rechazar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

Después de este proceso hay que encaminar la respuesta (confirmación o rechazo del CFE) al emisor. Para hacerlo basta con hacer clic en responder. A partir de este evento se muestra una pantalla con el RUT del emisor, tipo del CFE, serie, número y el estado de aceptación.

Si se selecciona la acción “Rechazar” en la respuesta, se cargará una pantalla para informar el Motivo del rechazo y un campo de “Detalle”, si desea dar más información respecto al rechazo.

El campo “Motivo” tiene los motivos de rechazo especificados por la documentación de la DGI y es obligatorio informarlo en todos los CFE rechazados.

El campo “Detalle” es opcional y solamente es informado cuando se desea poner más detalles respecto al motivo de rechazo.



The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail: Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE. Below the trail is a blue instruction: "Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea." The main form area contains a "Motivo:" label next to a dropdown menu currently showing "E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes". Below this is a "Detalle:" label next to a large, empty text area. At the bottom of the form, there is a blue link: "Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí."

Figura 108: Motivo de rechazo

Si fue seleccionado más de un comprobante para rechazar y desea poner un motivo específico para cada comprobante, seleccione la opción “Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, haga clic aquí”.

Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea.

Motivo: E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes

Detalle:

[Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí.](#)

Emisor	Tipo	Serie	Número	Acción
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazar

Motivo: Utilizar el motivo y detalle de rechazo global

Detalle:

El rechazo global será utilizado para este CFE. Haga clic aquí si desea especificar un rechazo diferente.

Confirmar

Figura 109: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante

Después de especificar el motivo de rechazo haga clic en “Confirmar” y se cargará una nueva pantalla informando si los XML de respuesta han sido correctamente enviados o si ocurrió algún problema en el envío.

Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE > CFE Respondidos

Respondiendo los CFE recibidos

✓ ¡Envío concluido!


Emisor	Tipo	Serie	Número	Estado	Envío	Download
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazado	<div> <div> <p>Archivo no enviado al cliente. Por favor, baje el XML y realice el envío manualmente. (No fue encontrado el e-mail del emisor, imposible comunicarse)</p> </div> <div> <p>¡Error! Falle en el envío de la respuesta Mas detalles</p> </div> </div>	

Figura 110: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta

Para las empresas que utilizan este proceso a través del servicio web es necesario tener configurado el servicio web de aceptación y recepción.

Para ver los detalles de los CFE recibidos, hay que hacer clic sobre el link que se presenta al colocar el puntero del mouse sobre los registros mostrados en la cuadrícula.

Detalles del CFE recibido

- General
- Emisor
- Receptor
- Totales
- Retenciones
- Ítems
- Subtotales
- Descuentos
- Recargos
- Formas de Pago
- Referencias
- Comp. Fiscal
- Adenda
- Respuestas
- Repositorio



General

Tipo de CFE	Serie del Comprobante	Número
e-Factura	A	2
ID de la CAE	Período inicial	Período final
90150001110		
Fecha y Hora de Firma	Fecha de Emisión	Fecha de vencimiento
01/04/15 15:48	01/04/2015	
Monto Bruto	Medio de Pago	Número que identifica la Compra
IVA no incluido	Contado	
ID del Lote del Emisor	ID del Lote del Receptor	Código de Seguridad
15	9	iNhXNh
Número Secuencial Único		
9		

Figura 111: Detalles CFE recibido

En la pantalla de detalles del CFE recibido están disponibles los datos del CFE, en la misma estructura de los CFE emitidos, con los datos separados en pestañas.

Acciones

Estado

Sobre Recibido





Confirmado 

Figura 112: Acciones CFE Recibido

Inmediatamente debajo de las pestañas del contenido existe el grupo de "Acciones" y el grupo "Estado". Mientras que en el grupo estado se exhibe la

situación de las respuestas del sobre y del CFE, en el grupo de acciones existen tres botones:

-  Descargar XML del CFE Entre Empresas recibido.
-  Imprimir una copia de la representación impresa del CFE.
-  Re-enviar e-mail con los archivos de Aceptación y Acuse de Recibo.

Si el CFE ya fue respondido, es enviado el archivo de Aceptación, y si el CFE aún no fue respondido, es enviado el archivo de Acuse de Recibo

A los otros archivos del CFE, que no están disponibles en estos botones, tales como Acuse de Recibo enviado como respuesta al sobre y el XML de aceptación, cuando el CFE ya fue respondido, se puede acceder a través de la pestaña "Repositorio".

También está disponible en InvoiCy el servicio Web para aceptación que es /invoicyweb/aws_aceptacionee.aspx y para recepción es /invoicyweb/aws_recepcionee.aspx.

Por más información sobre la configuración del servicio web, consultar el tema Servicios Web.

En caso que sea necesario es posible realizar manualmente la importación del archivo, a través del botón "Importación manual", donde el proceso de confirmación, rechazo y respuesta ocurre de la misma forma que se describió anteriormente.

4.4 PANEL DE CONTROL

A través del botón "Panel de Control" ubicado en el menú lateral del sistema es posible acceder a la pantalla del sistema donde están todas las opciones de configuración y registro de las más variadas funciones del sistema.




Figura 113: Panel de control

El panel de control del sistema está dividido en cuatro partes: Empresa, Sucursal, Digitación y Sistema. Para iniciar la descripción del panel de control, iniciaremos por el Menú .

4.4.1 Menú Empresa

El primer botón contenido en el menú “Empresa” es el “Datos de la Empresa”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos relacionados al RUT de la empresa.

Datos de la Empresa

Datos Generales

RUT

217034380016

Razón social

MIGRATE SRL

Giro del negocio del emisor

Site

www.migrate.com.uy

E-mail del responsable de la empresa

Fecha de Comienzo (Producción)

Nro. Resolución Autorizadora

0000001000

Mes de Comienzo

Año de Comienzo

2018

Configuraciones de la Empresa

¿Contribuyente Exonerado?

No

¿Empresa con IVA al día?

Sí

¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?

No

Días para confirmación automática del CFE Recibido

0

(Valor 0 desactiva la función)

Guardar

Figura 114: Datos del RUT

El campo "RUT" es el RUT de la empresa y al lado su Razón Social. El campo "Giro del negocio del emisor" es donde debe ser digitado el giro del negocio de la empresa. Debajo de esos datos están disponibles más dos campos correspondientes al sitio de la empresa (si tiene) y el e-mail del responsable de la empresa que estará recibiendo las notificaciones relacionadas a empresa.

En Fecha de Comienzo (Producción), en el campo "Nro. Resolución Autorizadora", debe ser digitado el número correspondiente a la resolución autorizadora (caso corresponda) y en los datos de mes y año de comienzo debe ser informado el mes y año que la empresa fue autorizada por la DGI cómo receptor electrónico.

Debajo de esos datos están disponibles más dos campos correspondientes al sitio de la empresa (si tiene) y el e-mail del responsable de la empresa que estará recibiendo las notificaciones relacionadas a empresa.

En la opción ¿Contribuyente Exonerado? hay que informar si el contribuyente es exonerado, caso si, generará un nuevo campo debajo para informar la norma que esta regularizado la exoneración. La opción ¿Empresa con


el IVA al día? (por defecto ese campo siempre está como SI), caso la empresa no tiene IVA al día, deberá poner NO. En la representación impresa no se generará la leyenda "I.V.A al día" impreso al lado del QR Code.

En la opción "¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?", se utiliza para las empresas que hacen integración vía Web Services y estarán controlando su numeración por el campo CFENumReferencia (Numero identificador del CFE definido por el ERP), como si ese es un numero de CAE. La opción "Días para la confirmación automática del CFE Recibido", se configura cuando se desea que despues de cuantos días el InvoiCy enviará automaticamente la confirmación de un CFE Recibido, si aún no fue respondido. Mas detalles consulte el soporte.

4.4.1.1 Certificados

Para acceder a la pantalla de certificados es necesario un nombre de usuario y contraseña de un usuario administrador de la empresa. Para garantizar la seguridad de acceso a esta pantalla, se solicita que el usuario ingrese sus datos antes de abrir la pantalla de los certificados.

Todavía en el Menú Empresa, InvoiCy tiene el botón "Certificados" que permite la gestión de los certificados digitales.



Estado	Apodo	Tiempo restante para el vencimiento	Emisor	Solicitante	Gestión del Certificado
Activo	MIGRATE 2017	365 días.		RUC217034380016	InvoiCy

Mostrando 10 de 1 registro(s) 14/09/2019 13:41

Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiete Última

Figura 115: Pantalla de Certificados Digitales

Como en otras pantallas, la pantalla de certificados tiene una tabla en el centro presentando los certificados digitales instalados.

El campo "Estado" indica si el certificado está activo o inactivo. Ese campo contiene un ícono que se mantiene verde si es activo y rojo cuando es inactivo.



Figura 116: Estado de los certificados

La tabla también tiene el campo "Apodo" que se refiere al nombre del certificado, información que es dada en el momento de instalar el certificado.

En la columna "Tiempo restante para el vencimiento" se exhibirá la cantidad de días que faltan para el vencimiento del certificado digital.

En la columna "Emisor" se muestra cual fue la empresa que emitió el certificado digital (Abitab o Correo).

En la columna "Solicitante" se muestra el numero de documento de la empresa/persona que hizo la solicitud del certificado.

En la columna Gestión del Certificado se informará si Invoicy está gestionando el certificado (cuando se carga el archivo con extensión .pfx) o si la empresa utiliza el módulo de firma Deloitte.

4.4.1.1.1 Agregar un Certificado Digital

Para más información sobre el registro de certificados digitales vea el paso 2 (Certificado) de 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

4.4.1.2 E-mail para Envío

A la pantalla de configuraciones de e-mail para envío se puede acceder por el botón "E-mail para Envío", que muestra la siguiente imagen.



Figura 117: Botón E-mail para Envío

La pantalla que se abrirá contiene todos los datos del e-mail que Invoicy utiliza para hacer los envíos de e-mail, el e-mail del responsable del RUT, que recibirá nuevos mensajes cada vez que haya notificaciones del RUT en el sistema, y la configuración de qué archivos deben ser enviados por e-mail al receptor.



Configuración de e-mail para envío

Usuario	<input type="text"/>	Contraseña	<input type="password"/>
E-mail Remitente	<input type="text"/>	Conexión SSL	<input type="text" value="Si"/>
Host	<input type="text"/>	Puerto	<input type="text" value="0"/>
Archivos enviados por e-mail al receptor	<input type="text" value="XML Entre Empresas"/> ?	Timeout	<input type="text" value="60"/> segundos
E-mail para prueba	<input type="text"/>	<input type="button" value="Enviar e-mail de prueba"/>	
<input type="button" value="Guardar"/>		<input type="button" value="Personalizar los mensajes"/>	

Figura 118: Configuración de e-mail

Los campos "Usuario" y "Contraseña" son los datos usados para acceder al e-mail, los mismos deben ser completados correctamente para que se puedan enviar e-mails.

El e-mail insertado en el campo "E-mail remitente", es el e-mail que aparecerá como remitente cuando alguien reciba un e-mail de su empresa.

En los campos "Host" y "Puerto" deben ser informados los datos de el servidor **SMTP** del e-mail. El campo "Conexión SSL" debe ser llenado de acuerdo con el servidor de e-mail usado, si el servidor requiere autenticación y si el mismo utilice el protocolo SSL para criptografía de e-mail.

El campo "Timeout" tiene el valor de 60 segundos por defecto y puede ser cambiado si es necesario.

El campo "E-mail del responsable del RUT" es donde debe ser digitado el e-mail del responsable por el RUT, será ese e-mail el que recibirá las notificaciones del sistema relacionadas con RUT.

En el campo "Archivos enviados por e-mail al receptor", deben ser seleccionados cuales archivos que desea que sean enviados a los receptores. Esta configuración será usada cuando se informa "Buscar la configuración de InvoiCy" en el registro de receptor o en la emisión del CFE.



NOTA 2: La opción "No enviar e-mail" deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Después de llenar todos los datos, se debe hacer clic en el botón "Guardar" y el e-mail de su empresa estará configurado.

También se puede hacer clic en "Enviar e-mail de prueba" para que InvoiCy haga el envío de un e-mail de prueba para el e-mail informado en el campo "E-mail para prueba".

Al lado del botón "Guardar", tiene la opción "Personalizar Mensajes" posibilitando personalizar el contenido de los e-mails enviados a los receptores.

4.4.1.2.1 Personalizar Mensajes

En la opción personalizar mensajes, es posible cambiar cada un de los mails enviados automáticamente por InvoiCy a los receptores.

Están disponibles las siguientes opciones para personalización:

- E-mail con XML de CFE Entre Empresas: E-mail enviado al receptor adjuntando el XML del comprobante emitido.

- E-mail con PDF de la Representación Impresa: E-mail enviado al receptor adjuntando el archivo de la representación impresa.
- E-mail con XML Entre Empresas y el PDF da Representación Impresa: E-mail con XML del comprobante emitido más el archivo de la representación impresa.
- E-mail con el Acuse de Recibo: E-mail enviado automáticamente cuando recibido y importado un nuevo comprobante recibido.
- E-mail de Aceptación del CFE: E-mail con el XML en adjunto que contiene la confirmación o rechazo del comprobante Recibido.
- E-mail de Anulación del CFE: E-mail con el XML informando que el comprobante fue anulado por la DGI y su motivo de rechazo.




Figura 119: Personalizar e-mail

Para insertar las variables disponibles que se enviarán en lo Asunto o en el cuerpo del mail, clic en la ultima opción de la barra de opciones y abajo se mostrará las variables disponibles. Selleccione la que desea que sea enviada y después clic en "OK"




Figura 120: Personalizar mensajes – Variables

Si la variable seleccionada tiene un sitio, es posible incluir un texto y el sitio se enviará como un enlace, si no se enviará el enlace directamente en el

cuerpo de e-mail.




Figura 121: Personalizar mensajes – Insertar enlace

4.4.1.3 Perfiles de usuario

InvoiCy cuenta con un sistema de perfiles de usuario, donde es posible registrar un nuevo perfil, cambiar un perfil existente, configurar accesos del mismo, entre otras funciones.

Para acceder a la pantalla de perfil de usuario, se debe hacer clic en el botón "Perfiles de usuarios" que se encuentra en el panel de control.




Figura 122: Botón perfiles de usuario

El perfil es usado para los usuarios registrados en el sistema, en vez de configurar accesos para los objetos del sistema para cada usuario, basta configurar accesos para el perfil y atribuirlo al usuario.

Inicio > Panel de control > Perfil de Usuarios

Perfiles de usuario

Descripción

Buscar **Nuevo**

		Descripción
		Consulta
		Digitación
		Mantención

Mostrando 10 de 3 registro(s)

Figura 123: Perfiles de usuario

La pantalla de perfil de usuario tiene un filtro por descripción, donde, completada la descripción, con solo hacer clic en el botón "Buscar" la tabla será actualizada, mostrando solamente los perfiles que coincidan con la información brindada en los filtros.

Los botones que hay en la tabla sirven para la edición y eliminación de perfiles.

El botón de la izquierda abrirá una pantalla para cambio de los datos del perfil, como muestra la siguiente imagen.

Perfil de Usuario

Descripción

Consulta

Empresa	
<input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE	<input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS
<input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE	<input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE
<input type="checkbox"/> Editar CAE	<input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIEMPRESA
<input type="checkbox"/> Agregar sucursal	<input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO
<input type="checkbox"/> CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS	<input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS
<input type="checkbox"/> PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL	<input type="checkbox"/> CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> ct_ALTERAR DATOS DOS RECEPTORES DA EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/> CONSULTAR REPORTE DIÁRIO DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> GENERAR REPORTE DIÁRIO DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURAR TAREAS AGENDADAS DE LA EMPRESA

Figura 124: Cambiar perfil

En esta pantalla, se deben completar los datos deseados para el perfil y enseguida hacer clic en “Confirmar” para que los cambios se guarden.

El otro botón contenido en la tabla, es el botón para eliminar un registro, al hacer clic en ese botón, el sistema abrirá una pantalla solicitando una confirmación del usuario para la exclusión del perfil.

Recuerde, debe verificar siempre los datos que están siendo eliminados antes de confirmar su eliminación.

Al hacer clic en confirmar, el registro será eliminado del sistema. En caso de que necesite usar nuevamente ese perfil, el mismo tendrá que ser registrado nuevamente.



NOTA 3: Si algún usuario registrado en el sistema estuviera usando el perfil que está siendo eliminado, no será posible eliminar el mismo.

Para registrar un nuevo perfil se debe hacer clic en el botón “Nuevo” (Figura 123) para que se abra una pantalla de registro, como la siguiente imagen.

Perfil de Usuario

Descripción

Empresa	
<input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE	<input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS
<input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE	<input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE
<input type="checkbox"/> Editar CAE	<input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIEMPRESA
<input type="checkbox"/> Agregar sucursal	<input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO
<input type="checkbox"/> CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS	<input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS
<input type="checkbox"/> PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL	<input type="checkbox"/> CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA

Figura 125: Registrar nuevo perfil

Para registrar un nuevo perfil, basta digitar una descripción del perfil y informar cuales son los accesos del perfil, hacer clic en el botón “Confirmar” para que el nuevo perfil sea guardado en el sistema.

4.4.1.4 Configuración de notificaciones

Invoicy también permite que sean configuradas las notificaciones de la empresa, para eso, acceda a la pantalla de configuración de notificaciones, como muestra la siguiente imagen.




Figura 126: Configuración de notificaciones

Esta pantalla permite que se configure cuales son las notificaciones que deberán ser generadas y el modo de generación.

Configuración de las notificaciones de la empresa MIGRATE SRL		
Notificación	Descripción	Modo de notificación
CFE Rechazado	CFE Rechazado esperando corrección	E-mail y notificación ▼
Secuencias de CAE	CAE con poco numeración restante o cerca de su fecha de vencimiento	E-mail y notificación ▼
Certificado Digital	Certificado Digital indisponible o cerca de su fecha de vencimiento	E-mail y notificación ▼
Licenciamiento	Licencia incorrecta o indisponible	E-mail y notificación ▼
Reporte Diario	Falla en el proceso de envío del reporte diario para DGI	E-mail y notificación ▼
Comunicación Entre Empresas	Falla en el proceso de comunicación entre empresas	E-mail y notificación ▼
CFE Recibido	Nuevo CFE recibido o anulación del CFE recibido	E-mail y notificación ▼
Sincronización con el Modulo Web	Falla en la sincronización con el modulo Invoicy Web	E-mail y notificación ▼
Sincronización con el PDE	Falla en la sincronización con el Punto de Emisión	E-mail y notificación ▼

Figura 127: Pantalla de configuración de notificaciones

En la columna “Modo de notificación” debe ser seleccionado el modo en que Invoicy debe notificar al administrador de la empresa cuando ocurra una situación que amerite una notificación, los posibles modos de notificación son:

- E-mail y notificación – En esta modalidad se generará una notificación en el sistema y será enviado un e-mail al administrador de la empresa;
- Notificación – en esta modalidad solamente se generará una notificación;
- E-mail – en esta modalidad sólo se enviará un e-mail al administrador de la empresa.
- No Notificar – en esta modalidad no se generará la notificación.

4.4.1.5 Agregar Sucursal

En el menú sistema, está el ícono “Agregar Sucursal”, para que la empresa agregue una nueva sucursal.




Figura 128: Agregar Sucursal

Cuando se hace clic en “Agregar sucursal” se habilita una pantalla donde deberán ser digitados los datos de la sucursal, tales como Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Segundo teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo, si lo desea mostrar y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.




Figura 129: Registro de Nueva Sucursal

Terminada la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de licenciamiento y el registro de usuarios.


4.4.1.6 CAE

Invoicy posibilita la importación y la gestión de la CAE para la emisión de CFEs. Para acceder a la pantalla de importación de la CAE, haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.



Figura 130: CAE

Al hacer clic en este ícono se abrirá una pantalla de lista de CAEs, como muestra la siguiente imagen.



Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	N° Inicial	N° Final	Disponibles	CAE estándar	Vencimiento	CAE Especial
90170002820	e-Resguardo en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
90170002810	e-Remito en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
90170002530	Nota de Débito de e-Boleta en contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No

Figura 131: Lista de CAEs

La pantalla de lista de CAEs muestra todos los CAEs que fueron importados en el sistema, así como también sus detalles, autorización, serie, numeración, tipo, entre otros.

Para realizar la importación de un nuevo CAE, se debe hacer clic en el botón "Importar CAE" contenido en la parte superior izquierda de esa pantalla, como muestra la siguiente imagen.




Figura 132: Importar CAE

Al hacer clic en el botón, se abrirá una nueva pantalla, donde se podrá seleccionar el archivo del CAE deseado y realizar la importación del archivo.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos, se tiene que obtener una autorización llamada CAE (Constancia de Autorización de Emisión de CFE) en la DGI, que se genera en formato XML.

Para registrar la CAE de su empresa, seleccione el archivo XML generado por la DGI y haga clic en Cargar datos de la CAE

Figura 133: Importar CAE

En esta pantalla se debe hacer clic en el botón “Examinar” para buscar y seleccionar el archivo que será importado.




Figura 134: Importar CAE

En esta pantalla se debe seleccionar el archivo y hacer clic en “Abrir”, para que el mismo sea importado al sistema.

Hecho esto, haga clic en el botón “Cargar datos de la CAE” (Figura 133) para que Invoicy cargue el archivo seleccionado e importe los datos de la CAE.

Si el sistema identifica que ya fue importada una CAE con el ID de la CAE seleccionada (tag <NA> en el XML) se exhibirá un mensaje de confirmación antes de continuar la importación de la misma, que se puede ver en la siguiente figura:



Figura 135: Importação de CAE duplicada

En caso de que la CAE importada sea única o sea seleccionada la opción “Continuar” en la figura anterior, los datos de la CAE serán importados y se cargará una pantalla para seleccionar la atribución de la CAE, como se exhibe en la Figura 136: Configurar CAE.





Figura 136: Configurar CAE

La pantalla que se muestra en la imagen más atrás posibilita la atribución de la CAE para una única empresa o la división de la CAE entre varias empresas, o sea, todas las empresas que poseen el mismo RUT.

Para atribuir la CAE a una única empresa marque la opción “Atribuir CAE para una única empresa”, para atribuir la CAE para todas las empresas con el mismo RUT marque la opción “Atribuir CAE para varias empresas”. Seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.

En caso de seleccionar la opción para atribuir la CAE para una única empresa se abrirá una nueva pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

Seleccione la empresa que utilizará esta CAE:

MIGRATE S. R. L. ▼

Volver Finalizar


Figura 137: Atribuir CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada la empresa deseada para la atribución de la CAE, en el campo para seleccionar la empresa, aparecerán todas las empresas que poseen el mismo RUT. Seleccionada la empresa deseada haga clic en “Finalizar” para que la CAE sea atribuida.



NOTA 4: Para esa empresa será creado un rango utilizando todos los números de la CAE.

Para atribuir la CAE para varias empresas marque la opción “Atribuir CAE a varias empresas” y en seguida haga clic en “Continuar”, se abrirá una nueva pantalla, con nuevas opciones como muestra la siguiente imagen.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial

☐ Definir un rango de numeración diferente para cada empresa

☐ Definir varios rangos de numeración por empresa.

Volver **Continuar**

Figura 138: Atribuir CAE a varias empresas

La primera opción contenida en esta pantalla “Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial” mantendrá el control de la numeración de CFEs emitidas en el propio CAE, o sea, serán emitidas numeraciones que todavía no hayan sido emitidas o que no estén en otros rangos.

La opción “Definir un rango de numeración diferente para cada empresa” permitirá que el CAE sea dividido en rangos de numeración para las empresas que poseen el mismo RUT.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.
 A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.
 Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa	Número Inicial	Número final
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.	0	0

☐ Definir rangos de numeración por empresa automáticamente

Re-calcular rangos

Volver Atribuir CAE a las empresas

Figura 139: Atribuir CAE

Como muestra la imagen anterior, en esta pantalla es posible definir rangos de numeración de CAE para todas las empresas que poseen el mismo RUT.


La numeración deben ser definida cuidadosamente, pues no puede repetirse o estar fuera de la CAE. Se deben marcar las empresas deseadas y colocar la numeración, como sea necesario, especificando número inicial y número final.

En caso de desear que la numeración sea definida automáticamente se debe marcar la opción "Definir rangos de numeración por empresa automáticamente" y la numeración será dividida entre todas las empresas que fueren seleccionadas.

Si desea marcar una nueva empresa o desmarcar alguna se debe hacer clic en "Re-calcular rangos" para que los rangos de numeración sean re-calculados.

Atribuidos los rangos como sea necesario, haga clic en “Atribuir CAE a las empresas” para que el CAE sea atribuido a las empresas.

La tercera opción para importación de la CAE a varias empresas (Figura 139) es la opción “Definir varios rangos de numeración por empresa”. Esta opción permitirá una gestión más detallada de la numeración de la CAE, pudiendo definir rangos de numeración para algunas empresas y permitir que la numeración de otras empresas sea controlada por Invoicy.



Rango y Sucursales del CAE

Esta CAE autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura de Exportación] y de la serie [A], para sucursales con el RUT [217034380016]. La numeración autorizada inicia en 1001 y termina en 1100. Se autorizó el día 17/07/2017 y vence el 17/07/2019.

Número inicial: 1001 Próximo número a utilizar: 1006

Número final: 1100

Nombre del rango: rango_42444

Tipo de emisión: Todos

Sucursales del rango

Vincular sucursal:

Apodo de la sucursal
MIGRATE S.R.L.

Guardar

Figura 140: Definir rangos de CAE

En esta pantalla el proceso de definición de rangos de CAE debe ser realizado para cada empresa separadamente. Para realizar ese proceso, primeramente debe seleccionar la empresa deseada, luego debe ser especificado el número inicial del rango, al lado de ese campo hay una pequeña descripción que mostrará cuál es el último número utilizado, sea en una CFE emitida o un rango de numeración definido. En Tipo de Emisión podrá especificar si ese rango de numeración deberá estar disponible para todas las orígenes o en caso de usar más de una forma de integración especificar cual número de CAE cada tipo de integración deberá emitir.

Después de definir la numeración inicial, debe ser definida la numeración final y, si quisiera, también puede ser definido un nombre para el rango, para facilitar su identificación, completados los campos basta hacer clic en “Agregar rango”.

Si fuera necesario también puede ser configurado para una empresa, una secuencia de numeración automática, dejando que InvoiCy gestione la numeración. De ese modo, serán siempre emitidos CFEs con numeración que todavía no fue usada y que no está en ningún rango.

Para eso basta seleccionar la empresa deseada y dejar los campos “Número Inicial” y “Número Final” en blanco y hacer clic en “Agregar rango”, así la numeración será gestionada por InvoiCy.

Para agregar una Constancia de Autorización de Emisión de comprobantes electrónicos en contingencia haga clic en el botón “Nuevo CAE de contingencia”.




Figura 141: Nuevo CAE de contingencia

Al hacer clic en este botón deberá ser informado el tipo de CAE de contingencia que se está completando, así como también los demás datos solicitados. Para ingresar el CAE, se puede consultar el sitio de Servicios en Línea o el propio pre-impreso de contingencia.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales de Contingencia, se tiene que obtener una autorización llamada Constancia de Autorización de Impresión, que puede ser conferida en el portal de la DGI. Para solicitar una Constancia de Autorización de Impresión, [haga clic aquí](#).

Tipo de CAE	e-Ticket en Contingencia		
Serie		Nro. de Constancia	0
Número Inicial	0	Fecha de Vencimiento	
Número Final	0	Fecha de Autorización	

Registrar

Figura 142: Importación de un CAE de contingencia

4.4.1.7 Descarga de e-mails

La pantalla descarga de e-mail es donde pueden ser insertadas las configuraciones de e-mail para descarga y recepción de la comunicación entre empresas. A través de esas configuraciones InvoiCy realizará un escaneado en el buzón de entrada en busca de archivos con extensión XML y, en caso de encontrarlos, los archivos serán validados y procesados.

Para acceder a la pantalla descarga de e-mails es necesario hacer clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 143: Descarga de e-mails

Este botón dará acceso a una pantalla cuya imagen puede ser visualizada a continuación.

Configuración de e-mail para descarga

E-mail	<input type="text" value="efactura@migrate.com.uy"/>	Puerto	<input type="text" value="995"/>
Contraseña	<input type="password" value="....."/>	Autenticación	<input type="text" value="Sí"/>
Host	<input type="text" value="pop.gmail.com"/>	Conexión SSL	<input type="text" value="Sí"/>
¿Guardar e-mails descargados?	<input type="text" value="No"/>	Método de Autenticación	<input type="text" value="Intentar Ambos"/>
Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3	<input type="text" value="50"/>		

Guardar

Figura 144: Configuración para descarga de e-mails

En el campo "E-mail" debe insertarse la dirección de e-mail que fue registrada en la DGI como receptora de los archivos XML, en el campo "Puerto" se coloca el número de puerto usado por el servicio POP3, en el campo "Contraseña" se escribirá la contraseña referente a esa dirección de e-mail, informando si es necesario autenticación de la dirección de e-mail, y en el campo "Host" escriba la dirección POP del e-mail y, finalmente, informe si la conexión utiliza SSL en el campo "Conexión SSL".

En la opción "¿Guardar los e-mails descargados en una carpeta?" se puede configurar Invoicy para bajar los e-mails y guardarlos en una carpeta predefinida, como forma de backup. Los e-mails bajados son estructurados en un XML definido por Invoicy, que guarda la siguiente información: RUT de la empresa, fecha del e-mail, fecha de la descarga, remitente del e-mail, asunto y cuerpo del mensaje y los anexos del mismo. En la opción "Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3", se configura la cantidad de correos leídos para desconectar de la casilla y luego hacer la lectura nuevamente si aún hay correos para leer. Ese parámetro sirve para cuando la empresa recibe una cantidad gran de correos o tiene un número limitado de conexiones en su casilla, así se puede reducir o aumentar el valor de acuerdo con la necesidad.



NOTA 5: Las configuraciones de POP deben estar activadas en el e-mail utilizado antes de ser configuradas en Invoicy.

Después de la configuración de la opción de e-mail para descarga, para que los archivos de Entre Empresas puedan estar disponibles en la opción CFE Recibidos es necesario ejecutar el archivo InvoiCyCorreo.exe, que se encuentra en C:\Migrate\InvoiCy\win. Para obtener más información consulte el tema CFE RECIBIDOS.

4.4.1.8 Proveedores Electrónicos

El registro de los Proveedores Electrónicos tiene la finalidad de registrar los datos de todas las empresas que fueron autorizadas en producción por DGI.




Figura 145: Datos de los Receptores

En esta pantalla están disponibles las opciones de búsqueda a través de los filtros y la importación de proveedores de la DGI desde un archivo XML.

Después que las empresas estén en modo de producción ante la DGI, en caso de que el receptor sea electrónico, el emisor está obligado a enviar el archivo XML Entre Empresas al mismo, por lo menos vía e-mail, debiendo este e-mail ser el que está registrado en la DGI.

4.4.1.9 Tareas Programadas

En la pantalla de Tareas Programadas hay el listado de todas las tareas que son ejecutadas automáticamente por InvoiCy.

Estado	Tipo de la tarea	Iniciar ejecución en
Activo	Envío de notificaciones ?	
Inactivo	Comunicación entre empresas ?	
Inactivo	Impresión del CFE ?	
Activo	Envío de los CFE pendientes para la DGI ?	
Inactivo	Envío del Reporte Diario ?	
Inactivo	Lectura del Inbox ?	
Inactivo	Sincronización con el Invoicy Web ?	
Inactivo	Sincroniza los datos de los receptores con la DGI ?	
Inactivo	Confirmación automática de CFE Recibidos ?	
Activo	Consulta de CFES enviados para DGI ?	
Activo	Importaciones y Exportaciones ?	
Inactivo	Consulta del Estado del Reporte Diario ?	
Inactivo	Verifica reportes diarios omisos ?	

Figura 146: Tareas Programadas

Desde esa pantalla es posible activar o inactivar la ejecución de la tarea para la empresa y sus sucursales, haciendo un clic al botón al lado de la columna Estado.

Todas las tareas de la pantalla son activadas o inactivadas de acuerdo con la licencia de la empresa. Cuando la empresa tiene licencia en testing o Homologación, las tareas activadas son: Envío de Notificaciones, Comunicación Entre Empresas, Envío de los CFE pendientes para DGI, Confirmación automática de CFE Recibidos y Consulta de CFES enviados en la DGI.

Cuando la empresa activa la licencia en producción, las tareas además de las tareas ya activas cuando tenía licencia en testing/homologación se activa las tareas de Envío del Reporte Diario (obligatorio), Lectura del Inbox (obligatorio) y sincroniza los datos de los receptores con la DGI (obligatorio).

4.4.1.10 Exportación de documentos

En la opción de exportación de documentos, es posible exportar archivos XML de Comprobantes Emitidos, Reporte Diario y Comprobantes Recibidos almacenados en Invoicy. Accediendo en esa opción tendrá acceso a 3 opciones que son: Exportación de Sobre, Exportación de Reporte Diario y Exportación de CFE Recibidos.



Figura 147: Exportación de documentos

En la opción "Exportación de lote", es posible exportar los archivos XML Entre Empresas, almacenados en la base de datos.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, receptor, serie, estado, número o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en "Buscar" y seleccione uno o más archivos y después haga clic en el botón "Exportar", si desea exportar todos los archivos de acuerdo con el filtro haga clic en la opción "Exportar todos".

Exportación de Sobre


Tipo de CFE

Receptor Serie

Estado Numero

Período

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar: ☒ XML ☐ Rep. Impresa **Exportar Seleccionados** **Exportar Todos (11)** 

<input type="checkbox"/>	Tipo del Comprobante	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	e-Ticket	A	11	03/04/2018	Migrate Company	USD 900,00	Firmado
<input type="checkbox"/>	e-Ticket	A	10	03/04/2018	Migrate Company	USD 900,00	Firmado

Figura 148: Filtros de la pantalla de Exportación de lote

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. Si supera el límite de archivos configurado en la opción "Límite de archivos para exportación" en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.





Figura 149: Agendar Exportación de lote de CFE

En la opción Exportación de Reporte Diario, se puede exportar los archivos XML de los reporte diarios enviados a DGI. Para hacer el proceso de exportación es necesario seleccionar un rango de fechas. Luego hacer un clic en buscar y se generará el listado de los reportes disponibles para exportación. Deberá entonces seleccionar los reportes que desea exportar y hacer el clic en Exportar.



RUT del Emisor	Estado	Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	04/04/2017	1	0
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	03/04/2017	1	0

Figura 150: Exportación de Reporte Diario

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. A ejemplo de la exportación de Sobre, si supera el límite de archivos configurado en la opción "Límite de archivos para exportación" en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.

Agendar Exportación

Agendar Exportación

¡Información! Usted seleccionó 2 Reportes Diarios para exportación y el InvoiCy está configurado para exportar inmediatamente lo máximo 1 Reportes Diarios. Por favor, introduzca un correo para que se pueda hacer la exportación y envíe el archivo para usted así que fue concluido.

E-mail

Agendar

Volver

Figura 151: Agendar Exportación de lote de CFE

Desde la opción Exportación de CFE Recibido se puede hacer el proceso de exportación del archivo XML Entre Empresas Recibido, como también su Acuse de Recibo e la aceptación generada.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, serie, número, RUT del Emisor, Nombre del Emisor o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en "Buscar". Al seleccionar los comprobantes a exportar estará disponible al fin de la pantalla también para exportación el archivo de acuse de recibo y la aceptación si hay. Al fin clic en Exportar para generar los archivos.

Exportación de CFE Recibidos

Tipo de CFE

Serie

Numero

RUT del Emisor

Emisor

Período

Una Semana

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar:

☒ XML
 ☐ Rep. Impresa

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del Emisor	Emisor
Mostrando	50	de 0 registro(s)	Primero	Atrás	Página 0 de 0

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

Figura 152: Filtros para Exportación de CFE Recibidos

También desde esa opción si supera el límite de archivos configurado en la opción “Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo.

4.4.1.11 Importación de Documentos

En la opción de “Importación de Documentos”, tiene como función importar archivos XML de Comprobantes emitidos o XML de los Reportes Diario. Desde esa opción de aceptar cargar archivos XML y archivos comprimidos en formato ZIP. Esa opción se utilizará cuando hay un cambio de base de datos o una empresa que estaba emitiendo con otro software de emisión y a partir de ahora estará emitiendo con InvoiCy.

En la opción “**CFE Emitidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas generados desde cualquier sistema, generando una nueva representación impresa, como también haciendo la consulta de su estado en DGI.

En la opción “**CFE Recibidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas, acuse de recibido y aceptación generados desde cualquier sistema.

En la opción “**Reporte Diario**”, es posible importar los archivos XML de los Reportes Diarios enviados para DGI generados también desde cualquier sistema, haciendo la consulta de su estado en DGI cuando fue finalizada la importación.

Para las dos pantallas deberá informar primeramente un correo válido para recibir la notificación del estado de la importación del archivo y luego el archivo ZIP o el XML para importar.




Figura 153: Importación de Documentos



NOTA 6: No se aceptan archivos ZIP mayores que 30 MB y que no sean .XML o .ZIP.

4.4.2 Menú Sucursal

El primer botón contenido en el menú “Sucursal” es el “Datos de la Sucursal”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos de la casa principal/sucursal.

Inicio
Panel de control
Datos de la Sucursal

Datos de la Sucursal

Ver la clave de acceso

Código de integración
1

RUT
217034380016

Nombre Comercial
Migrate

Domicilio Fiscal
Migrate

Ciudad
Migrate

E-mail para notificación
?

E-mail Rep. Impresa
?

Información adicional

Cod. de la sucursal en la DGI (actual)
10

Apodo de la sucursal
Migrate

Departamento
Migrate

Teléfono

Segundo Teléfono

Limite para aviso de CAE
30

Códigos de la sucursal registrado en la DGI ?

Código
0

Inicio de la vigencia del código

Agregar nuevo

Código	Inicio de la vigencia del código
10	16/05/2019

Guardar


Figura 154: Datos Sucursal

El campo “Código de Integración” muestra el código de la casa principal/sucursal, utilizado en las comunicaciones vía Servicios Web y en las tablas del Conector de Base de Datos. Los campos RUT, Nombre Comercial, Razón Social, Nombre de la Casa Principal/Sucursal de la DGI, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono y Segundo Teléfono deben ser llenados con los datos de la empresa y el campo “E-mail responsable” posibilita registrar el e-mail del responsable por la empresa, que recibirá e-mails en caso de notificaciones. También está disponible el campo de Limite para aviso de CAE para configuración del numero limite para que InvoiCy genere la notificación de falta de numeros de CAE. Está disponible también la opción si desea que sea enviada alguna información adicional del receptor en los comprobantes. El campo “Código” posibilita registrar el código de la sucursal e en el campo “Inicio de la vigencia del código” es necesario informar la data de inicio de uso del código.

Después de realizar cualquier cambio en esta pantalla, basta hacer clic en el botón “Guardar” y los datos de la empresa serán cambiados.

4.4.2.1 Usuarios de la Sucursal

El próximo botón contenido en el menú “Sucursal” es el botón “Usuarios de la sucursal”, al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios correspondientes a la sucursal seleccionada.



Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Perfil	Estado
GABRIEL	soporte@migrate.com.uy	Consulta	Activo

Figura 155: Pantalla de Usuarios

A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso, perfil, estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, perfil, estado y si el usuario es o no administrador. Llenados los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del usuario, en seguida el perfil, el estado y la última columna identifica si el mismo es usuario administrador o no. Al lado del nombre del usuario hay botones que hacen posible editar los datos o eliminar el usuario.

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar". Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario.

Datos del usuario

Nombre del Usuario

GABRIEL

E-mail

soporte@migrate.com.uy

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☐

VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☒

ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE

☐

CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA

☐

REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE

☐

Editar CAE

☐

Agregar sucursal

☐

CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☐

RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐

VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐

CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐

CONSULTA DE LA CAE

☐

LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA

☐

EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

☐

Figura 156: Registro de usuarios



El campo "Nombre del usuario" es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios . El campo "E-mail" debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en Invoicy, así como también su contraseña.. En el campo "Perfil" puede ser seleccionado el perfil que ese usuario tendrá, el perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema.


Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como inactivo.

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 155: Pantalla de Usuarios.

Después de realizar los cambios deseados, haciendo clic en el botón "Guardar" todos los cambios serán guardados.

4.4.2.1.1 Acciones del Usuario

Cada uno de los usuarios agregados, es posible hacer acciones, como Editar sus datos, desde el botón , cambiando su nombre, e-mail o estado como también sus permisos. Para eliminar el usuario hay que hacer el clic en la opción .

Si desea agregar el permiso para mas empresas a ese usuario deberás acceder en  "Empresas del Usuario", desde esa opción tendrá el listado de empresas que el usuario ya tiene acceso. Podrá desde esa pantalla cambiar el perfil del usuario para la empresa que ya tiene acceso, eliminar el permiso o desde la opción "Agregar Empresa/Sucursal", agregar acceso a mas empresas/sucursales.




Cód. Integración	Nombre	RUT	Perfil
0			

Buscar Agregar Empresa/Sucursal

Cód. Integración	Nombre	RUT
1	MIGRATE SRL	217034380016

Figura 157: Accesos del Usuario

También es posible hacer un filtro de los logs del usuario haciendo un clic en la ultima opción .

4.4.2.2 Logotipos

En esta pantalla es posible agregar, cambiar y eliminar los logotipos de la empresa. Estos logotipos serán mostrados en el encabezado de la representación impresa de los CFE emitidos.




Figura 158: Pantalla de Logotipos

Las imágenes importadas para esta pantalla no pueden ser mayores que 100kb y es posible cambiar la imagen del logo de la empresa en cualquier momento.



Figura 159: Botones de la pantalla de Logotipo

Los botones contenidos en la pantalla identifican cuál logotipo está en uso y cuál está disponible para ser usado.

El botón blanco con la descripción "Logotipo en uso" indica que esa imagen están siendo usada como logo de la empresa y el botón azul con la descripción "Usar este Logotipo" indica que esa imagen está disponible y para seleccionar ese logotipo sólo hay que hacer clic en el botón, entonces el logo de la empresa será cambiado.

Para registrar un nuevo logotipo en el sistema hay que hacer clic en el botón "Nuevo Logo" contenido en esta pantalla.




Figura 160: Nuevo Logo

Al hacer el clic, se abrirá una nueva pantalla que puede ser vista en la más adelante figura.




Figura 161: Seleccionar nuevo logotipo

En el campo "Seleccione el logo" se debe hacer clic en el botón "Examinar" y seleccionar el archivo que desea importar para el sistema.




Figura 162: Seleccionar logotipo

Como muestra la imagen más atrás, basta direccionar hasta el archivo deseado y hacer clic en el botón "Abrir" y enseguida aparece una pantalla del sistema que tiene el campo "Nombre del Logo", donde debe ser digitado el nombre deseado para el logotipo.

Finalmente, basta hacer clic en el botón “Guardar” para que el logotipo sea importado para el sistema y estará pronto para ser utilizado.

Para eliminar algún logotipo sólo se precisa colocar el cursor del mouse sobre la imagen, la misma presentará una “X” en el lateral superior a la derecha como muestra la siguiente imagen.



Figura 163: Eliminar logotipo

Al hacer clic sobre la “X” que aparece sobre la imagen, el sistema exhibirá otra pantalla solicitando confirmación de la eliminación del logotipo como muestra la siguiente imagen.



Figura 164: Confirmar eliminación de logotipo

Al hacer clic en el botón “Confirmar eliminación” el logotipo será eliminado del sistema. En caso de que el usuario quisiera utilizar ese logotipo nuevamente, el mismo deberá ser importado otra vez para el sistema.

4.4.2.3 Configuraciones del InvoiCy Web

En el ícono "Configuraciones de InvoiCy Web" está disponible la configuración del URL utilizado por la empresa para el sitio de uso público externo. Esta localización aparece en la representación impresa de los comprobantes del tipo e-ticket, de acuerdo a lo que se haya configurado en la opción "Dirección de InvoiCy Web". El campo "Host de InvoiCy Web" es llenado automáticamente basándose en la dirección del módulo, pero es posible informar un host manualmente cuando sea necesario.

Abajo, en "Configuraciones de los comprobantes", es posible configurar cuáles son los documentos a sincronizar con InvoiCy Web, que estarán disponibles para consulta. Siempre observando que si tiene un documento impreso en impresora térmica (formato e-ticket), el mismo deberá obligatoriamente estar disponible para consulta.



NOTA 7: En caso de que los comprobantes del tipo e-factura sean impresos en el formato e-ticket (impresora térmica), los mismos serán sincronizados cuando sea seleccionado el combo del tipo "e-ticket", aunque no sea seleccionado el tipo "e-factura".

Inicio
Panel de control
Configuraciones del Invoicy Web

✓ ¡Éxito! Datos guardados correctamente

Configuraciones del Invoicy Web

Dirección del Invoicy Web

Host del Invoicy Web

Configuraciones de los comprobantes

Comprobantes para sincronización con Invoicy Web:

Sincronizar	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Ticket
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Factura ?
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Remito
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Resguardo

Confirmar

Figura 165: Configuraciones del Invoicy Web

4.4.2.4 Puntos de Emisión

Se utilizará esa configuración cuando la empresa utiliza la forma de impresión distribuida o cuando se utilizará la forma de integración con Invoicy Conector generando archivos específicos en una carpeta.

La impresión distribuida es una forma de impresión ofrecida por Invoicy para que la impresión automática pueda ser hecha en ambientes donde el servidor, donde está instalado el sistema, no está conectado directamente a las impresoras que deben realizar la impresión (clientes que utilizar Invoicy en modalidad Nube, por ejemplo). En esta modalidad, la impresión es hecha en el momento de la emisión del CFE, en forma semejante a la modalidad “En la emisión”.

La forma de integración con la lectura de XML en una carpeta también se activa la forma de emisión Offline, o sea, si el sistema ERP estea generando archivos en la carpeta y se ciera la conexión con el Invoicy, o se corta la red del

cliente, se activa la forma de emisión Offline continuando a hacer la lectura de los archivos y la firma de los comprobantes y cuando vuelve la conexión se sincroniza todos los comprobantes emitidos.

Para cualquier uno de los dos casos, se deberá primeramente registrar un nuevo punto de emisión, haciendo un clic en la opción “Nuevo punto de emisión” y se generará un ejecutable para instalación en la maquina que está haciendo la lectura de los XML o haciendo la impresión de forma distribuida.




Figura 166: Registrar nuevo punto de emisión

En la pantalla de “Datos del Punto de Emisión” informe primero la función del Punto de Emisión, si se utilizará para envío de comprobantes vía XML marque “Emisión”, o si es para impresión marque la opción “Impresión”, o los dos. En el próximo campo registre un Apodo único para cada punto de emisión. En “Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)” es el tiempo máximo para activar la forma de emisión Offline, o sea, cuando superado ese tiempo, se presume que la maquina que está instalado el conector no tiene comunicación con el servidor de InvoiCy y es activada la forma de emisión Offline.

En “Empresas del Punto de Emisión” se puede agregar sucursales que estarán haciendo emisión desde ese Punto de Emisión, como también empresas con RUT diferentes. Haga clic en “Agregar” si quiere agregar mas empresas para emisión en ese Punto de Emisión.

Datos del Punto de Emisión

Función

☐ Emisión
 ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)

10

Estado


No instalado

Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

Ya esta vinculado para todas las sucursales

Agregar

	Código	Nombre de la Sucursal
	1	MIGRATE SRL

Guardar

Figura 167: Datos del nuevo punto de emisión

Clic en “Guardar” y se habilitará la opción para download del Punto de Emisión.



NOTA 8: Cada ejecutable generado del punto de emisión se deberá instalar solamente en una maquina, como también su Apodo deberá ser unico. No se puede instalar, tampoco registrar um punto de emisión con el mismo nombre.

Listo el Download del archivo, se deberá ejecutar el mismo en la maquina que estará generando los archivos XML para lectura o que estará haciendo la impresión.



Figura 168: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



NOTA 9: Para el funcionamiento del Conector solamente para IMPRESIÓN es requerido la instalación del Microsoft .NET Framework

Version 4.0 Redistributable Package (C#). Pero, caso el Conector sea también para EMISIÓN es necesario instalar la versión .NET 4.6 o superior.

Los pasos para la instalación de ese archivo son semejantes al instalador de Invoicy. El directorio estándar de instalación es C:\Migrate\Invoicy Conector\.

Después de la instalación, se abre una ventana para configuraciones del conector. Con esa ventana es posible mirar el Apodo configurado para el Punto de Emisión, como también su estado, cantidad de comprobantes pendientes para sincronización con Invoicy y también cual fue la fecha y hora de la ultima sincronización.



Figura 169: Pantalla de Configuraciones del Invoicy Conector

Después de instalado el conector en un equipo será hecho la sincronización con el servidor del Invoicy guardando los datos de red de identificación el computador: como IP, MAC Address y su ultima sincronización de datos de la empresa y la ultima sincronización de los comprobantes emitidos desde la emisión OFFLINE.






Figura 170: Datos del Punto de Emisión

En esa misma pantalla se muestra los íconos de la función del PDE y también se puede hacer algunos filtros y cambios como:

 : visualizar datos de emisión de CFE generados a partir de ese punto de emisión;

 : Download del ejecutable para la instalación del Punto de Emisión;

 : Editar datos del Punto de Emisión;

 : Sacar el Punto de emisión para la empresa seleccionada;

En el campo estado es posible tener los siguientes estados:

No instalado: Cuando el punto de emisión fue registrado en Invoicy pero aún no fue instalado en ninguna maquina, o aún no fue sincronizado en ningún momento;

Online: Es cuando el punto de emisión está sincronizando regularmente con Invoicy conforme su tiempo configurado.

Offline: Es cuando el conector no se comunicó con el servidor conforme su tiempo máximo configurado.

Bloqueado: Es cuando desea bloquear el PDE para no hacer ninguna emisión o cuando se identifica que en la sincronización el IP o MAC es diferente del ultimo actualizado, se hace el bloqueo manualmente.

4.4.2.4.1 Configuraciones para Impresión Distribuida

Cuando se desea que el Invoicy gestione las impresiones y las impresoras no están conectadas al servidor, se puede utilizar instalar el Conector Invoicy UY. Después de instalado el ejecutable en la máquina que tiene conexión con la impresora en "Configuraciones del Conector", en "Intervalo de Impresión Distribuida (segundos)" configure el tiempo entre cada ejecución del ejecutable que busca las impresiones pendientes y envía la misma para la impresora.

La opción "Verificar duplicidad de Comprobantes", hace la consulta en Invoicy si el comprobante ya no fue emitido si Invoicy está ONLINE, para evitar duplicidad




Figura 171: Menú Configuraciones

La última pestaña del configurador sirve para configurar las impresoras que serán gestionadas por la máquina. Es posible agregar cuantas impresoras sean necesarias, seleccionando una de las impresoras instaladas y definiendo una

identificación única (apodo) para la misma, para entonces hacer clic en “Agregar Impresora”.

Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML y campo TCBD001.CBDCFEImpresora en la integración vía CBD.

En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que InvoiCy deberá aguardar para intentar hacer la impresión. La opción “Imprimir página de prueba”, el PDE envia una impresión de acuerdo con el formato configurado para la impresora. Al finalizar la configuración de la impresión distribuida no se debe olvidar hacer clic en el botón “Guardar” para que las configuraciones sean guardadas.

Luego abajo del formato de impresión está disponible la línea la opción para configurar el Lector de PDF.

Foxit Reader – Cuando seleccionada esa opción es necesario tener el Foxit instalado en el equipo y configurado como lector de PDF predefinido. Las dimensiones de la impresión se generarán de acuerdo con las configuraciones hechas desde el Foxit.

Impresión integrada – Seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del InvoiCy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de personalizar el tamaño de las márgenes de la hoja.




Figura 172: Menú Configuraciones – Agregar impresora

En la pantalla “Timeout” hay disponible dos campos: “Timeout para comunicación con InvoiCy (segundos)” es el tiempo máximo de espera en la comunicación con InvoiCy. En los casos en que no si puede comunicar con InvoiCy en ese tiempo, se utilizará el tiempo configurado desde el campo “Nuevo intento de sincronización (minutos)” para hacer un nuevo intento de comunicación. Por estándar el conector está configurado para intentar comunicar con InvoiCy en lo máximo 30 segundos, si no fue posible hacer la comunicación, solo intentará sincronizar nuevamente después de 120 minutos. También está disponible en esa pantalla la opción para configurar cual es el limite máximo de intentos para actualización automática del la versión del InvoiCy Conector.




Figura 173: Menú Configuraciones – Timeout

4.4.2.4.2 Configuraciones para Conector XML

Para más detalles de las configuraciones para el conector XML consulte el Manual de Integración XML.

4.4.2.5 Impresión

Se puede acceder a la pantalla de configuraciones de la impresión automática a través del botón Impresión, como muestra la figura más adelante.



Figura 174: Botón Impresión

Al hacer clic, el usuario será re-direccionado a una pantalla donde podrá configurar si desea que Invoicy genere la nueva representación impresa, sus

columnas configurables para impresión y quiere que el InvoiCy gestione las impresiones, número de copias por defecto, impresora a ser utilizada y la forma de impresión automática, como muestra la siguiente imagen.



The screenshot shows two sections of the InvoiCy settings interface:

- Configuraciones generales** (General Settings):
 - ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? (Print partner data on the printed representation?) - No
 - ¿Usted desea que sea impreso la cotización de la Moneda (tipo de cambio)? (Do you want the currency quotation (exchange rate) to be printed?) - Sí
 - ¿Siempre imprimir los Medios de Pago en la representación impresa? (Always print the Means of Payment on the printed representation?) - Sí
 - ¿Resaltar texto de la Adenda? (Highlight text of the Addendum?) - No
- Configuraciones para el formato hoja A4** (Settings for A4 sheet format):
 - Versión del formato de la representación impresa (Version of the printed representation format) - Versión 3
 - ¿Cuál es el tamaño deseado para la fuente de la representación impresa? (What is the desired font size for the printed representation?) - Pequeña
 - ¿Imprimir columna con el código del ítem? (Print column with the item code?) - Sí
 - ¿Usted desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem? (Do you want the corresponding billing indicator for the item to be printed?) - Sí
 - ¿Imprimir el Monto a pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total? (Print the amount to be paid when it has the same value as the Total Amount?) - Sí
 - ¿Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de ítems? (Print column of discount and/or surcharge percentage of items?) - Sí

Figura 175: Configuraciones de Impresión

Las configuraciones de esa pantalla son divididas en 7 grupos: "Configuraciones generales", "Configuraciones para el formato hoja A4", "Configuraciones para el formato hoja A5", "Configuraciones para todos formatos rollo", "Configuraciones para el formato rollo 110 mm", "Configuraciones para el formato rollo 80 mm" y "Configuraciones para Impresión". Las configuraciones generales son aplicadas para todas las representación impresas con excepción de la "Versión 1" de la rep. Imp. A4. Los otros grupos, tienen configuraciones específicas de cada formato de impresión.

En configuraciones generales tendrá disponible las opciones si desea que en la representación impresa se imprima los datos del socio, como el nombre del socio, sitio del socio y e-mail del socio. Los datos informados estarán impresos en la zona inferior derecha del formato de hoja y formato rolo.

¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?

Si
?

Nombre del Software

E-mail del Partner

Sitio del Partner

Figura 176: Datos del socio

En la parte inferior de esta pantalla se puede ver la pregunta “¿Usted quiere que InvoiCy gestione las impresiones?”, la cual ofrece las opciones “Sí” y “No”. Si se seleccionara “No” se ocultarán las otras opciones, porque no se aplican.

Si ud. quisiera que InvoiCy gestione las impresiones de la representación impresa en forma automática, es posible seleccionar el tipo de impresión, que permite dos opciones: “En la emisión”, “Agendada” y “Distribuida”. El tipo de impresión “En la emisión” imprime las representaciones impresas en el momento en que el CFE es emitido, mientras que el tipo “Agendada” deja la impresión en fila para ser procesada en el intervalo de tiempo configurado en el campo “Tiempo entre las ejecuciones”, (expresado en minutos) disponible cuando se selecciona este tipo de impresión, y el tipo “Distribuida” permite que sean realizadas impresiones automáticas en ambientes donde InvoiCy no posee conexión directa con la impresora. Por más información sobre esta forma de impresión vea el ítem 4.4.2.5.1 Impresión Distribuida.

Si fuera seleccionada la opción “En la emisión” o “Agendado”, se exhibirá la lista de impresoras registradas en el sistema y la opción para elegir cuál será la impresora por defecto. A continuación se ve el link para ingresar otra impresora y el botón para Guardar las configuraciones.

Al hacer clic en “Agregar una nueva impresora al sistema”, se abrirá una pantalla como la que se puede ver a continuación.

Figura 177: Agregar impresora

En esta pantalla, es posible seleccionar una impresora en la lista superior (que muestra a todas las impresoras a las que el servidor de InvoiCy tiene acceso) y definir un apodo para la impresora (que será informado en cada CFE enviado). En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que InvoiCy deberá aguardar para intentar hacer la impresión.

4.4.2.5.1 Impresión Distribuida

Consulte [Configuraciones para Impresión Distribuida](#) para mas detalles.

4.4.2.6 Configuraciones de Integración

La pantalla de configuraciones de integración, que permite la configuración del formato de respuesta de la representación impresa y del QRCode y la generación de la representación impresa en directorio, puede ser accesada a través del botón exhibido en la siguiente imagen.



Figura 178: Botón Configuraciones de Integración

Este botón direcciona el usuario a la pantalla de configuraciones de la integración, que se muestra a continuación.

Configuraciones de Integración

Modo de Envío de los CFE:
Asíncronico
?

¿Incluir los QR Codes en la respuesta?
No

Formato de respuesta de la Representación Impresa:
Link

¿Generar la representación impresa en un directorio?
No

Formato de respuesta del XML Entre Empresas:
No contestar

Host de los links en la respuesta
http://localhost/Invoicy/

Ejemplo: <http://localhost/Invoicy/hcfe016.aspx?kqDEXsut9Zr9vf6peFOeEaDZIKCtiagomi4d2Aq9JIUTAlid+I7...>

¿Volver datos avanzados del CFE?
No

¿Validar datos enviados?
Sí

¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?
Activo

Guardar

Figura 179: Configuraciones de la Integración

En la parte superior de esta pantalla se puede ver el combo-box de configuración del “Modo de Envío de los CFE”, donde es posible determinar el modo de envío de CFE. En caso de que seleccione el modo “Sincrónico” las CFEs serán encaminadas inmediatamente para la DGI, en el modo “Asincrónico” serán enviadas en un horario que debe ser configurado. Debajo está la pregunta “¿Incluir los QR Codes en la respuesta?” con las opciones “Sí” y “No”. Si se selecciona “Sí”, en la respuesta del envío de CFE también se incluirá la imagen JPEG del QR Code en forma de texto codificado en base 64, en la tag CFEQRCode.

Debajo está el campo del formato de la representación impresa, que permite las opciones “Link”, “Base 64” o “Generado por el Socio”. Esta configuración define de qué forma será respondido el PDF de la representación

en el envío del CFE por servicio web: link para la visualización del PDF o el archivo PDF en texto codificado en base 64. La opción "Generado por el Socio", se utilizará por las empresas que no utilizan la impresión generada por el InvoiCy. Cuando se configura esa opción InvoiCy no generará la representación impresa y quedará esperando recibir vía Web Service el base64 de la representación impresa. (SOLO DISPONIBLE PARA CONECTOR WEB SERVICES. Consulta el MANUAL DE INTEGRACIÓN XML para más detalles)

Además de estas configuraciones, hay también una opción de generar la representación impresa en un directorio pre-configurado. En esta función, es posible especificar el directorio del servidor donde está instalado el módulo principal e InvoiCy automáticamente generará allí los PDFs de la representación impresa.

Los archivos de la representación impresa son generados con el siguiente nombre: CFE + Código de la empresa (10) + Código del tipo de comprobante (3)+Número del Comprobante (7)+ Serie (2).

Ejemplo: CFE00000000011110000008A.pdf

La opción "Formato de respuesta del XML Entre Empresas" permite configurar como el XML que es enviado al receptor del CFE debe ser contestado en la respuesta de la comunicación de envío de CFE. Las opciones son: "No responder", en la que el XML entre empresas no es contestado en la comunicación; "link", en que es contestado mediante un link para efectuar la descarga del XML; "Base64", donde es contestado el XML en Base64; y "Generar un directorio", caso en el que el XML es generado en un directorio del servidor donde está instalado el módulo de InvoiCy y es contestado con el camino físico completo de este directorio.

Debajo hay la opción "Host de los links en la respuesta" que se puede configurar la dirección que se volverá los links de respuesta de los Web Services.

La opción “¿Volver datos avanzados del CFE?” cuando se poner “Si”, InvoiCy volverá en el retorno de los Web Services de Envío y Consulta los datos de Hash del Comprobante, fecha y hora de firma del CFE, numero da la autorización del CAE, Numero Inicial y Final del CAE y fecha de vencimiento del CAE en el retorno de los Web Service de envío y consulta. La opción “Validar datos enviados” cuando se pone “No”, el InvoiCy no estará aplicando las validaciones de datos en lo que recibimos, así el comprobante no es rechazado por el InvoiCy por algún error de datos. Finalmente la opción ¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?, se utiliza cuando el receptor tiene que recibir en la adenda una estructura XML, así cuando tener eso, deberá activar la opción para que en la adenda que haga la conversión del contenido para formato XML.

4.4.3 Menú Digitación

El menú digitación contiene los íconos de acceso a las pantallas referentes a digitación, como muestra la figura más adelante.




Figura 180: Menú digitación

4.4.3.1 Receptores de la digitación

La pantalla Receptores de la digitación contiene todos los receptores registrados para el RUT de la empresa y la opción de registrar nuevos.

Para acceder a esta pantalla hay que hacer clic en el icono Receptores de la digitación, como muestra la siguiente imagen.



Figura 181: Receptores de la digitación

La pantalla receptores de la digitación contiene una tabla en el centro que muestra todos los receptores registrados en el sistema.



	Razón Social	N° del documento	E-mail
 	MIGRATE SRL	217034380016	factura@migrate.com.uy

Figura 182: Tabla de receptores

En la columna "Razón Social" se muestra el nombre del receptor, en la columna "N° del documento" se muestra el número del documento insertado en el registro del receptor, al lado es mostrado el e-mail del mismo.



Figura 183: Íconos receptores

Los íconos al lado de la razón social del receptor permiten cambiar los datos o eliminar al receptor.

Haciendo el clic en el ícono de cambiar o en el botón "Nuevo", se abrirá una nueva pantalla, como muestra la figura más adelante.

Razón Social	Tipo de documento	Descripción del Tipo de Documento	N° del documento
<input type="text"/>	Otros ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirección	Departamento		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Ciudad	Código Postal	País	
<input type="text"/>	0	▼	
País de dirección del receptor	Lugar de Destino de la Entrega		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
E-mail			
<input type="text"/>			
Información adicional			
<input type="text"/>			
Archivos enviados por e-mail al receptor			
<input type="text" value="Buscar de la configuración del InvoiCy"/> <input type="button" value="?"/>			
<input type="button" value="Guardar"/>			

Figura 184: Registro de receptor

En el campo "Razón Social" debe ser insertado el nombre del receptor, en el campo "Tipo de Documento" se selecciona el tipo de documento. Si seleccionado el tipo otros, podrá informar el campo de "Descripción del Tipo de Receptor" para salir en la representación impresa. Al lado debe insertarse el número de documento seleccionado. En "Dirección", la dirección del receptor, en el campo "Departamento" se debe completar con el departamento del receptor, y luego abajo, la ciudad y código postal en el campo "Código Postal". En el campo "País" debe ser seleccionado el país del mismo. En el campo "País de la dirección del receptor" se podrá informar el país correspondiente a la dirección postal del receptor. En el campo "Lugar de Destino de la Entrega", se podrá informar la dirección de destino de la entrega. En el campo "E-mail" informe un e-mail válido para el receptor. Abajo existe además el campo "Información Adicional", como lo indica la DGI, en caso de que desee dar algún detalle más respecto al cliente.

En el campo “Archivos enviados por e-mail al receptor” es posible escoger qué archivos deben ser enviados a este receptor, en la emisión del CFE. En caso de que se elija la opción “Buscar la configuración de Invoicy”, se utilizará la configuración definida en Panel Control > E-mail para Envío > Archivos enviados por e-mail al receptor, como se explicó en el ítem 4.4.1.2 E-mail para Envío.



NOTA 10: La opción “No enviar e-mail” deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Si en “Tipo de documento” se seleccionó el tipo “RUT”, es posible consultar el RUT en DGI, bajando los datos registrados como, departamento, ciudad, domicilio, etc, como también el estado de la empresa en DGI.




Figura 185: Consulta de RUT

Después de completar los datos, haga clic en “Guardar” para que los datos informados sean guardados en la base de datos.

4.4.3.2 Ítems de la digitación

Para acceder a la pantalla de ítems de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.




Figura 186: Ítems de la digitación

Haciendo clic en este ícono se abrirá una nueva pantalla como la imagen que se ve a continuación.




Figura 187: Pantalla de ítems

Esta pantalla contiene filtros por nombre, descripción y valor unitario del ítem. La tabla en el centro de la pantalla muestra los productos registrados en el sistema, para registrar un nuevo producto haga clic en "Nuevo".




Figura 188: Registro de ítem

La imagen anterior muestra la pantalla de registro de ítem. En esta pantalla escriba el nombre del ítem, luego, al lado, el indicador de facturación, en seguida, la unidad de medida, valor unitario y seleccione, si es necesario, la opción Indicador Agente/Responsable, numero de decimales que desea que sea impreso en la columna Cantidad del ítem y en el campo "Descripción" complete con la descripción deseada del ítem y haga clic en "Guardar" para agregar el nuevo ítem.

4.4.3.3 Mandantes de la Digitación

Para acceder a la pantalla de Mandantes de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 189: Mandantes de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los mandantes registrados, para registrar un nuevo mandante haga clic en "Nuevo".




Figura 190: Registro de mandantes de la digitación

Para registrar un nuevo mandante hay que informar los campos de Razón Social, el tipo de documento, Número del documento y el país del mandante.

4.4.3.4 Propietarios de la Mercadería

Para acceder a la pantalla de Propietarios de la Mercadería de la Digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.




Figura 191: Propietarios de la Mercadería de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los Propietarios de la Mercadería de la Digitación, para registrar un nuevo Propietario haga clic en “Nuevo”.




Figura 192: Registro de Propietario de la Mercadería

Para registrar un nuevo propietario hay que informar los campos de Tipo de documento, Número del documento, razón social y el país del propietario.

4.4.3.5 Personalización

Para acceder a la pantalla de Personalización haga clic en el ícono que se muestra a continuación.




Figura 193: Botón de Personalización

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede definir un texto estándar para salir en la adenda de todos los comprobantes emitidos desde la Digitación. También será posible configurar una descripción personalizada para el campo "Número que identifica la compra".



Personalizaciones de la Digitación

Texto estándar para la adenda

Descripción del campo "Número que identifica la Compra"

Guardar

Figura 194: Personalizaciones de la adenda

4.4.4 Menú Sistema

El menú sistema solo están disponibles opciones de configuración que se aplica para todas las empresas.



Figura 195: Menú Sistema

Para ver detalladamente las funciones de las pantallas del menú sistema, comencemos por la pantalla de Gestión de Empresas.

4.4.4.1 Gestión de Empresas

La pantalla de casas principales/sucursales posibilita la visualización de todas las empresas y sus sucursales registradas en InvoiCy.

Para acceder a la gestión de empresas se debe hacer clic en el ícono de empresas como muestra la siguiente imagen.



Figura 196: Gestión de Empresas

En la pantalla de gestión de empresas se encuentra la opción para que se pueda hacer, la verificación del estado de la licencia, vencimiento del certificado digital, fecha de activación de la licencia, fecha de último cambio de la licencia, como también hacer la inactivación de una empresa como también el bloqueo.

Gestión de Empresas

Cód. Integración: Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: -

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: Fecha activación licencia: -

Fecha último cambio licencia: -

Buscar

	Cód. Integ.	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Suc.	Licencia	Venc. Certificado
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Liberada	217034380016	MIGRATE COMPANY	1	Homologación	150 días

Mostrando 20 de 1 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última

Figura 197: Pantalla de Gestión de Empresas.

Esta pantalla contiene los filtros por Código de integración, nombre de la sucursal, RUT, código de la sucursal de la DGI, estado de la sucursal, estado de la licencia, vencimiento del certificado o fecha de solicitud de la licencia.

Cód. Integración	Apodo de la sucursal o Razón Social	RUT	Vencimiento del Certificado
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/> <input type="text" value="//"/>
Estado de la Sucursal	Estado de la licencia	Cod. sucursal de DGI	Fecha activación licencia
<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="//"/> <input type="text" value="//"/>
			Fecha último cambio licencia
			<input type="text" value="//"/> <input type="text" value="//"/>

Figura 198: Filtros

Debajo de los filtros está disponible las siguientes opciones:

✓ **Liberar:** La opción se utiliza para hacer la liberación de una empresa/sucursal que estaba bloqueada o inactiva. Cuando se libera la empresa, la misma podrá volver a hacer emisión y InvoiCy volverá a ejecutar todos los procesos automatizados.

⊖ **Bloquear:** La opción se utiliza cuando la empresa/sucursal es necesario el bloqueo de la empresa, por falta de pago de la licencia o por algún proceso administrativo. Las empresas bloqueadas no pueden emitir CFE ni responder los CFE recibidos, mas las tareas agendadas como, descarga de e-mail y envío del reporte diario continuarán ejecutando.

⏻ **Inactivar:** La opción se utiliza cuando la empresa no estará mas haciendo emisión de comprobantes, porque cerró sus actividades o se cambio de sistema de emisión. Las empresas inactivas no pueden utilizar el InvoiCy y se bloqueará todos los procesos automatizados, como descarga de e-mail y envío del reporte diario.

📄 **Wizard de Licenciamiento:** Pantalla para configurar el ambiente para la casa principal o sucursal, así como informar el modelo comercial. Mas detalles ver 3.3 LICENCIAMIENTO.

📄 **Historical de la solicitud de licencia:** Pantalla para mirar las acciones hechas para la sucursal. En esta pantalla podrá verificar solicitudes de licencia, cambio de modelo comercial, clave de socio y inactivación o liberación de sucursal.

4.4.4.2 Registro de nueva Empresa

Para registrar una nueva Empresa/Casa Principal en Invoicy es necesario seguir algunos pasos de configuración descritos en el ítem 3.2.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar" contenido en la pantalla de empresas, como muestra la siguiente imagen.



Figura 199: Registro de nueva Sucursal

Haciendo clic en el botón "Registrar" se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa, por más información ver 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

4.4.4.3 Usuarios

El próximo botón contenido en el menú "Sistema" es el botón "Usuarios del sistema", al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios correspondientes a la sucursal seleccionada.



La pantalla 'Usuarios del Sistema' incluye una barra de búsqueda con campos para 'Nombre' y 'E-mail', un menú desplegable para 'Estado' (con 'Todos' seleccionado), y dos botones: 'Buscar' (en azul) y 'Nuevo' (en gris). Debajo de la barra de búsqueda hay una tabla con los siguientes datos:




	Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Estado
   	SOPORTE	SOPORTE	Activo
   	RICARDO	ricardosilva@migrate.com.br	Activo

Figura 200: Pantalla de Usuarios del Sistema


A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso e estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, e-mail o estado. Llenados los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del usuario, en seguida el perfil, el estado y la última columna identifica si el mismo es usuario administrador o no. Al lado del nombre del usuario hay botones que hacen posible editar los datos o eliminar el usuario.

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón “Registrar”. Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario. Si estás haciendo desde esa opción no se agregará el usuario a ninguna empresa a menos que lo agregue desde la opción “Empresas del Usuario” en la misma pantalla.



The screenshot shows a form titled "Datos del usuario" with the following fields:

- Nombre del Usuario: GABRIEL
- E-mail: soporte@migrate.com.uy
- Contraseña: ...
- Estado: Activo (dropdown menu)

Figura 201: Registro de usuarios

El campo “Nombre del usuario” es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios. El campo “E-mail” debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en InvoiCy, así como



también su contraseña. Luego al guardar los datos se cargará la pantalla para agregar el permiso para empresas/Sucursales a ese usuario.


Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como inactivo.

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 155: Pantalla de Usuarios.

Después de realizar los cambios deseados, haciendo clic en el botón "Guardar" todos los cambios serán guardados.

4.4.4.3.1 Acciones del Usuario

Cada uno de los usuarios agregados, es posible hacer acciones, como Editar sus datos, desde el botón , cambiando su nombre, e-mail o estado como también sus permisos. Para eliminar el usuario hay que hacer el clic en la opción .

Si desea agregar el permiso para mas empresas a ese usuario deberás acceder en  "Empresas del Usuario", desde esa opción tendrá el listado de empresas que el usuario ya tiene acceso. Podrá desde esa pantalla cambiar el perfil del usuario para la empresa que ya tiene acceso, eliminar el permiso o desde la opción "Agregar Empresa/Sucursal", agregar acceso a mas empresas/sucursales.




Cód. Integración	Nombre	RUT	Perfil
0			

Buscar **Agregar Empresa/Sucursal**

Cód. Integración	Nombre	RUT
1	MIGRATE SRL	217034380016

Figura 202: Accesos del Usuario

También es posible hacer un filtro de los logs del usuario haciendo un clic en la última opción .

4.4.4.4 White Label

En la opción White Label es posible personalizar la pantalla del Invoicy, cambiando los colores, como también la posibilidad de agregar el logotipo del socio para exhibir en la pantalla inicial de Invoicy.

Para activar el White Label para su sitio es necesario primeramente hacer contacto con nuestro comercial (comercial@migrate.com.uy) para que sea hecho el contrato para el uso del Invoicy White Label.

Así que queda finalizado el contrato estará recibiendo una clave de activación del White Label. Con esa clave deberá acceder desde la opción White Label e insertar la clave.




Figura 203: Clave del White Label

Al liberar la opción estará disponible la opción registrar un nuevo White Label. Primeramente deberás informar cuál es el sitio que corresponde a Invoicy, informando ese desde la opción "Dominio de la Aplicación".

Si utilizas la nube de Migrate es posible utilizar un sitio con el dominio *.invoicy.com.uy o utilizar un dominio propio. Si estás activando o White Label

en la nube de Migrate es necesario informar al soporte (soporte@migrate.info), cual es el dominio que estarás utilizando informando los siguientes datos:

Activación del White Label en Nube de Migrate

Datos del Dominio:

() *.invoicy.com.uy - informe el sitio deseado _____.invoicy.com.uy

() dominio propio - informe el sitio deseado _____

SSL () Si () No

*Caso el dominio propio sea con SSL (https), adjunte el archivo del certificado del sitio.



NOTA 11: Si utilizaras un dominio propio es necesario configurar internamente en su servidor DNS para que si sitio corresponda al sitio

<http://app.invoicy.com.uy> .

Luego al informar el dominio de la aplicación y su directorio virtual (si hay). También deberá informar si el sitio del White label tendrá conexión segura o no y luego abajo informar si ya estará activando la configuración o no. También está disponible en esa pantalla la opción si desea que sea vinculado todas las casas principales y sus sucursales al white label, así obligatoriamente solamente podrán acceder a su sitio. Está disponible también la opción posibilitando informar una dirección externa de un sitio web de ayuda. Es decir, caso la empresa tenga algún sitio de Help Desk/Soporte o mismo un sitio con manuales de utilización del sistema, es posible que sea informado ahí en la configuración la URL de acceso a ese sitio.

Desde la opción logo se puede insertar el logo que será exhibido, en lo cual deberá tener el tamaño recomendable 70px de alto y el ancho es variable. En encabezado, tendrás la opción para configurar insertar la imagen para exhibir en el encabezado de la página. En la opción Icono, se puede cargar un icono personalizado para la aplicación.

Luego abajo están las opciones para configuración de los colores del Menu como también la barra superior que muestra los datos del usuario.




Figura 204: Configuración del White Label

Para configurar los colores, se hace un clic en el recuadro en que muestra la color, luego se muestra una nueva pantalla con los colores disponibles para configuración. La pantalla se puede cambiar de acuerdo con el explorador, si tienes la codificación de la color acceda desde el explorador Internet Explorer, desde ese explorador es posible insertar la codificación de los colores.




Figura 205: Configuración de colores del White Label

Al agregar cada una de las colores en cada opción es posible mirar al lado como quedará en el sistema. Al guardar las configuraciones automáticamente se aplicará lo que fue configurado.

Después de registrado el White Label, estará disponible las opciones para editar las configuraciones, eliminar o agregar nuevas casas principales o sucursales desde ese sitio.




Figura 206: Opciones del White Label

4.4.4.5 Cola de tareas

La opción Cola de tareas tiene como principal funcionalidad mostrar cuales fueran las tareas ejecutadas automáticamente por Invoicy para la empresa o sucursal, permitiendo verificar si fue procesada con éxito o si hay error en su procesamiento.




Figura 207: Cola de tareas

Hay varios procesos en Invoicy que son agregados en una Cola de Tareas y son procesados a cada rango de tiempo, cómo: envío vía correo del XML Entre

Empresas/Representación impresa a los receptores, envío de las notificaciones del sistema, envío de los acuses de recibo, exportación/importación de XML, etc.

Es posible desde esa misma pantalla cambiar el estado de una tarea, para InvoiCy procesar nuevamente o cambiarla para procesada caso no desee que sea ejecutada. Para es, seleccione una o más tareas y luego en el campo "Cambiar estado para" seleccione el estado "No procesado" (conforme imagen abajo). Haciendo eso, InvoiCy pone ese envío de XML nuevamente en la cola para que sea procesado en la próxima ejecución de la tarea.

4.4.4.6 Gestión de PDE

Esa pantalla es muy similar a "Puntos de Emisión", todavía, desde esa pantalla se puede mirar todos los PDE de todas las empresas, o mirar todos los PDE de una determinada empresa. Además, también se puede coordinar la actualización de un determinado PDE antes de la actualización obligatoria (Valido solamente para empresas en la Nube Migrate).

4.5 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES


Para gestionar las empresas/sucursales registradas en InvoiCy, se puede utilizar la lista de empresas contenida en la parte superior de la pantalla del sistema, que se muestra en la siguiente imagen.



Figura 208: Lista de las casas principales/sucursales

La primera empresa que aparece en la lista es la empresa que está actualmente seleccionada, al colocar el cursor del mouse y hacer un clic, ésta se expandirá y mostrará, en orden alfabético todas las empresas que tienes acceso. También es posible digitar para buscar una casa principal o sucursal.

El contenido de esa lista puede ser cambiado haciendo clic en “Mostrar todos los registros”, la siguiente imagen muestra la pantalla que será exhibida.



The screenshot shows the 'Gestión de Empresas' form. It includes search filters for 'Cód. Integración', 'Apodo de la sucursal y/o Razón Social', 'RUT', 'Código de la sucursal de la DGI', 'Estado de la Sucursal', 'Estado de la licencia', '¿White Label Activo?', 'Vencimiento del Certificado', and 'Clave del partner'. A 'Buscar' button is present. Below the filters is a table with the following data:

	Cód. Integ.	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Sucursal	Clave de partner	Status Licencia	White Label	Venc. Certificado digital
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inactiva	217034380016	MIGRATE	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Testing	No	528 días.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Liberada	212214570017	PRUEBA	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Testing	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Liberada	210378570013	PRUEBA	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Homologación	No	394 días.

Figura 209: Lista las casas principales/sucursales del usuario

Para más detalles consulte 4.4.4.1 Gestión de Empresas.

4.6 NOTIFICACIONES

InvoiCy posee un sistema de notificaciones para las más variadas situaciones del sistema. El ícono de las notificaciones se encuentra en el encabezado de la pantalla del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 210: Notificaciones

Cuando alguna situación genera notificaciones, el ícono de notificaciones tendrá una pequeña marca, como muestra la siguiente imagen.



Figura 211: Alerta notificaciones

El número sobre el ícono indica la cantidad de notificaciones pendientes. Al visualizar esa notificación el número desaparecerá. En caso de tener más de una notificación, el número se reducirá en uno después de cada visualización.

Al pasar el cursor del mouse sobre ese ícono, se abrirá una ventana mostrando las notificaciones por grupo, como muestra la siguiente figura.





Figura 212: Ventana notificaciones

La notificación puede ser marcada como leída haciendo clic en el botón . Si se hace un clic en la notificación, lo llevará a la pantalla de Invoicy, donde se podrá corregir o ejecutar alguna acción.




Figura 213: Mostrar todas las notificaciones

Para exhibir todas las notificaciones, se debe hacer clic en el link "Exhibir todas las notificaciones".




Figura 214: Exhibir todas las notificaciones





Figura 215: Notificaciones de sistema

La imagen anterior muestra: la pantalla con todas las notificaciones del sistema, su fecha de generación, su estado, su categoría y su descripción completa. En la columna acciones, están las opciones:

 , con este botón se marca la notificación como leída o

 ,con este botón se abrirá una nueva pantalla que posibilita solucionar el problema que generó la notificación.

4.7 CONFIGURACIONES

Al lado del ícono de notificaciones, en el encabezado de la pantalla de Invoicy, existe el ícono de configuraciones, como muestra la siguiente imagen.



Figura 216: Configuraciones

Al colocar el cursor del mouse sobre el ícono de configuraciones se abrirá una ventana conteniendo algunas ubicaciones a las que se podrá acceder a través de ese ícono, como muestra la siguiente imagen.



Figura 217: Ventana configuraciones

El link "Panel de control" direccionará para el panel de control del sistema, el ícono "Logs del Sistema" direccionará para la pantalla de logs del sistema, el link "Repositorio" abrirá la pantalla del repositorio del sistema, el link "Logs de usuarios" abrirá la pantalla de los logs de los usuarios, el link "Anular rango de CFE" abrirá la pantalla descrita en el ítem 4.7.5.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación descrita en el ítem 4.7.7.

4.7.1 CAMBIAR CONTRASEÑA

Se puede acceder a la pantalla de cambio de contraseña a través del link “Cambiar contraseña” de la ventana descrita en el ítem 4.7. La pantalla posee los campos referentes al cambio de contraseña, como muestra la más adelante figura.




Figura 218: Cambiar contraseña

El campo “Contraseña Actual” se refiere a la contraseña actual usada para acceder al sistema, ese campo debe ser llenado con una contraseña válida del sistema, en caso contrario, no será posible cambiar la contraseña. El campo “Nueva Contraseña” es donde debe escribirse la nueva contraseña deseada, la misma debe ser confirmada en el campo “Confirmar Contraseña”, en el cual se debe repetir la nueva contraseña escrita encima. Hecho esto, haga clic en el botón “Guardar” para que los cambios sean guardados.

4.7.2 LOGS DEL SISTEMA

La pantalla de logs es donde están almacenadas todas las acciones del sistema, como por ejemplo, envío de CFE, generación de reporte diario. Todas las acciones del sistema serán visualizadas, así como también sus horarios. La Figura 219 muestra la pantalla de logs.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /

Descripción del error

Origen Número Serie

Tipo de CFE

Buscar

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
	Envío	01/07/13 16:03:27	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 16:03:27	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:56:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:56:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:52:39	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:52:39	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:41:50	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:41:50	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:31:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:31:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038

Mostrando 10 de 4598 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 460 Siguiente Última

Figura 219: Logs del sistema

Veremos ahora más detalladamente los componentes de la pantalla de logs del sistema.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /

Descripción del error





Origen Número Serie

Tipo de CFE

Figura 220: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por Tipo, Período inicial y final, Descripción del error, Número, Serie, Tipo de CFE y Origen.

Colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
	Envío	07/05/13 11:56:05	Finalizando procesamiento del Web Service [Flujo procesamiento]	4	A	e-Factura	AWS_FlujoProcesamiento
	Schema	07/05/13 11:55:58	¡Archivo validado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Firma	07/05/13 11:55:58	¡Archivo firmado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Envío	07/05/13 11:55:50	Actualización del CFE en la base de datos. [CFENúmero:4, CFESerie:A, CFETipo:111]	4	A	e-Factura	PCFE003
	Validación de Datos	07/05/13 11:55:50	Validación de campos y de la CAE realizado con éxito.	4	A	e-Factura	PCFE004

Mostrando de 165 registro(s)
Primero
Atrás
Página de 33
Siguiente
Última

Figura 221: Tabla de logs

La tabla de la pantalla de logs está dividida en las columnas Tipo, que muestra el tipo de log; Origen, que muestra donde ocurrió ese log; Fecha/hora, que muestra el momento en que ocurrió ese log; Código, que muestra el código de error; Descripción; que describe lo ocurrido; Número, que muestra el número del documento en el que aconteció ese log; Serie, que muestra la serie del documento; Tipo de CFE, que muestra el tipo de documento: e-factura, e-ticket, etc.; Objeto, que muestra en qué objeto del sistema ocurrió ese log.

4.7.3 REPOSITORIO

El repositorio del sistema es donde quedan almacenados los archivos XML. Esos archivos pueden ser bajados y visualizados en cualquier momento a través de esta pantalla, la siguiente imagen muestra la pantalla de repositorio del sistema.

Repositorio de Archivos

Tipo: Número inicial: Número final: Serie: Tipo CFE:

Buscar

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

Mostrando 10 de 11 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 2](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Figura 222: Repositorio

La imagen siguiente muestra detalladamente las funciones de esta pantalla.

Tipo: Número inicial: Número final: Serie: Tipo CFE:

Buscar

Figura 223: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por tipo, números inicial y final, serie y tipo de CFE. Llenados todos los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

Figura 224: Tabla

La tabla contenida en esta pantalla presenta las siguientes columnas:

“Tipo de Archivo”, donde se muestra cuál es el tipo de archivo; “Fecha”, que es la fecha de registro; “Nombre del archivo”, donde se muestra cual es el nombre del archivo; “Número Inicial” y “Número Final”, donde se muestran los números inicial y final de los archivos; “Serie”, donde están descriptas las series de los documentos y, finalmente, la columna “Tipo de CFE”, que muestra cuál tipo de CFE es ese archivo.

Para descargar el XML deseado, es necesario hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado de la columna “Tipo de Archivo”, como muestra la siguiente imagen.



Figura 225: Descarga

4.7.4 LOGS DE USUARIOS

La pantalla de logs de usuarios guarda todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema, así como también sus respectivos períodos.

La siguiente figura muestra los logs de usuario.

Logs de las acciones de los usuarios

Usuario Desde // hasta // Descripción

Buscar

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFATURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando 5 de 390 registro(s)

Primero Atrás Página 4 de 78 Siguiente Última

Figura 226: Logs del usuario

Veremos detalladamente las funciones de esta pantalla.

Usuario

Período

Desde

//

hasta

//

Descripción

Buscar

Figura 227: Filtros

Esa pantalla puede ser filtrada por Usuario, Períodos Inicial y final y la Descripción del log.

Después de colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos de la tabla, en el centro de la pantalla, sean filtrados.

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFACTURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando de 390 registro(s)

Primero
Atrás
Página de 78
Siguiente
Última

Figura 228: Tabla de logs

La tabla de logs del usuario está dividida por las columnas de Empresa, que muestra la empresa en acción; Usuario, que muestra el usuario que ejecutó la acción; fecha/hora, que muestra la fecha y hora en que ocurrió la acción y la columna Descripción, que muestra la descripción de la acción del usuario.

4.7.5 ANULAR RANGO DE CFE

En Invoicy es posible anular CFE/CFC para los estados En Digitación, Importado, Rechazado. También pueden ser anulados comprobantes que aún no hayan sido ingresados al sistema Invoicy, evitando que estos sean utilizados. El proceso permite que sea anulado un único CFE/CFC o un rango de comprobantes.

4.7.5.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE

Se puede acceder a la pantalla de anulación de rangos de CFE a través del link “Anular rango de CFE” en el menú de configuraciones en el

encabezamiento del sistema (descrito en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 229.




Figura 229: Acceso a pantalla de Anulación

A través de esta pantalla se pueden anular rangos de comprobantes completando el formulario de la figura más adelante.




Figura 230: Anular rango de CFE

Desde esa pantalla se puede anular un rango de numeración que aún no fue registrado en Invoicy, haciendo el filtro por el tipo del CFE, su CAE correspondiente y seleccionando la opción "Anulación por Rangode CFE". Luego deberá informar en los campo número inicial e número final el rango de numeración para anular.

Si el número ya está registrado en InvoiCy se puede seleccionar la opción “Buscar CFE en la base de Datos”, y hacer filtros para buscar los comprobantes que desea anular, por tipo, estado o fecha.




Figura 231: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos

4.7.5.2 Menu Inicio – Acciones

Al acceder a la pantalla de detalles del comprobante es posible realizar la anulación del mismo haciendo clic en el botón “Anular CFE”, como muestra la siguiente figura.



Figura 232: Anular la pantalla de detalles de CFE

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 4.7.5.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

4.7.6 CONSULTA DE RUT

Desde esta opción es posible consultar un RUT en DGI, verificando sus datos como razón social, nombre comercial, domicilio, datos de contacto con la empresa y su estado de registro en DGI.



Figura 233: Menu Consulta RUT DGI

Para hacer el proceso de consulta deberá completar el campo con el numero del RUT, sin espacio o coma y haga clic en Consultar.



The image shows a form titled 'Consulta Datos RUT'. It contains a text input field labeled 'RUT' with the value '020366340012' entered. To the right of the input field is a blue button labeled 'Consultar'.

Figura 234: Consulta RUT DGI

Dejabo se completará automáticamente los datos del RUT consultado.

Consulta Datos RUT

RUT

Consultar

Datos Generales del RUT

Razón Social	Nombre Fantasia
MIGRATE SRL	MIGRATE SRL
Ciudad	Departamento
MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
Dirección	Estado actividad
DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE	AA - Activo
Fecha inicio actividad	Fecha cancelamento
2012-08-17	

Figura 235: Retorno de Consulta de RUT

4.7.7 CERTIFICACIÓN

Se creó en Invoicy una pantalla para auxiliar a las empresas que están en la fase de Certificación. Esta fase requiere que el emisor genere notas con los datos proporcionados por la DGI y entonces suba el archivo XML al sitio de la misma.

Después de emitir el comprobante, la pantalla de Certificación puede ser accesada a través del link "Certificación" en el menú de configuraciones en el encabezado del sistema, descrito en el ítem 4.7, como muestra la Figura 236.



Figura 236: Acceso a pantalla de Certificación




Figura 237: Pantalla de Certificación

4.7.7.1 Certificación Simplificada

La pantalla de Certificación Simplificada cumplirá con la fase de “Pruebas de Simulación”, sin necesidad de cargar los XML de los comprobantes manualmente. Luego después de cumplir con los pasos de la Fase de Postulación en la DGI, deberá hacer solicitud de licencia de HOMOLOGACIÓN desde la casa principal de la empresa.

En esa pantalla están numerados los pasos necesarios para cumplir con la Certificación Simplificada. En el Paso 3 deberá seleccionar los tipos de comprobantes que ha postulado en la pantalla de DGI. Al hacer clic en

“Confirmar”, Invoicy generará los comprobantes y el reporte diario automáticamente.

En caso de que DGI esté offline, tendrá falla en el proceso. Así, es necesario aguardar DGI volver sus servicios y hacer todos los pasos de nuevo.

Certificación Simplificada de la empresa Migrate Company

¡Información! En esa pantalla está automatizado el proceso para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” de la certificación de DGI. Antes de empezar ese proceso es necesario que ya tenga completado el formulario de la postulación en el sitio web de DGI. Recordamos también que la certificación debe ser hecha siempre con la Casa Principal de la empresa.

Para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” haga los pasos a continuación:

- 1 Antes de más nada es necesario solicitar licencia de “Homologación” en Invoicy y limpiar la base de datos. Eso es necesario hacer en la pantalla de “Gestión de Empresas” en la opción de Licenciamiento. Caso no tenga acceso a esa opción contacte al administrador de la aplicación.
- 2 Es necesario ingresar en el [Portal eFactura de DGI](#) en Homologación > Certificación y poner un clic en el botón “Ingresar”. Eso es necesario para que DGI esté lista para recibir los comprobantes de la certificación que serán enviados por Invoicy. Caso usted ya intentó hacer el proceso en DGI y no finalizó, recomendamos que ponga un clic en la opción “Reiniciar pruebas” en el sitio de DGI antes de poner un clic en “Ingresar”.
- 3 Seleccione los tipos de comprobantes informados en la solicitud de postulación en la DGI.
 - ☒ e-Ticket, Nota de Crédito de e-Ticket, Nota de Débito de e-Ticket, e-Factura, Nota de Crédito de e-Factura, Nota de Débito de e-Factura
 - ☐ e-Remito
 - ☐ e-Resguardo
 - ☐ e-Factura de Exportación, Nota de Crédito de e-Factura de Exportación, Nota de Débito de e-Factura de Exportación, e-Remito de Exportación
 - ☐ e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Ticket Venta Cta Ajena, e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Factura Venta Cta Ajena
 - ☐ e-Boleta de Entrada, Nota de Crédito de e-Boleta de Entrada, Nota de Débito de e-Boleta de Entrada
- 4 Haga un clic en la opción “Confirmar” para que los comprobantes solicitados y el reporte diario sean enviados para DGI cumpliendo con la fase de “Pruebas de Simulación”.

Confirmar

Figura 238: Pantalla de Certificación Simplificada.

4.7.7.2 Tradicional / Nuevo CFE

En esta pantalla es posible seleccionar uno o varios CFE y entonces generar un XML del lote para enviarlo a la DGI o eliminarlos completamente del banco de datos (útil para la finalización de la etapa de certificación o si algún CFE fue emitido con datos equivocados).



NOTA 12: Esta función debe ser utilizada con cuidado, pues los CFE eliminados de la base ya no pueden ser recuperados.

Certificación Tradicional / Nuevo CFE

Seleccione los CFE con los cuales desea trabajar

Tipo de CFE

Receptor Serie

Estado Numero

Período

Buscar

<input type="checkbox"/>	Tipo del Comprobante	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado
Mostrando 50 de 0 registro(s)							
Primero Atrás Página 0 de 0 Siguiente Última							

Generar XML **Eliminar CFE**

Figura 239: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE.

En la figura más atrás se pueden ver varias opciones de filtro (activadas automáticamente a través del botón “Buscar”), una tabla mostrando los CFE de la base de datos donde es posible seleccionar los comprobantes con los cuales se desea trabajar y botones para generar un XML del lote para enviarlo a la DGI (botón “Generar XML”) y para eliminar los comprobantes seleccionados del banco de datos (botón “Eliminar CFE”).

4.8 MÓDULO INVOICY WEB

El módulo Invoicy Web es responsable de exponer en una pantalla los comprobantes emitidos por la empresa para que sea posible hacer las consultas externas.

Invoicy Web se puede instalar localmente o incluso fuera de la infraestructura de la empresa, dependiendo de cómo se configure.


La pantalla Inicial del módulo se compone de una pantalla central para la inserción de datos de consulta de comprobantes y una parte superior derecha para login (permitida solamente a los usuarios con acceso habilitado).



The screenshot shows the 'Consultas' section of the Invoicy interface. It includes input fields for 'RUT Emisor', 'Serie', 'Número' (with a default value of 0), 'Valor Total' (with a default value of 0,00), and 'Código de Seguridad'. A 'Buscar' button is located below these fields. At the bottom, there is a QR code and a button labeled 'Consulta CFE via QRCode'.

Figura 240: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Si se ingresan los datos correctamente, se exhibirán los resultados con la visualización de los datos principales del comprobante consultado, exhibiendo también las opciones: bajar el XML Entre Empresas, visualizar la representación impresa y también hacer una nueva consulta.



The screenshot displays the 'Comprobante Fiscal Electronico' results. It includes a table with the following data:

RUT del Emisor	Tipo del CFE	Serie	Número
217034380016	e-Factura	A	27

RUT Receptor	Receptor	Medio de Pago	Fecha de Emisión
214092850017	Juan Pérez	Contado	12/12/2014

Monto No Gravado	Monto Neto IVA en Tasa Básica	Tasa Básica de IVA
4.200,00	1.377.049,18	22,00

Importe de IVA en Tasa Básica	Monto Neto IVA en Tasa Mínima	Tasa Mínima de IVA
302.950,82	3.600,00	10,00

Importe de IVA en Tasa Mínima	Total a pagar
360,00	1.688.160,00

At the bottom, there is a 'Nova Consulta' button and two icons: 'XML Entre Empresas' and 'Representación Impresa'.

Figura 241: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial

4.9 Login no Invoicy Web

Después del login estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes de Invoicy Web. Así, la pantalla estará dividida en los siguientes menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen.



Figura 242: Menu del Invoicy Web

En el menu "Inicio", se podrán visualizar todos los comprobantes ya sincronizados, con los mismos filtros existentes en el módulo Invoicy.

Comprobantes fiscales

Usted filtró por: Una semana

TipoNúmeroFechaSituación

☐ e-Ticket

☐ e-Factura

☐ e-Remito

Fecha

Receptor

Total

Estado


Acciones


2014

Juan Pérez

1.688.160,00

Generado






2014

Juan Pérez

1.688.160,00

Generado






Figura 243: Pantalla de Inicio del Invoicy Web

En el menú "Importar XML", se puede hacer la importación de los archivos entre empresas. Con todo, para que esto sea hecho, es necesario que la empresa receptora del XML esté registrada en ese ambiente, o sea, el campo <DocRecep> del XML deberá ser igual al campo RUT, que podrá visualizar en la opción "Mis datos".

Inicio > Datos de la Sucursal


Datos de la Sucursal

Codigo de la Sucursal	0	Codigo de la Sucursal en Invoicy Web	2
RUT	217034380016	Codigo de sucursal registrado en DGI	2
Nombre Comercial	MIGRATE SRL S2	Nombre de la Sucursal	MIGRATE SRL S2
Domicilio Fiscal	Av. Prueba	Departamento	Montevideo
Ciudad	Montevideo	Teléfono	5535354830
Segundo Teléfono	5535354800	E-mail Responsable	ricardosilva@migrate.com.br
Límite para aviso de CAE	30		

Figura 244: Mis datos – Invoicy Modulo Web

En el menú "Consultar CFE", se podrán aplicar filtros avanzados para la búsqueda de comprobantes.

En el menú "Informe de Volumen", se posibilita la generación del informe con la cantidad de comprobantes importados en Invoicy Web. Así, se pueden hacer filtros por año, mes y también por empresa desde la que fue importado el comprobante.

Cuando no se desee generar el Excel, haga clic en el ícono  , al lado del Total donde podrá ver la cantidad de comprobantes importados.

Inicio > Informe de Volumen


Informe de Volumen

Año Mes Empresa

Cantidad de Comprobantes

Noviembre/2014

RUT

Sucursal Razón social Total 

Cantidad de Comprobantes

Tipo	Cantidad
e-Ticket	1
e-Factura	1
Total	2

Figura 245: Informe de Volumen

A través del menú superior derecho, se podrán ver las empresas que están registradas en InvoiCy Web, de forma que haciendo clic en "Mis Datos", se mostrarán los datos de la empresa (al igual que en InvoiCy).




Figura 246: Selección de empresa – InvoiCy Modulo Web

Migrate S.R.L.

World Trade Center

Av. Luis A. de Herrera, 1248 Torre III, piso 4

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

www.invoicy.com.uy

www.migrate.com.uy