ARENADATA

$\mathbf{Arenadata}^{\mathrm{TM}} \ \mathbf{Hadoop}$

Версия - v1.6.1

Руководство администратора по работе с кластером Arenadata Hadoop

Оглавление

1	Уче	гная запись администратора Ambari	3
	1.1	Авторизация в Ambari	3
	1.2	Экран настроек Ambari	3
	1.3	Изменение пароля учетной записи администратора	5
2	Упр	авление кластером	7
	2.1	Права доступа	7
	2.2	Переименование кластера	8
	2.3	Добавление узлов в существующий кластер	9
	2.4	Переход на главный экран Ambari	9
2	Пол		11
J	3 1	тици подговодой и пруни	11
	0.1 2.0		10
	ວ.⊿ ວິວ		12
	ე.ე ე_4		14
	0.4 25	Пастроика статуса пользователя	14
	0.0 9.6		14
	3.0 2.7	Изменение пароля локального пользователя	15
	ა. ე ი	удаление локального пользователя	10
	3.8	Создание локальной группы	10
	3.9	у правление пользователями в группах	10
	3.10	удаление локальной группы	17
4	Kap	та портов	18
	4.1	Порты HDFS	18
	4.2	Порты MapReduce	19
	4.3	Порты YARN	20
	4.4	Порты Hive	22
	4.5	Порты WebHCat	23
	4.6	Порты HBase	24
	4.7	Порты Oozie	24
	4.8	Порты NiFi	25
	4.9	Порты Zookeeper	26
5	Исп	ользование Ambari View	28
-	5.1	Files View	$\frac{-3}{28}$
	5.2	Capacity Scheduler View	$\frac{29}{29}$
	5.3	Tez View	30
	5.4	Hive View	30
	0.1	11100 1100 1111111111111111111111111111	00

5.5	Pig View	 	 	 			•			 •			 				•				3	2

Apache Ambari – это система, которая помогает в управлении и контролировании кластеров **Hadoop**. Данное руководство предназначено для системных администраторов, ответственных за установку и обслуживание кластеров **Ambari** и **Hadoop**, управляемых **Ambari**.

При установке Ambari по умолчанию создается пользователь с правами администратора:

- Имя пользователя: *admin*;
- Пароль: admin.

При авторизации в системе администратору Ambari доступны следующие функции:

- Управление учетной записью администратора Ambari;
- Управление кластером;
- Управление пользователями и группами пользователей.

Important: Контактная информация службы поддержки – e-mail: info@arenadata.io

Глава 1

Учетная запись администратора Ambari

1.1 Авторизация в Ambari

После установки **Ambari** (см. Инструкция по установке кластера) для входа в систему необходимо ввести в веб-браузер следующий URL-адрес:

http://<your.ambari.server>:8080

Где указываются параметры:

- <your.ambari.server> имя хоста установленного сервера Ambari;
- 8080 НТТР-порт по умолчанию.

Далее следует ввести учетные данные администратора **Ambari**, созданного автоматически во время установки кластера:

- Имя пользователя: *admin*;
- Пароль: admin.

При корректном вводе данных открывается главная страница **Ambari**, на которой отображаются компоненты **Ambari** и их метрики (Puc.1.1.).

1.2 Экран настроек Ambari

Для перехода на экран настроек **Ambari** необходимо на главной странице перейти по пунктам меню панели управления "admin \rightarrow Manage Ambari" (см. Рис.1.1.). При этом открывается экран настроек **Ambari** (Рис.1.2.).

Экран настроек Ambari состоит из панелей управления "Clusters", "Views" и "User + Group Management".

Панель "Clusters" отображает ссылки на имеющиеся кластеры и позволяет управлять их правами доступа. Панель "Views" позволяет создавать и редактировать представления системы и управлять правами доступа для этих представлений. Панель "User + Group Management" позволяет управлять, создавать и редактировать пользователей и группы пользователей.



Рис.1.1.: Главная страница Ambari

ARENADATA Ambari			💄 admin 🗸
ADH C Permissions Go to Dashboard	Welcome to Apache Ambari Monitor your cluster resources, manage who can access the cluss Operate Yo Manage the configuration of your cluster	ter, and customize views for Ambari users. Pur Cluster and monitor the health of your services	
Views Views User + Group Management	Manage Permissions	Go to Dashboard	
Groups	Manage Users + Groups Manage the users and groups that can access Ambari	Deploy Views Create view instances and grant permissions	



1.3 Изменение пароля учетной записи администратора

Во время установки и настройки кластера мастер установки автоматически создает пользователя с правами администратора **Ambari**. Для данного пользователя рекомендуется сменить пароль, заданный по умолчанию. Для этого на экране настроек **Ambari** необходимо (см. Рис.1.2.):

- В блоке "User + Group Management" перейти по ссылке "Users" и выбрать пользователя *admin*. При этом отображается окно параметров администратора (см. Рис.1.3.);
- В поле "Password" нажать кнопку Change Password;
- В открывшемся диалоговом окне ввести текущий пароль администратора и дважды указать новый пароль;
- Нажать кнопку ОК для сохранения нового пароля.

ARENADATA Ambari

Clusters	Users / 🗲 a	dmin		Delete User
ADH C				
Permissions	Туре	Local		
Go to Dashboard	Status	Active		
III Views	🗲 Ambari Admin	Yes		
Views	Password	Change Password		
LUser + Group Management	Local Group Membership			
Users			-	
Groups	Privileges	Resource	Permissions	
		This user is an Ambari Ad	min and has all privileges.	

Рис.1.3.: Параметры администратора

=

👗 admin 👻

Глава 2

Управление кластером

2.1 Права доступа

В Ambari существует два типа прав доступа к кластеру: "Operator" и "Read-Only".

После создания кластера администраторы **Ambari** автоматически получают право доступа "Operator". По умолчанию другие пользователи не имеют доступа к кластеру. Права доступа к кластеру для пользователей и групп пользователей назначаются администратором в экране настроек **Ambari** (см. Рис.1.2.).

Пользователям и группам пользователей с правом "Operator" предоставляется доступ к кластеру и обеспечивается контроль над следующими функциями:

- Запуск;
- Остановка;
- Перезапуск;
- Создание нового кластера.

Право доступа "Operator" обеспечивает контроль над следующими конфигурациями кластера:

- Изменение;
- Возврат.

Пользователям и группам пользователей с правом "Read-Only" предоставляется доступ только к просмотру кластера.

Для изменения прав доступа к кластеру для пользователей и групп пользователей администратору Ambari необходимо выполнить следующие действия:

- На панели "Clusters" в экране настроек Ambari нажать кнопку *Permissions*. При этом отображается табличная форма с правами доступа "Operator" и "Read-Only" с возможностью назначения их пользователям и группам пользователей (см. Рис.2.1.);
- Для назначения прав необходимо в блоках "Grant permissions to these users" и "Grant permissions to these groups" указать соответствующих пользователей и группы, нажав кнопку Add User или Add Group;
- Для снятия прав с пользователей или групп необходимо нажать значок "Х", расположенный рядом с именем пользователя или названием группы;
- Для сохранения изменений нажать кнопку с пиктограммой галочки.

Для группы без пользователей так же возможна установка прав.

ARENADAT	A Ambari			admin 🗸
Clusters		ADH Perm	issions	
ADH	G			
Permissions		Permission	Grant permission to these users	Grant permission to these groups
Go to Dashboard		Operator		
III Views				
Views		Read-Only	user × New	
LUser + Group Manag	gement			× 🖌
Users				
Groups				

Рис.2.1.: Права доступа к кластеру

Important:	Необходим	о проверить	наличие	прав Д	доступа у	каждого	пользо	вателя,	каждой г	руппы и	і каждого
пользователя	н в группе, ч	чтобы убеди	ться, что	у всех	х есть сос	тветствую	ющие р	азрешен	ия		

Дополнительные сведения об управлении пользователями и группами приведены в разделе Пользователи и группы пользователей.

2.2 Переименование кластера

Для изменения названия кластера необходимо на панели "Clusters" кликнуть по значку *Rename Cluster* (Рис.2.2.).

Clusters	Rename Cluster
My_new_cluster	G
Permissions	
Go to Dashboard	ł

Рис.2.2.: Значок "Rename Cluster"

При этом название кластера становится доступным для редактирования. Необходимо вручную ввести новое название, нажать галочку и подтвердить действие.

Important: Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить Ambari Server и Ambari Agents

При смене названия кластера также меняется ресурс **REST API**.

Important: Для использования кластера с новым названием необходимо настроить все применимые API

2.3 Добавление узлов в существующий кластер

Для добавления новых узлов в существующий кластер Arenadata Hadoop администратору Ambari необходимо:

1. В Ambari перейти на вкладку "Hosts" (см. Рис.1.1.) и в меню "Actions" выбрать пункт Add New Hosts (Рис.2.3.).

ARENADATA	Ambari	ADH 0 ops 0 alerts	Dashboard	Services	Hosts
Actions -					
+ Add New Hosts	ponent attribu	utes or search by keyword			

Рис.2.3.: Добавление нового узла

2. При этом запускается мастер добавления узла, в котором необходимо указать адрес нового узла, компоненты кластера, которые необходимо развернуть на новом узле, параметры этих компонентов и т.п. (Рис.2.4.).

Последовательность выполняемых действий и настроек в целом повторяет процесс развертывания нового кластера, за исключением некоторых пунктов.

Примечания:

- На добавляемом узле должны быть выполнены все настройки, описанные в разделе Подготовка к установке Hadoop документа Инструкция по установке кластера;
- В случае добавления узла, аналогичного по функционалу уже имеющимся в кластере (например, дополнительного узла HDFS DataNode), рекомендуется использовать узлы с конфигурацией, аналогичной уже существующим узлам с той же ролью (аппаратные ресурсы, разметка дисков, параметры ОС и т.д.). В противном случае для добавлемого узла может потребоваться использование отдельной группы конфигурации **Ambari**.

2.4 Переход на главный экран Ambari

Для возвращения на главный экран **Ambari** необходимо на панели "Clusters" нажать кнопку *Go to Dashboard* (см. Рис.1.2.). При этом происходит переход на главный экран **Ambari** (см. Рис.1.1.).

Add Host Wizard

ADD HOST WIZARD

Install Options

Confirm Hosts

Assign Slaves and Clients

Configurations

Review

Install, Start and Test

Summary

Install Options

Enter the list of hosts to be included in the cluster and provide your §

Target Hosts

Enter a list of hosts using the Fully Qualified Domain Name (FQDN) Expressions

host names

Host Registration Information

Provide your SSH Private Key to automatically register hosts

Выберите файл Файл не выбран

ssh private key

Рис.2.4.: Мастер добавления узла

Глава 3

Пользователи и группы

Администратор **Ambari** создает и управляет пользователями и группами пользователей, доступными для **Ambari**, поддерживающий два типа пользователей – локальные и LDAP.

- Типы пользователей и групп;
- Права администратора Ambari.

Администратор **Ambari** может импортировать информацию о пользователях и группах в **Ambari** из внешних систем **LDAP** и управлять ими:

- Создание локального пользователя;
- Настройка статуса пользователя;
- Установка права администратора Ambari;
- Изменение пароля локального пользователя;
- Удаление локального пользователя;
- Создание локальной группы;
- Управление пользователями в группах;
- Удаление локальной группы.

3.1 Типы пользователей и групп

Ambari поддерживает два типа пользователей и групп: локальные и LDAP.

Локальные пользователи хранятся и аутентифицируются в базе данных **Ambari**. Пользователи LDAP имеют базовую информацию учетной записи, хранящуюся в **Ambari**. В отличие от локальных, пользователи LDAP аутентифицируются по внешней системе **LDAP**.

Локальные группы хранятся в базе данных **Ambari**. Группы LDAP имеют базовую информацию, хранящуюся в **Ambari**, включая информацию о пользователях в группе. В отличие от локальных, группы LDAP импортируются и синхронизируются из внешней системы **LDAP**.

Необходимо настроить Ambari для аутентификации с внешней системой LDAP для того, чтобы использовать пользователей и группы LDAP с Ambari.

Important: Новый пользователь (или группа пользователей) Ambari, созданный либо локально, либо путем синхронизации с LDAP, по умолчанию не получает никаких прав. Администратору Ambari необходимо предоставлять каждому пользователю права на доступ к кластерам

3.2 Права администратора Ambari

Администратор **Ambari** может создавать и удалять пользователей, изменять их пароли и редактировать настройки, а так же управлять определенными привилегиями. В таблице перечислены доступные администратору **Ambari** права для локальных и LDAP пользователей и групп.

Таблица3.1.: Права администратора для локальных и LDAP пользователей и групп

Права администратора	Локальный пользователь	Пользователь LDAP
Смена пароля	Доступно	Недоступно
Установка пользователю права	Доступно	Доступно
администратора Ambari		
Управление количеством пользователей в	Доступно	Недоступно
группе		
Удаление пользователя	Доступно	Недоступно
Управление статусом пользователя	Доступно	Доступно

3.3 Создание локального пользователя

Для создания локального пользователя администратору Ambari необходимо:

• В блоке "User + Group Management" перейти по ссылке "Users" (Рис.3.1.).

При этом открывается окно с перечнем пользователей Ambari (Рис.3.2.);

- Нажать кнопку Create Local User. При этом открывается окно создания локального пользователя (Рис.3.3.);
- В поле "Username" ввести уникальное имя пользователя (все имена пользователей автоматически преобразуются в нижний регистр);
- В поле "Password" ввести пароль и подтвердить его;
- Сохранить изменения, нажав кнопку Save.

3.4 Настройка статуса пользователя

У каждого пользователя Ambari есть статус, который может принимать следующие значения:

- Active пользователь активен и ему разрешено входить в Ambari;
- Inactive пользователь неактивен и лишен возможности входа в систему.

Установив флаг состояния как активный или неактивный, администратор может подключать или отключать доступ учетной записи пользователя к **Ambari**, сохраняя при этом информацию об учетной записи и о правах пользователя.

ARENADATA Ambari		admin 🗸
Clusters	Walcome to Anache Ambari	
ADH C	Monitor your cluster resources, manage who can access the clust	ter, and customize views for Ambari users.
Go to Dashboard	Operate Yo Manage the configuration of your cluster	our Cluster
Wiews	4	
User + Group Management	Manage Permissions	Go to Dashboard
Users		
Groups	Manage Users + Groups	Deploy Views
	Manage the users and groups that can access Ambari	Create view instances and grant permissions

l

Рис.3.1.: Экран настроек Ambari

ARENADATA Ambari			🗮 🚨 admin 🗸
Clusters	Users		+ Create Local User
ADH C Permissions Go to Dashboard	Username 4 Any	Туре	Status v All v
Uiews	4 admin	Local	Active
User + Group Management Users Groups			



E

ARENADATA Ambari	_	🔛 🗳 ac	lmin -
Clusters	Users / Crea	ate Local User	
ADH C Permissions	Username	User name	
Go to Dashboard	Туре	Local	
III Views	Status	Active	
Views	≁Ambari Admin	No	
	Password	Password	
LUser + Group Management		Password confirmation	
Users			
Groups		Cancel	Save

Рис.3.3.: Создание локального пользователя

Для установки пользователю статуса необходимо, чтобы администратор **Ambari** выполнил следующие действия:

• Выбрать пользователя в окне "Users" (см. Рис.3.2.). При этом открывается окно параметров (Рис.3.4.);

ARENADATA Ambari				 🛓 admin 🗸
Clusters	Users / user	r		Delete User
ADH C Permissions Go to Dashboard	Type Status	Local Active		
Wews	✤ Ambari Admin Password	No Change Password		
LUser + Group Management	Local Group Membership			1
Users Groups	Privileges	ADH	Permissions Read-Only	

Рис.3.4.: Параметры пользователя

- В поле "Status" установить флаг в положение Active или Inactive;
- Нажать кнопку ОК для подтверждения. Изменение статуса фиксируется незамедлительно.

3.5 Установка права администратора Ambari

Одному или нескольким пользователям системы можно установить права администратора **Ambari**. Для этого администратору **Ambari** необходимо в окне параметров пользователя в поле "Ambari Admin" установить флаг в положение *Yes* или *No* (см. Рис.3.4.).

Important: Для предотвращения блокировки прав администратора у самого администратора снятие флага "Ambari Admin" у данной учетной записи невозможно

3.6 Изменение пароля локального пользователя

Администратор Ambari может менять пароли локальных пользователей системы.

Important: Пароли LDAP не управляются Ambari и не могут быть изменены с Ambari, поскольку пользователи LDAP аутентифицируются по внешнему LDAP

Для изменения пароля локального пользователя администратору **Ambari** необходимо в окне параметров пользователя в поле "Password" нажать кнопку *Change password* и ввести пароль администратора для подтверждения наличия прав на смену пароля пользователю (см. Рис.3.4.). Далее следует ввести новый пароль для локального пользователя, подтвердить его и нажать кнопку *Save*.

3.7 Удаление локального пользователя

Important: Удаление локального пользователя полностью удаляет учетную запись пользователя из системы, включая все связанные с ним права

Для удаления локального пользователя администратору **Ambari** необходимо в окне параметров пользователя нажать кнопку *Delete User* и подтвердить действие (см. Рис.3.4.).

После удаления локального пользователя его имя можно повторно использовать.

Important: С целью предотвращения входа в систему локального пользователя можно установить ему статус "Inactive" (Настройка статуса пользователя)

3.8 Создание локальной группы

Для создания локальной группы администратору Ambari необходимо выполнить следующие действия:

- В блоке "User + Group Management" перейти по ссылке "Groups" (см. Рис.3.1.). При этом открывается окно групп пользователей (Рис.3.5.);
- Нажать кнопку Create Local Group;
- В поле "Group name" ввести уникальное имя группы пользователей;
- Сохранить изменения, нажав кнопку Save.

3.9 Управление пользователями в группах

Администратор **Ambari** может управлять составом групп пользователей. Для этого необходимо в окне со списком групп выбрать необходимую для изменения группу (см. Рис.3.5.). При этом открывается окно параметров группы пользователей (Рис.3.6.).

Для добавления локального пользователя в группу необходимо в поле "Local Members" в ячейку *New* ввести имя пользователя, которого необходимо добавить в группу. Для сохранения изменений нажать кнопку с пиктограммой галочки.

ARENADATA Ambari			🔛 🚨 admin 🗸
Clusters	Groups	1	+ Create Local Group
ADH Cr Permissions Go to Dashboard	Group Name Any	Type All	Members
	user_group	Local	0 members
Views		10 T	Previous 1 Next
LUser + Group Management			
Users			
Groups			



ARENADATA Ambari					🛓 admin 👻
Clusters	Groups / us	ers		D	elete Group
ADH C Permissions Go to Dashboard	Type Local Members	Local admin X user X			
Views	Privileges	Resource	Permissions		× 🖌
LUser + Group Management		This group does not have	e any privileges.		
Users Groups					

Рис.3.6.: Параметры группы пользователей

Для удаления локального пользователя из группы необходимо в поле "Local Members" нажать значок "X", расположенный рядом с именем пользователя, которого необходимо исключить из группы. Для сохранения изменений нажать кнопку с пиктограммой галочки.

3.10 Удаление локальной группы

Important: Удаление локальной группы приводит к удалению всех прав, связанных с группой

Для удаления локальной группы администратору **Ambari** необходимо в окне параметров группы пользователей нажать кнопку *Delete Group* и подтвердить действие (см. Рис.3.6.). При этом группа и соответствующая информация о ее пользователях удаляется.

Глава 4

Карта портов

4.1 Порты HDFS

Список портов, используемых по умолчанию для различных **HDFS**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика		
NameNode WebUI	Сервер – Master Nodes		
	• Порт по умолчанию – 50070		
	— Протокол: http		
	— Описание: Web-интерфейс для работы с файловой системой HDFS		
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)		
	– Параметр конфигурации: dfs.http.address		
	• Порт по умолчанию – 50470		
	– Протокол: https		
	– Описание: Безопасный http-сервис		
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)		
	– Параметр конфигурации: dfs.https.address		
NameNode	Сервер – Master Nodes		
metadata service	 Порт по умолчанию – 8020/9000 		
	– Протокол: IPC		
	– Описание: Взаимодействие с метаданными файловой системы		
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты для прямого взаимодействия с		
	HDFS)		
	– Параметр конфигурации: fs.default.name		

Таблица4.1.: Порты HDFS

Сервис	Характеристика
DataNode	Сервер – Bce Slave Nodes
	• Порт по умолчанию – 50075
	— Протокол: http
	— Описание: Web-интерфейс для доступа к логам, статусам и пр.
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	– Параметр конфигурации: dfs.datanode.http.address
	• Порт по умолчанию – 50475
	– Протокол: https
	– Описание: Безопасный http-сервис
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	– Параметр конфигурации: dfs.datanode.https.address
	• Порт по умолчанию – 50010
	– Описание: Передача данных
	– Параметр конфигурации: dfs.datanode.address
	• Порт по умолчанию – 50020
	– Протокол: ПРС
	– Описание: Операции с метаданными
	– Доступ пользователям: нет
	– параметр конфигурации: dis.datanode.ipc.address
Secondary	Сервер – Secondary NameNodes
NameNode	• Порт по умолчанию – 50090
	— Протокол: http
	– Описание: Чекпоинт для метаданных NameNode
	– Доступ пользователям: Нет
	— Параметр конфигурации: dfs.secondary.http.address
HDFS HFTP	Сервер – Master NameNodes
	• Порт по умолчанию – 50470
	— Протокол: https
	– Описание: Порт для доступа к HFTP файловой системы
	— Параметр конфигурации: dfs.https.port
JournalNode Web	Сервер – Master NameNodes
UI	• Порт по умолчанию – 8480
	— Протокол: http
	– Описание: Порт для доступа к HFTP файловой системы
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	– Параметр конфигурации: dfs.journalnode.http-address
	• Порт по умолчанию – 8481
	– Протокол: https
	– Описание: Безопасный http-сервис
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	— Параметр конфигурации: dfs.journalnode.https-address

4.2 Порты MapReduce

Список портов, используемых по умолчанию для различных **MapReduce**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
JobTracker WebUI	Сервер – Master Nodes
	• Порт по умолчанию – 50030
	— Протокол: http
	– Описание: Web-интерфейс для работы JobTracker
	– Доступ пользователям: Да
	— Параметр конфигурации: mapred.job.tracker.http.address
JobTracker	Сервер – Master Nodes
	• Порт по умолчанию – 8021
	— Протокол: IPC
	— Описание: Для публикации заданий
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется запуск MR,
	Hive, Рід и т.д.)
	— Параметр конфигурации: mapred.job.tracker
TaskTracker Web UI	Сервер – Bce Slave Nodes
and Shuffle	• Порт по умолчанию – 50060
	— Протокол: http
	– Описание: Web-интерфейс для DataNode (логи, статус)
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	— Параметр конфигурации: mapred.task.tracker.http.address
History Server	• Henry we we are \$1111
Webui	• Hopt no ymon qahuo $-$ 51111 - Протокон: http
	— Описацио: Wob инторфойс иля истории заланий
	— Лоступ подгровотоции: До
	– Параметр конфилурации: maproduce history server http address
	Hapamerp Kondurypadun. Hapreduce. Instory. server. http://duress
MapReduce Shuffle	
Port	• Порт по умолчанию – 13562
	– Описание: Порт, на котором работает ShuffleHandler
	— Доступ пользователям: Нет
	— Параметр конфигурации: mapreduce.shuffle.port

Тоблицо4 (ъτ	Ionmut	Ma	n R oduce
таолица4.4	4.: I.	юрты	wa	pneauce

4.3 Порты YARN

Список портов, используемых по умолчанию для различных **УАRN**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика		
ResourceManager	Сервер – Master Nodes		
WebUI	• Порт по умолчанию – 8088		
	— Протокол: http		
	– Описание: Web-интерфейс для Resource Manager		
	– Доступ пользователям: Да		
	– Параметр конфигурации: yarn.resourcemanager.webapp.address		
PasauraoManagar	Cappan Master Nodes (ResourceManager Node)		
	• HODE HO VNOHULIUNO – 8050		
	– Описание. Для пуоликации задании		
	– доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется запуск VADN придержение»)		
	Парамотр конфитирации марр ресонистраратор address		
	– параметр конфитурации: yarn.resourcemanager.address		
	• Порт по умолчанию – 8025		
	- протокол: http Operations Web and the first product (many second		
	– Описание: web-интерфеис для DataNode (логи, статус)		
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым треоуется запуск YARN-приложений)		
	– Параметр конфигурации: mapred.task.tracker.http.address		
	• Порт по умолчанию – 9099		
	$- \Pi potokon: http$		
	– Описание: Прокси для Resource Manager		
	– Лоступ пользователям. Ла		
	– Параметр конфигурации: yarn web-proxy address		
	• Порт по умолчанию – 8141		
	$- \Pi potokon http$		
	– Описание: Адрес планировшика		
	– Лоступ пользователям. Ла (алминистратор разработчик поллержка)		
	– Параметр конфигурации: varn resourcemanager admin address		
Scheduler	Сервер – Master Nodes		
	• Порт по умолчанию – 8030		
	– Описание: Адрес планировщика		
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)		
	– Параметр конфигурации: yarn.resourcemanager.scheduler.address		

Таблица4.3.: Порты YARN

Сервис	Характеристика
NodeManager	Сервер – Master Nodes
	• Порт по умолчанию – 45454
	— Протокол: http
	– Описание: Aдрес NodeManager
	– Параметр конфигурации: yarn.nodemanager.address
	Сервер – Slave Nodes
	• Порт по умолчанию – 8040
	– Описание: NodeManager
	– Параметр конфигурации: yarn.nodemanager.localizer.address
	• Порт по умолчанию – 8042
	— Протокол: http
	– Описание: NodeManager
	— Параметр конфигурации: yarn.nodemanager.webapp.address
	• Порт по умолчанию – 8044
	– Протокол: https
	– Описание: NodeManager
	— Параметр конфигурации: yarn.nodemanager.webapp.https.address
Timeline Server	Cepbep – Master Nodes
	• Порт по умолчанию – 10200
	- Протокол: http
	– Описание: Aдрес Timeline Server
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	— Параметр конфигурации: yarn.timeline-service.address
	• Порт по умолчанию – 8188
	- IIporokoji litip
	– Описание: Адрес типение Server Webapp
	– доступ пользователям: Да (администратор, разраоотчик, поддержка)
	– Параметр конфигурации: yarn.timenne-service.webapp.address
	• Порт по умолчанию – отэо Протокол: https
	- HPOTOKOJ, HUDPS
	– Описание. Адреститение зегуег webapp пыря – Лоступ пользоватолям: Да (альнинетратов, разработник, ноллорука)
	доступ пользователям. Да (администратор, разраоотчик, поддержка)

4.4 Порты Hive

Список портов, используемых по умолчанию для различных Hive-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
Hive Server2	Сервер – Hive Server машина
	• Порт по умолчанию – 10000
	– Протокол: thrift
	– Описание: Сервис для подключения к Hive (Thrift/JDBC)
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется подключение к Hive)
	– Параметр конфигурации: hive.server2.thrift.port
	• Порт по умолчанию – 10001
	– Протокол: http
	– Описание: Сервис для подключения к Hive (http)
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется подключение к Hive)
	– Параметр конфигурации: hive.server2.transport.mode
JobTracker	Сервер – Master Nodes
	• Порт по умолчанию – 8021
	– Протокол: IPC
	— Описание: Для публикации заданий
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется запуск MR,
	Hive, Pig. Задачи, использующие HCatalog)
Hive Web UI	Сервер – Hive Server машина
	• Порт по умолчанию – 9999
	– Протокол: thrift
	– Описание: WebUI для Hive
	– Доступ пользователям: Да
	– Параметр конфигурации: hive.hwi.listen.port
	• Порт по умолчанию – 9933
	– Протокол: http
	– Доступ пользователям: Да (все клиенты, которым требуется запуск MR,
	Hive, Pig)
	– Параметр конфигурации: hive.metastore.uris

Таблица4.4.: Порты Hive

4.5 Порты WebHCat

Список портов, используемых по умолчанию для различных **WebHCat**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
WebHCat Server	Сервер – WebHCat Server машина
	• Порт по умолчанию – 50111
	– Протокол: http
	– Описание: Web API для доступа к HCatalog и к другим сервисам Hadoop
	– Доступ пользователям: Да
	– Параметр конфигурации: templeton.port

Таблица4.5.: Порты WebHCat

4.6 Порты HBase

Список портов, используемых по умолчанию для различных **HBase**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
HMastor	Coppon - Master Nodes (HBase Master Node & back up HBase Master node)
	• Hope the model and the master force in back-up induse master force)
	• Порт по умолчанию – обобо
	– доступ пользователям: да
	– Параметр конфигурации: noase.master.port
HMaster Info Web	Coppon Master Nodes (HBase Master Node & back up HBase Master node)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Cepbep – Master Nodes (Indase Master Node & back-up indase Master node)
	• Порт по умолчанию – 60010
	– Протокол: http
	– Описание: Порт для HBase Master UI
	– Доступ пользователям: Да
	— Параметр конфигурации: hbase.master.info.port
Region Server	Сервер – Bce Slave Nodes
	• Порт по умолчанию – 60020
	– Доступ пользователям: Да (администратор, разработчик, поддержка)
	– Параметр конфигурации: hbase.regionserver.port
	• Порт по умолчанию – 60030
	– Протокол: http
	– Лоступ пользователям. Ла (алминистратор, разработчик, поллержка)
	– Параметр конфигурации: bbase regionserver info port
HBase Thrift Server	Сервер – Все Thrift Server
	• Порт по умолчанию – 9090
	– Описание: Порт. используемый HBase Thrift-сервером
	– Лоступ пользователям. Ла
HBase Thrift Server	Сервер – Все Thrift Server
Web UI	• Порт по умолчанию – 9090
-	– Описание: Web-интерфейс для HBase Thrift-сервера
	– Лоступ пользователям. Ла (алминистратор, разработчик, поллержка)
	– Параметр конфигурации: bbase thrift info port
	парамотр конфитурации. поавстинитию.рого

Таблица4.6.: Порты HBase

4.7 Порты Oozie

Список портов, используемых по умолчанию для различных Oozie-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
Oozie	Сервер – Oozie Server
	• Порт по умолчанию – 11000
	– Протокол: ТСР
	– Описание: Порт, используемый для запуска Oozie Server
	– Доступ пользователям: Да
	– Параметр конфигурации: OOZIE_HTTP_PORT in oozie_env.sh
	• Порт по умолчанию – 11001
	– Протокол: ТСР
	— Описание: Порт, используемый админ-консолью для запуска Oozie Server
	– Доступ пользователям: Нет
	– Параметр конфигурации: OOZIE_ADMIN_PORT in oozie_env.sh
	• Порт по умолчанию – 11443
	– Протокол: ТСР
	– Описание: Безопасный порт, используемый для запуска Oozie Server
	– Доступ пользователям: Да
	– Параметр конфигурации: OOZIE_HTTPS_PORT in oozie_env.sh

Таблица4.7.: Порты Oozie

4.8 Порты NiFi

Список портов, используемых по умолчанию для различных NiFi-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика								
NiFi	Сервер – NiFi сервер								
	• Порт по умолчанию – 9090								
	— Протокол: http								
	— Описание: NiFi Server http port								
	– Доступ пользователям: Да								
	• Порт по умолчанию – 9091								
	— Протокол: https								
	— Описание: NiFi Server https port								
	– Доступ пользователям: Да								
	• Порт по умолчанию – 10443								
	– Описание: Certificate Authority								
	– Доступ пользователям: Нет								
	• Порт по умолчанию – 8022								
	– Описание: Удаленный input-порт								
	– Доступ пользователям: Да								
	– Параметр конфигурации: nifi.remote.input.socket.port								
	• Порт по умолчанию – 8021								
	– Описание: Node protocol-порт								
	– Доступ пользователям: Да								
	– Параметр конфигурации: nifi.cluster.node.protocol.port								
	• Порт по умолчанию – 8070								
	— Протокол: http								
	— Описание: NiFi http port								
	– Доступ пользователям: Да								
	• Порт по умолчанию – 9088								
	— Описание: Nifi Protocol Port								
	– Доступ пользователям: Да								
	– Параметр конфигурации: nifi.remote.input.socket.port								

Таблица4.8.: Порты NiFi

4.9 Порты Zookeeper

Список портов, используемых по умолчанию для различных **Zookeeper**-сервисов, представлен в таблице.

Сервис	Характеристика
Zookeeper Server	Сервер – Все Zookeeper Nodes
	• Порт по умолчанию – 2181
	— Протокол: http
	– Описание: Сервис доступа к Zookeeper Server/Quorum
	– Доступ пользователям: Да
	– Параметр конфигурации: zookeeper.port/clientPort
	• Порт по умолчанию – 2888
	– Описание: Порт используется Zookeeper для взаимодействия компонентов
	— Доступ пользователям: Нет
	— Параметр конфигурации: hbase.zookeeper.peerport
	• Порт по умолчанию – 3888
	– Описание: Порт используется Zookeeper для взаимодействия компонентов
	– Доступ пользователям: Нет
	— Параметр конфигурации: hbase.zookeeper.leaderport

Таблица4.9.: Порты Zookeeper

Глава 5

Использование Ambari View

Arenadata Ambari предоставляет возможность использования представления (View) для работы с различными сервисами стека Hadoop.

Ambari Views – это способ расширения **Ambari**, который позволяет третьим сторонам подключать новые интерфейсы работы и управления сервисами.

5.1 Files View

Files View позволяет пользователю управлять, просматривать и загружать файлы и папки в HDFS (Рис.5.1.).

ARENADATA Ambari ADH 10000) alerts	Dasht	ooard Services Hosts	Alerts Admin	🗰 🗳 admin 👻
		Total: 8 files or folders		+ Select All	🗅 New Folder 🔹 Upload 🔎
				Search in currer	nt directory Q
Name >	Size >	Last Modified >	Owner >	Group >	Permission
🗅 app-logs		2018-07-04 11:00	yarn	hadoop	drwxrwxrwx
C apps		2018-07-04 10:59	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
C mapred		2018-07-04 10:54	mapred	hdfs	drwxr-xr-x
C mr-history		2018-07-04 10:54	mapred	hadoop	drwxrwxrwx
🗅 solr		2018-07-04 11:03	solr	hdfs	drwxr-xr-x
Spark2-history		2018-07-04 11:23	spark	hadoop	drwxrwxrwx
🗅 tmp		2018-07-04 11:04	hdfs	hdfs	drwxrwxrwx
🗅 user		2018-07-04 11:00	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x



5.1.1 Настройка Kerberos для Files View

Перед настройкой Kerberos для Files View необходимо сначала сконфигурировать Kerberos для Ambari, настроив для демона Ambari Server принципал Kerberos и таблицу ключей.

После настройки **Kerberos** для **Ambari** в разделе "Settings" настраиваемого View необходимо ввести свойства, описанные в таблице:

Параметр	Описание		Значение]
WebHDFS Username	Имя пользователя, под кот	орым	\${username}	1
	View будет обращаться к HD	\mathbf{FS}		
WebHDFS Authorization	Строка аутентификации	для	auth=KERBEROS;proxyuser=ambari-	serve
	доступа к WebHDFS			

При конфигурации **Kerberos** настройка прокси-пользователя должна быть основным значением принципала **Kerberos** для **Ambari Server**. Например, при настройке сервера **Ambari** для приницпала ambari-server@EXAMPLE.COM значение – ambari-server.

5.2 Capacity Scheduler View

Capacity Scheduler помогает оператору **Hadoop** легко настраивать управление рабочей нагрузкой **YARN** для обеспечения многопользовательской и сильно нагруженной обработки.

В Capacity Scheduler представлены ресурсы кластера для создания и управления очередями YARN (Рис. 5.2.).

ARENAD	ATA Ambari ADH 🛛 op	0 alerts	Dashboard	Services	Hosts	Alerts ,	Admin		🛓 admin 🔻	
+ Add Queue	Actions -	default 🕝								×
root (100%)	~	root.default								
default (1009	6) 🥏 🗸	Capacity		Lev	el Total 📒	Γ.	1	00%	1	
Scheduler	¥	default Capacity: 100 %	O	Max Cap	pacity: 10	0 % –		(Enable node I	abels
Applications	10000		~	Show Peer Lev	el Queues					
Maximum AM Resource	20 %	Access Control and St		Resources						
Node Locality Delay	40	State Run	ning Stopped			User Limit F	actor	1		
Calculator	Detault Hesource Calculate	Administer Any	one Custom		м	inimum User	Limit	100	%	
Queue Mappings		Queue	Anvone		Maxi	mum Applica	itions	Inherite	ed	
Queue Mappings Override	Disabled	Effective Administraters			Maxir	num AM Reso	ource	Inherite	e %	
Versions		Submit Any Applications	one Custom			Ordering F	Policy		\$	
v1 Current	version1 load	Effective Users * /	Anyone							

Рис.5.2.: Пример экрана Capacity View

5.3 Tez View

Tez View предоставляет интерфейс мониторинга здадач **Tez**. Используя **Tez View**, можно оптимизировать и ускорить отдельные SQL-запросы или задачи **Pig** с целью получения максимальной производительности в многопользовательской среде **Hadoop** (Puc.5.3.).

ARENA	۱C	OATA Amb	ari	ADH 🛛 0 ops	0 alerts				Dashboa	ard	Services	Hosts	Alerts	Admin		🛓 admin 🕇	-
TEZ Home / All DAGs Version 0.9.0																	
All DAGs Hive	All DAGs Hive Queries Last refreshed at 04 Jul 2018 11:39:29																
DAG Name:	ID:	Submitter: Status: Application ID: Queue: Caller ID:															
Search	S	earch	Searc	sh	All	\$	Search		Search		Search		٩		1	10 Rows	÷ 🌣
Dag Name		ld		Submitter		Status		Prog	ress	Star	rt Time	: E	nd Time		Duratio	'n	Applica
INSERT INTO FOO		dag_153069089	281	admin			EDED		100%	04 J	lul 2018 11:27	:32 0	4 Jul 2018 ⁻	11:27:39	7s 193r	ns	applica
OrderedWordCount		dag_153069089	281	ambari-qa			EDED		100%	04 J	lul 2018 11:01	:24 0	4 Jul 2018 ⁻	11:01:33	9s 216r	ns	applica
Load Counters																1 10 F	lows 🛊

Рис.5.3.: Пример экрана Tez View

5.4 Hive View

Hive View позволяет пользователю писать и выполнять SQL-запросы в кластере. Показывает историю всех запросов Hive, выполняемых на кластере, независимо от того, выполняются ли они из представления Hive или из другого источника, такого как JDBC/ODBC или CLI.

Hive View также дает графическое представление плана выполнения запроса. Это помогает пользователю отлаживать запрос для корректной настройки производительности.

Представление интегрируется с **Tez View**, позволяет пользователю отлаживать любую задачу **Tez**, в том числе отслеживать ход выполнения задачи (будь то **Hive** или **Pig**) во время работы (Puc.5.4.).

5.4.1 Настройка HDFS для Hive View

Hive View хранит метаданные пользователя в **HDFS** и по умолчанию используется /user/\${username}, где \${username} – это имя пользователя, вошедшего в данный момент в систему и получающего доступ к представлению **Hive**. Для корректной работы **Hive View** необходимо настроить домашний каталог пользователя в **HDFS**.

Important: Поскольку многие пользователи используют по умолчанию администратора Ambari для начала работы с кластером необходимо создать папку /user/admin в HDFS прежде, чем использовать представление Hive

Для того, чтобы создать пользовательские каталоги в HDFS для каждого пользователя Hive View необходимо:

• Подключиться к хосту в кластере, который включает в себя клиент HDFS;

ARENADATA Ambari ADH	ops 0 alerts	Dashboard Services	Hosts	Alerts Ad	dmin 🎫	🛎 admin 🔫
HIVE	SAVED QUERIES 🏟 UDFs	SETTINGS			+ NEW	JOB + NEW TABLE
Worksheet1 *						
DATABASE Select or search database/schema					Browse -	
<pre>1 CREATE TABLE FOO (i INT); 2 INSERT INTO FOO VALUES(1); 3 SELECT * FROM FOO;</pre>			K.a	default No Table	✔ e found.	Tables(0)
✓ Execute Save As Insert UDF → % Visual Execute	≡xplain					

Рис.5.4.: Пример экрана Hive View

• Переключиться на пользователя системной учетной записи hdfs:

```
su - hdfs
```

• Используя клиент HDFS, создать каталог HDFS для пользователя. Например, если имя пользователя *admin*, создать каталог следующим образом:

hadoop fs -mkdir /user/admin

• Установить права на вновь созданный каталог. Например, если имя пользователя *admin*, сделать данного пользователя владельцем каталога:

hadoop fs -chown admin:hadoop /user/admin

5.4.2 Настройка SSL для Hive View

Перед настройкой SSL-протокола для **Hive View** необходимо сначала настроить Truststore для **Ambari** Server, импортировав все необходимые ключи в Truststore.

После настройки SSL для Ambari в разделе "Settings" настраиваемого View необходимо ввести свойство:

• Hive Session Parameters – дополнительные параметры, передаваемые в рамках сессии Hive:

sslTrustStore=/path_to_ambari_truststore/ambari_truststore_name.jks;trustStorePassword=*******

5.5 Pig View

Pig View аналогичен **Hive View**. Позволяет писать и запускать скрипт **Pig**. Поддерживает сохранение скриптов, а также загрузку и использование существующих **UDF** в скриптах (Рис.5.5.).



Рис.5.5.: Пример экрана Pig View

Important: Помимо приведенных пользовательских представлений существует растущая экосистема Ambari User Views, разрабатываемая сообществом