



Configurar Candado

Al instalar el sistema de Precios Unitarios 2010 en la ruta **C:\Archivos de programa\Neodata\PU2010\Sentinel Driver** se encuentran 2 Archivos; SSDCleanup y Sentinel Protection Installer 7.5.0.1.

Cuando instala por vez primera solo ejecute el archivo **Sentinel Protection Installer**, pero si previamente ya había instalado y va a reinstalar es necesario ejecutar primero el SSDCleanup y posteriormente el Sentinel Protection Installer 7.5.0.1.

De acuerdo a la licencia que se compre el hardware lock podrá ser **local (monousuario)** o de **red (multiusuario)**. En caso de que sea un candado de red capture el nombre del servidor o la dirección IP. No es necesario capturar el puerto si no se captura toma el default.

Para configurar el candado realice los siguientes pasos:



1. Haga clic en menú **Aplicación**.
2. Seleccione la opción **Configurar candado**.

Configuración de hardware lock

Tipo de hardware lock

☒ LOCAL ☐ RED

Servidor:

Puerto:

☐ Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar


Aceptar Cancelar



Operar Neodata Precios Unitarios en Modo Estándar

En caso de contar con versión corporativa, el usuario tendrá la opción de operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar.

Seleccione **Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar** y con el mismo candado que esté trabajando la versión se cambiará a modo Estándar.




Los catálogos de obras corporativas no se pueden abrir con llaves estándar.

Configuración del Sentinel Monousuario

Por default en Sistema de Precios Unitarios está configurado para utilizar el Candado Mono Usuario, una vez instalado el software del **Sentinel** y conectado a la PC, proceda a abrir la aplicación desde el icono que aparece en el escritorio o desde Menú Inicio Programas.



Antes de abrir el sistema aparecerá una pantalla solicitando la clave del sistema. Esta clave se localiza en la licencia de usuario o a un costado del **Sentinel**, en caso de no contar con la clave, puede comunicarse al departamento de soporte técnico 01(55)52783850, el personal de Neodata le pedirá el nombre de la persona a quien se registró la licencia y el número de Serie.



Una vez que ingresa la clave, haga clic en el botón **Aceptar**, posteriormente aparecerá la pantalla de inicio donde ya debe aparecer la razón social de su empresa.





Configuración de Sentinel de Red




Para la versión de Precios Unitarios 2010 solo funciona la licencia en red con el **Sentinel Negro**. Cuando utilice el Hardware Lock de **RED** solo se instalará el software en el Servidor, no es necesario instalarlos en cada PC.

Conecte la llave en el Servidor, al ingresar en cada estación de trabajo mostrará el mensaje Versión de demostración y pruebas del sistema.



Haga clic en el botón **Aceptar**. Una vez dentro del sistema, haga clic en el menú Aplicación y elija la opción **Configurar Candado**.





En la siguiente pantalla que aparece indique la IP del Servidor o el Nombre del Servidor y haga clic en **Aceptar**.

Configuración de hardware lock

Tipo de hardware lock

☐ LOCAL ☒ RED

Servidor:

Puerto:

Aceptar Cancelar

Al acceder nuevamente al sistema aparecerá el mensaje pidiendo la Clave, en esta ventana deberá capturar nuevamente la clave y haga clic en **Aceptar**.

Neodata Precios Unitarios

La clave para la versión 2010, no coincide con los datos de la empresa

Empresa: Licencia en red, folio número: 31594

Serie: 31594

Aceptar Cancelar

Ya una vez que ingresa la clave, haga clic en el botón **Aceptar**, posteriormente aparecerá la pantalla de inicio del sistema donde ya debe aparecer la razón social de su empresa.

Acerca de ...

NEODATA

www.neodata.com.mx
www.construbase.com.mx

PU PRECIOS UNITARIOS 2010

Licencia en red, folio número: 31594

Serie del candado: 31594
Candado de red
Número de licencias: 20

Version 23/10/2009
Copyright © Neodata, S.A. de C.V. 2009