

NEODATA®



Guía de importación de bases de PU2014/ PU2012 a PU2016

Para más información visita: www.neodata.mx



NEODATA®, S.A. DE C.V.

Oficina Matriz:

Astrónomos No.22, Col. Escandón C.P. 11800
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX

Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116

Página en Internet:

<http://neodata.mx>

Área de Ventas:

Horario depto. de ventas: de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
de Lunes a Viernes, extensión: 103 y 130.


Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx



GUÍA DE IMPORTACION DE BASES DE PU2014 / 2012 A PU 2016

En esta guía se explicará el proceso de importación catálogos de obra de la versión de **Precios Unitarios 2012 o 2014** a la versión de **Precios Unitarios 2016**.

Dentro de la versión **Precios Unitarios 2016** en el menú **Aplicación** se encuentra el botón **Importar de servidor Sql a bases locales**, haga clic en este.




Esta es la pantalla de importación, en la cual estarán los parámetros pre establecidos por **Neodata**, aunque el usuario puede cambiarlos según sus necesidades. Marque la opción **Usar servidor neodata default** en caso que los catálogos a importar se encuentren en la instancia **NEODATA**, en caso contrario escriba el nombre del servidor, el usuario y contraseña del Servidor SQL.

Para poder realizar el proceso tendrá que hacer clic en el botón **Cargar listado de catálogos de obras**, con esto buscará y desplegará los catálogos existentes en la versión PU2012 y PU2014 los cuales podrá importar a la versión **2016**.

La opción de **Mostrar sólo las bases que no existan en el destino**, si marca esta opción solo podrá ver las bases que no existan en el destino a importar.





Importar de servidor Sql a bases locales

Conexión servidor origen

☒ Usar servidor neodata default

Servidor: .\NEO2010

☐ Autenticación Windows

Usuario: sa


Contraseña: *****

☒ Mostrar sólo las bases que no existan en el destino

Cargar el listado de catálogos de obras

Importar

Ya desplegados los catálogos de obra, deberá seleccionar el o los catálogos que desea importar, esto con solo marcar la casilla de dicho catálogo.



Importar de servidor Sql a bases locales

Conexión servidor origen

☒ Usar servidor neodata default

Servidor: .\NEODATA

☐ Autenticación Windows

Usuario: sa

Contraseña: *****


☒ Mostrar sólo las bases que no existan en el destino

Cargar el listado de catálogos de obras


- ☒ (ver. 2012) - BASE DOLARES - BASE DOLARES
- ☒ (ver. 2014) - BETEO BETEO - BETEO
- ☐ (ver. 2012) - BETEO ESCALATORIAS - BETEO
- ☐ (ver. 2012) - BETEO FI - BETEO

Importar

Ya teniendo las opciones deseadas para la importación, haga clic en el botón **Importar**, con esto iniciará dicho proceso.




Una vez que el sistema termine el proceso de importación se desplegará el siguiente mensaje:



Haga un clic en el botón **Aceptar**, ahora podrá ver los catálogos importados dentro del **Catálogo General de Obras**, seleccione la base que desea ver para que el sistema actualice la estructura:





Si solo desea ver catálogos de la versión 2016, marque la casilla **Usar sólo catálogos 2016**, o bien deje la opción desmarcada para ver los catálogos de todas las versiones.

