

INSTRUCTIES AFNAME SPERMASTAAL

Indicatie	Recipiënt	Procedure voor ideale afname	Transport en bewaring tot labo
Na vasectomie 2	Steriel potje/ urinepotje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minstens 12 weken en 20 ejaculaties na vasectomie 2. Onthoud u 4-7 dagen 3. Breng toiletbezoek en urineer 4. Vang het staal op in een steriel potje 5. Noteer duidelijk naam en voornaam op het potje 	Het staal wordt idealiter binnen de 4 uur na afname onderzocht, vanaf 4 uur kan degradatie van het sperma optreden. Houd er rekening mee dat er na 18u00 geen sperma-onderzoeken meer kunnen uitgevoerd worden.
(Sub)fertiliteit 1	Steriel potje/ urinepotje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onthoud u 2-7 dagen (ideaal 3 dagen) 2. Breng toiletbezoek en urineer 3. Was handen en penis met water en zeep, droog vervolgens goed af 4. Maak het spermastaal aan door masturbatie 5. Vang het staal volledig op in een steriel potje 6. Noteer duidelijk naam, voornaam en tijdstip van ejaculatie op het potje 	<p>Maak steeds een afspraak op het nummer 016 31 01 70</p> <ul style="list-style-type: none"> - het staal dient binnen het halfuur op het labo aan te komen - Tijdens dit transport moet het staal op een temperatuur tussen 20-37°C gehouden worden (bewaars eventueel in de broekzak, of wikkel in aluminiumfolie) - Geef het staal af in het labo (1e verdieping) en niet aan het onthaal

REFERENTIE:

1. WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th Ed, 2010
2. 2016 Laboratory guidelines for postvasectomy semen analysis: Association of Biomedical Andrologists, the British Andrology Society and the British Association of Urological Surgeons. Hancock P, Woodward B, Muneer A, Kirkman-Brown J, Clin Pathol 2016