

Manual del Socio Invoicy



Versión 1.49.1.0

Abril / 2020

ÍNDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL | 11 |
| 1.1 | PRESENTACIÓN | 11 |
| 1.2 | VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE | 11 |
| 1.3 | PROPÓSITO DEL DOCUMENTO | 11 |
| 2 | DEFINICIONES FUNCIONALES CFE | 13 |
| 2.1 | ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS | 13 |
| 3 | PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY | 14 |
| 3.1 | PANTALLA DE INICIO | 14 |
| 3.1.1 | Módulo InvoiCy | 14 |
| 3.1.1.1 | ¿Olvidó su contraseña? | 14 |
| 3.1.2 | Módulo Web | 15 |
| 3.2 | REGISTRO DE NUEVA EMPRESA | 17 |
| 3.3 | LICENCIAMIENTO | 27 |
| 3.4 | IMPORTACIÓN DEL CAE | 30 |
| 4 | PANTALLAS DEL SISTEMA | 39 |
| 4.1 | EMITIR CFE | 39 |
| 4.2 | REPORTES | 62 |
| 4.2.1 | Reporte Diario | 62 |
| 4.2.2 | Informe de Comprobrantes Emitidos | 66 |
| 4.2.3 | Informe de Comprobrantes Recibidos | 69 |
| 4.2.4 | Informe de Facturación | 70 |
| 4.2.5 | Informe de Volumen | 72 |
| 4.2.6 | Informe de Uso del CAE | 73 |
| 4.2.7 | Informe de Cierre Parcial | 74 |
| 4.3 | CFE RECIBIDOS | 75 |
| 4.4 | PANEL DE CONTROL | 79 |
| 4.4.1 | Menú Empresa | 80 |
| 4.4.1.1 | Certificados | 82 |
| 4.4.1.1.1 | Agregar un Certificado Digital | 83 |
| 4.4.1.2 | E-mail para Envío | 83 |
| 4.4.1.2.1 | Personalizar Mensajes | 85 |
| 4.4.1.3 | Perfiles de usuario | 87 |
| 4.4.1.4 | Configuración de notificaciones | 90 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.4.1.5 | Agregar Sucursal | 91 |
| 4.4.1.6 | CAE..... | 92 |
| 4.4.1.7 | Descarga de e-mails | 94 |
| 4.4.1.8 | Proveedores Electrónicos | 96 |
| 4.4.1.9 | Tareas Programadas..... | 96 |
| 4.4.1.10 | Exportación de documentos | 97 |
| 4.4.1.11 | Importación de Documentos | 101 |
| 4.4.2 | <i>Menú Sucursal</i> | <i>102</i> |
| 4.4.2.1 | Usuarios de la Sucursal | 104 |
| 4.4.2.1.1 | Acciones del Usuario..... | 106 |
| 4.4.2.2 | Logotipos..... | 106 |
| 4.4.2.3 | Configuraciones del InvoiCy Web..... | 110 |
| 4.4.2.4 | Puntos de Emisión | 111 |
| 4.4.2.4.1 | Configuraciones para Impresión Distribuida..... | 116 |
| 4.4.2.4.2 | Configuraciones para Conector XML..... | 119 |
| 4.4.2.5 | Impresión | 119 |
| 4.4.2.5.1 | Impresión Distribuida | 122 |
| 4.4.2.6 | Configuraciones de Integración | 122 |
| 4.4.3 | <i>Menú Digitación</i> | <i>125</i> |
| 4.4.3.1 | Receptores de la digitación | 125 |
| 4.4.3.2 | Ítems de la digitación | 128 |
| 4.4.3.3 | Mandantes de la Digitación | 130 |
| 4.4.3.4 | Propietarios de la Mercadería | 131 |
| 4.4.3.5 | Personalización | 132 |
| 4.4.4 | <i>Menú Gestión.....</i> | <i>133</i> |
| 4.4.4.1 | Gestión de Empresas | 133 |
| 4.4.4.2 | Registro de nueva Empresa..... | 135 |
| 4.4.4.3 | Gestión de PDE | 135 |
| 4.4.4.4 | Usuarios | 136 |
| 4.4.4.4.1 | Acciones del Usuario..... | 138 |
| 4.4.4.5 | White Label | 138 |
| 4.4.4.6 | Cola de tareas..... | 141 |
| 4.4.4.7 | Activaciones Licenciamiento | 142 |
| 4.4.4.8 | Activaciones Franquicia..... | 143 |
| 4.4.4.9 | Migración de Empresas | 143 |
| 4.5 | LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES | 145 |
| 4.6 | NOTIFICACIONES | 146 |
| 4.7 | CONFIGURACIONES | 149 |
| 4.7.1 | <i>CAMBIAR CONTRASEÑA</i> | <i>150</i> |

| | | |
|---------|---|-----|
| 4.7.2 | LOGS DEL SISTEMA..... | 150 |
| 4.7.3 | REPOSITORIO..... | 152 |
| 4.7.4 | LOGS DE USUARIOS..... | 154 |
| 4.7.5 | ANULAR RANGO DE CFE..... | 155 |
| 4.7.5.1 | Menu Configuraciones – Anular rango de CFE..... | 155 |
| 4.7.5.2 | Menu Inicio – Acciones | 157 |
| 4.7.6 | CONSULTA DE RUT | 158 |
| 4.7.7 | CERTIFICACIÓN..... | 159 |
| 4.7.7.1 | Certificación Simplificada..... | 160 |
| 4.7.7.2 | Tradicional / Nuevo CFE..... | 161 |
| 4.8 | MÓDULO INVOICY WEB..... | 162 |
| 4.9 | Login no InvoiCy Web..... | 164 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|--|----|
| Figura 1: Pantalla de inicio..... | 14 |
| Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña? | 15 |
| Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial..... | 15 |
| Figura 3: Login do módulo InvoiCy Web | 17 |
| Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial..... | 17 |
| Figura 5: Pantalla de bienvenida | 18 |
| Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa..... | 19 |
| Figura 7: Selección de logotipo | 20 |
| Figura 8: Registro de empresas paso 2 | 21 |
| Figura 9: Seleccionar archivo .pfx..... | 22 |
| Figura 10: Registro de empresas tercero paso..... | 22 |
| Figura 11: Botón seleccionar usuario | 23 |
| Figura 12: Selección de usuarios | 23 |
| Figura 13: Seleccionar usuario | 23 |
| Figura 14: Notificación..... | 24 |
| Figura 15: Usuarios agregados | 24 |
| Figura 16: Registrar nuevo usuario | 24 |
| Figura 17: Registro de usuarios..... | 25 |
| Figura 18: Empresa Creada..... | 26 |
| Figura 19: Registro de Nueva Sucursal..... | 27 |
| Figura 20: Wizard de Licenciamiento | 28 |
| Figura 21: Ambiente..... | 28 |
| Figura 22: Datos del Solicitante..... | 29 |
| Figura 23: Modelo Comercial..... | 29 |
| Figura 24: Datos de la resolución autorizadora | 30 |
| Figura 25: Licencia aprobada | 30 |
| Figura 26: Importación del CAE..... | 30 |
| Figura 27: Pantalla de CAE..... | 31 |
| Figura 28: Botón Importar | 31 |
| Figura 29: Seleccionar archivo..... | 31 |
| Figura 30: Archivo CAE..... | 32 |
| Figura 31: Atribución del CAE..... | 33 |
| Figura 32: Agregar sucursal al CAE..... | 33 |
| Figura 33: División del CAE | 34 |
| Figura 34: CAE Numeración automática | 35 |
| Figura 35: Definir rangos de CAE..... | 36 |
| Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE..... | 37 |
| Figura 37: Menú Lateral..... | 39 |
| Figura 38: Seleccionar tipo de CFE | 40 |
| Figura 39: Emitir CFE | 41 |
| Figura 40: Fecha de Emisión | 41 |
| Figura 41: Tipo de Operación..... | 42 |
| Figura 42: Tipo Operación e-Remito | 42 |
| Figura 43: Datos del Mandante | 43 |
| Figura 44: Receptor..... | 43 |
| Figura 45: Receptor..... | 43 |
| Figura 46: Editar Receptor | 43 |
| Figura 47: Ítem..... | 44 |
| Figura 48: Información del producto..... | 45 |
| Figura 49: Códigos | 45 |
| Figura 50: Sub-descuento | 46 |
| Figura 51: Sub-recargo..... | 46 |
| Figura 52: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem..... | 47 |
| Figura 53: Ítem agregado | 47 |

| | |
|---|----|
| Figura 54: Datos de Exportación | 48 |
| Figura 55: Totales | 48 |
| Figura 56: Sub-totales | 49 |
| Figura 57: Retenciones..... | 49 |
| Figura 58: Descuentos..... | 50 |
| Figura 59: Recargos | 51 |
| Figura 60: Adenda..... | 51 |
| Figura 61: Mercadería de Tercero..... | 52 |
| Figura 62: Pago del CFE | 53 |
| Figura 63: Nuevo medio de pago..... | 53 |
| Figura 64: Registro de medio de pago | 54 |
| Figura 65: Código de Barras..... | 54 |
| Figura 66: Código de Barras – Abitab..... | 55 |
| Figura 67: Código de Barras - RedPagos | 55 |
| Figura 68: Error | 56 |
| Figura 69: Editar | 56 |
| Figura 70: Guardar datos cambiados | 56 |
| Figura 71: Cambiar la configuración de la impresora | 56 |
| Figura 72: Campos correctamente completados | 56 |
| Figura 73: Campos correctamente completados | 57 |
| Figura 74: Proceso de CFE | 57 |
| Figura 75: CFE Emitido | 58 |
| Figura 76: Referencia de CFE | 58 |
| Figura 77: Acciones..... | 59 |
| Figura 78: Indicador global | 59 |
| Figura 79 – Editar referencias en CFE/CFC | 60 |
| Figura 80: Enviar CFE vía XML..... | 60 |
| Figura 81: Importar XML | 61 |
| Figura 82: Seleccionar XML..... | 61 |
| Figura 83: CFE importado | 62 |
| Figura 84: Reportes..... | 62 |
| Figura 85: Pantalla Lista de Reportes Diarios..... | 63 |
| Figura 86: Filtros Reporte Diario..... | 63 |
| Figura 87: Generación del Reporte Diario..... | 64 |
| Figura 88: Íconos Reporte Diario..... | 64 |
| Figura 89: Detalles Reporte Diario | 65 |
| Figura 90: Editar Reporte Diario | 66 |
| Figura 91: Comprobantes Emitidos | 67 |
| Figura 92: Selección de campo del Informe de Comprobantes | 67 |
| Figura 93: Filtro básico | 68 |
| Figura 94: Filtro Avanzado | 68 |
| Figura 95: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos..... | 69 |
| Figura 96: Comprobantes Recibidos..... | 69 |
| Figura 97: Selección de campo del Informe de Comprobantes | 70 |
| Figura 98: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos..... | 70 |
| Figura 99: Informe de facturación | 71 |
| Figura 100: Informe de facturación | 71 |
| Figura 101: Archivo del Informe de Facturación..... | 72 |
| Figura 102: Informe de Volumen..... | 72 |
| Figura 103: Detalle de Cantidad de Comprobantes | 73 |
| Figura 104: Archivo del Informe de Volumen..... | 73 |
| Figura 105: Informe de uso del CAE | 74 |
| Figura 106: Informe de Cierre Parcial de Operaciones..... | 75 |
| Figura 107: CFE recibidos | 75 |
| Figura 108: Motivo de rechazo | 76 |
| Figura 109: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante | 77 |
| Figura 110: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta | 77 |
| Figura 111: Detalles CFE recibido | 78 |

| | |
|--|-----|
| Figura 112: Acciones CFE Recibido | 78 |
| Figura 113: Panel de control | 80 |
| Figura 114: Datos del RUT | 81 |
| Figura 115: Pantalla de Certificados Digitales | 82 |
| Figura 116: Estado de los certificados..... | 83 |
| Figura 117: Botón E-mail para Envío..... | 84 |
| Figura 118: Configuración de e-mail | 84 |
| Figura 119: Personalizar e-mail | 86 |
| Figura 120: Personalizar mensajes – Variables | 86 |
| Figura 121: Personalizar mensajes – Insertar enlace..... | 87 |
| Figura 122: Botón perfiles de usuario | 87 |
| Figura 123: Perfiles de usuario | 88 |
| Figura 124: Cambiar perfil | 89 |
| Figura 125: Registrar nuevo perfil | 90 |
| Figura 126: Configuración de notificaciones | 90 |
| Figura 127: Pantalla de configuración de notificaciones..... | 91 |
| Figura 128: Agregar Sucursal | 91 |
| Figura 129: Registro de Nueva Sucursal..... | 92 |
| Figura 130: CAE..... | 92 |
| Figura 131: Lista de CAE..... | 93 |
| Figura 132: Nuevo CAE de contingencia..... | 93 |
| Figura 133: Importación de un CAE de contingencia | 94 |
| Figura 134: Descarga de e-mails | 94 |
| Figura 135: Configuración para descarga de e-mails | 95 |
| Figura 136: Datos de los Receptores | 96 |
| Figura 137: Tareas Programadas..... | 97 |
| Figura 138: Exportación de documentos | 98 |
| Figura 139: Filtros de la pantalla de Exportación de lote..... | 98 |
| Figura 140: Agendar Exportación de lote de CFE | 99 |
| Figura 141: Exportación de Reporte Diario | 99 |
| Figura 142: Agendar Exportación de lote de CFE | 100 |
| Figura 143: Filtros para Exportación de CFE Recibidos | 101 |
| Figura 144: Importación de Documentos | 102 |
| Figura 145: Datos Sucursal | 103 |
| Figura 146: Pantalla de Usuarios | 104 |
| Figura 147: Registro de usuarios..... | 105 |
| Figura 148: Accesos del Usuario..... | 106 |
| Figura 149: Pantalla de Logotipos..... | 107 |
| Figura 150: Botones de la pantalla de Logotipo | 107 |
| Figura 151: Nuevo Logo | 107 |
| Figura 152: Seleccionar nuevo logotipo..... | 108 |
| Figura 153: Seleccionar logotipo..... | 108 |
| Figura 154: Eliminar logotipo | 109 |
| Figura 155: Confirmar eliminación de logotipo..... | 109 |
| Figura 156: Configuraciones del InvoiCy Web..... | 111 |
| Figura 157: Registrar nuevo punto de emisión..... | 112 |
| Figura 158: Datos del nuevo punto de emisión | 113 |
| Figura 159: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión | 113 |
| Figura 160: Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector | 114 |
| Figura 161: Datos del Punto de Emisión..... | 115 |
| Figura 162: Menú Configuraciones..... | 116 |
| Figura 163: Menú Configuraciones – Agregar impresora..... | 118 |
| Figura 164: Menú Configuraciones – Timeout..... | 119 |
| Figura 165: Botón Impresión..... | 119 |
| Figura 166: Configuraciones de Impresión | 120 |
| Figura 167: Datos del socio..... | 121 |
| Figura 168: Agregar impresora..... | 122 |
| Figura 169: Botón Configuraciones de Integración..... | 123 |

| | |
|--|-----|
| Figura 170: Configuraciones de la Integración | 123 |
| Figura 171: Menú digitación | 125 |
| Figura 172: Receptores de la digitación | 126 |
| Figura 173: Tabla de receptores | 126 |
| Figura 174: Íconos receptores | 126 |
| Figura 175: Registro de receptor | 127 |
| Figura 176: Consulta de RUT | 128 |
| Figura 177: Ítems de la digitación | 128 |
| Figura 178: Pantalla de ítems | 129 |
| Figura 179: Registro de ítem | 129 |
| Figura 180: Mandantes de la Digitación | 130 |
| Figura 181: Registro de mandantes de la digitación | 130 |
| Figura 182: Propietarios de la Mercadería de la Digitación | 131 |
| Figura 183: Registro de Propietario de la Mercadería | 131 |
| Figura 184: Botón de Personalización | 132 |
| Figura 185: Personalizaciones de la adenda | 132 |
| Figura 186: Menú Gestión | 133 |
| Figura 187: Gestión de Empresas | 133 |
| Figura 188: Pantalla de Gestión de Empresas | 134 |
| Figura 189: Filtros | 134 |
| Figura 190: Registro de nueva Sucursal | 135 |
| Figura 191: Pantalla de Usuarios del Sistema | 136 |
| Figura 192: Registro de usuarios | 137 |
| Figura 193: Accesos del Usuario | 138 |
| Figura 194: Clave del White Label | 139 |
| Figura 195: Configuración del White Label | 140 |
| Figura 196: Configuración de colores del White Label | 141 |
| Figura 197: Opciones del White Label | 141 |
| Figura 198: Cola de tareas | 142 |
| Figura 199: Activaciones Licenciamiento | 143 |
| Figura 200: Activaciones Franquicia | 143 |
| Figura 201: Migraciones de empresa InHouse | 144 |
| Figura 202: Progreso de la migración de empresa | 144 |
| Figura 203: Lista de las casas principales/sucursales | 145 |
| Figura 204: Lista las casas principales/sucursales del usuario | 146 |
| Figura 205: Notificaciones | 146 |
| Figura 206: Alerta notificaciones | 146 |
| Figura 207: Ventana notificaciones | 147 |
| Figura 208: Mostrar todas las notificaciones | 147 |
| Figura 209: Exhibir todas las notificaciones | 148 |
| Figura 210: Notificaciones de sistema | 148 |
| Figura 211: Configuraciones | 149 |
| Figura 212: Ventana configuraciones | 149 |
| Figura 213: Cambiar contraseña | 150 |
| Figura 214: Logs del sistema | 151 |
| Figura 215: Filtros | 151 |
| Figura 216: Tabla de logs | 152 |
| Figura 217: Repositorio | 153 |
| Figura 218: Filtros | 153 |
| Figura 219: Tabla | 153 |
| Figura 220: Descarga | 154 |
| Figura 221: Logs del usuario | 154 |
| Figura 222: Filtros | 155 |
| Figura 223: Tabla de logs | 155 |
| Figura 224: Acceso a pantalla de Anulación | 156 |
| Figura 225: Anular rango de CFE | 156 |
| Figura 226: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos | 157 |
| Figura 227: Anular en la pantalla de detalles del CFE | 157 |

| | |
|--|-----|
| Figura 228: Menu Consulta RUT DGI | 158 |
| Figura 229: Consulta RUT DGI | 158 |
| Figura 230: Retorno de Consulta de RUT | 159 |
| Figura 231: Acceso a pantalla de Certificación | 160 |
| Figura 232: Pantalla de Certificación | 160 |
| Figura 233: Pantalla de Certificación Simplificada. | 161 |
| Figura 234: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE. | 162 |
| Figura 235: Consulta de CFE en la pantalla inicial | 163 |
| Figura 236: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial | 163 |
| Figura 237: Menu del Invoicy Web | 164 |
| Figura 238: Pantalla de Inicio del Invoicy Web | 164 |
| Figura 240: Informe de Volumen..... | 165 |
| Figura 241: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web | 166 |

Tabla de Revisiones

| Versión del sistema | Fecha | Descripción de la revisión |
|---------------------|------------|--|
| 1.40.0.0 | 17/07/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada descripción del ítem "Registro de Nueva Empresa". - Actualizada figura "Registro de empresas Datos de la empresa". - Actualizada figura "Registro de empresas paso 2". - Actualizada figura "Registro de empresas tercer paso". - Actualizada figura "Empresa creada". - Actualizada figura "Menú lateral". - Borrado el ítem "4.2 Consulta CFE". - Actualizada figura "Informe de Volumen". - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada descripción del ítem "Tareas Programadas". - Adicionada figura "Tareas Programadas". |
| 1.41.0.0 | 09/08/2019 | - Actualizada versión del manual para 1.41.0.0 |
| 1.42.0.0 | 19/09/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "¿Olvidó su contraseña?". - Alterada descripción del tópico IMPORTACIÓN DEL CAE así como algunas figuras. - Actualizada figura "Panel de Control". - Alterada descripción del tópico PERSONALIZACIÓN así como algunas figuras. - Agregado tópico "Menú Gestión". |
| 1.43.0.0 | 15/10/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Wizard Paso 1". - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada figura "Registro de Ítem". - Alterada descripción del tópico ÍTEMS DE LA DIGITACIÓN así como algunas figuras. - Actualizada figura "Menú Gestión". - Agregado tópico ACTIVACIONES FRANQUICIA. - Actualizada figura "Anular en la pantalla de detalles del CFE". |
| 1.44.0.0 | 24/10/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Datos de la Resolución Autorizadora". - Actualizada figura "Reportes". - Agregado tópico INFORME DE CIERRE PARCIAL. - Actualizada figura "Datos de los Proveedores Electrónicos". - Alterada descripción del tópico WHITE LABEL así como algunas figuras. |
| 1.45.0.0 | 27/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada figura "Menú Gestión". - Agregado tópico MIGRACIÓN DE EMPRESAS. - Alterada descripción del tópico LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES así como algunas figuras. |
| 1.47.0.0 | 20/02/2020 | - Cambiado el texto del título 4.4.1.1 Certificados |
| 1.48.0.0 | 16/03/2020 | - Actualización de la versión del manual. |
| 1.49.0.0 | 13/04/2020 | - Actualización de la versión del manual. |
| 1.49.1.0 | 17/04/2020 | - Actualización de la versión del manual. |

1 INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección se describe la información general del software InvoiCy, una breve presentación, la visión general del sistema, el propósito de este documento y algunos términos y abreviaturas utilizados en el manual.

1.1 PRESENTACIÓN

Este manual fue elaborado por la empresa Migrate S.R.L. y todos los Derechos de Autor están reservados. No está autorizada la distribución, ni la reproducción de esta publicación.

El contenido tiene como objetivo servir como instrumento de auxilio para la utilización de InvoiCy, describiendo detalladamente todas sus funciones, para guiar al usuario del software.

1.2 VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE

InvoiCy es una solución complementaria al ERP del cliente, que permite la gestión completa del ciclo de envío y consulta de los comprobantes fiscales electrónicos a la DGI. La integración con InvoiCy puede ser realizada a través de XML, Web Service o directamente vía banco de datos.

1.3 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento está destinado al usuario del software, a fin de proveer información suficiente para la utilización de InvoiCy, con el fin de emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos. El manual debe ser utilizado como medio de consulta a InvoiCy.

| Términos y abreviaturas utilizados en el manual | |
|---|--|
| RUT | Registro Único Tributario |
| CFE | Comprobantes Fiscales Electrónicos |
| WS | Web Service (servicio Web) |
| XML | Extended Markup Language (estructuras utilizadas para enviar datos a través de comunicación web) |
| CAE | Constancia para Autorización de Emisión |

2 DEFINICIONES FUNCIONALES CFE

2.1 ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS

La DGI autorizará a cada sujeto pasivo que se postule para documentar sus operaciones en el régimen de facturación electrónica, una vez verificado que cumplen los requisitos establecidos y se completen las pruebas definidas para el proceso decertificación.

Un emisor electrónico es aquel sujeto autorizado por la Dirección General Impositiva para documentar operaciones, mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE).

Todo emisor electrónico es preceptivamente receptor electrónico. Los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas según corresponda, operarán con certificados electrónicos reconocidos y vigentes, expedidos por un prestador de servicios de certificación autorizado.

Quienes ingresen al sistema están obligados a documentar sus operaciones de venta con CFE, no pudiendo emitir documentos manuales para este tipo de operaciones, salvo lo previsto para casos de contingencia justificada. La documentación tradicional en papel puede utilizarse exclusivamente para los comprobantes por los que no se adhirieron al sistema.

El emisor electrónico autorizado deberá emitir los comprobantes electrónicos para todos sus clientes, sean éstos receptores electrónicos o no. El cliente no receptor electrónico recibirá una representación impresa del CFE que tendrá validez legal, no pudiendo exigir un documento tradicional. En el Glosario se definen todos los términos utilizados en este documento.

Más información sobre el proyecto e-Factura [aquí](#)

3 PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY

3.1 PANTALLA DE INICIO

3.1.1 Módulo InvoiCy



Figura 1: Pantalla de inicio

La Figura 1 muestra la pantalla de inicio del módulo InvoiCy, para acceder al sistema deben ser llenados los campos “E-mail de acceso” y “Contraseña” con el mail y la contraseña registrados en los usuarios del sistema, en caso de que sea la primera vez que se abre el sistema, podrá ser usado el login “soporte” y la contraseña “123” que son los valores por defecto para esos campos.

3.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña?

Al elegir esa opción en la pantalla de Inicio, será cargada una nueva pantalla donde es necesario informar el e-mail del usuario que se perdió la contraseña y poner un clic en “Confirmar”. La figura 2 ilustra esa pantalla.



Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?

Al hacer ese proceso el usuario recibirá en su casilla de e-mail un correo electrónico con un link para resetear la contraseña. Ese link tendrá validez de una hora y podrá ser utilizado solamente una vez. Para situaciones en que el link caducó o ya fue utilizado es necesario realizar todo el proceso nuevamente.

3.1.2 Módulo Web

En la pantalla de inicio del módulo Web pueden ser consultados los CFE emitidos en el sistema utilizando el panel "Consultas" como muestra la siguiente imagen.



Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Los campos contenidos en este panel deben ser llenados correctamente de acuerdo con los datos del CFE deseado, el campo RUT del Emisor, "Serie" debe ser completado con la serie del CFE, el campo "Número" con el número del

mismo, el campo "Valor Total" se refiere al valor total del CFE, abajo en el campo "Código de Seguridad" deben escribirse los 6 primeros dígitos del código Hash contenido en el CFE, más abajo está el campo donde debe ser digitado el Captcha. En caso que no consiga entender la palabra mostrada, haga clic en el link "Cambio" para que la misma sea cambiada.


Una vez completados todos los campos haga clic en "Buscar", si todos los datos son correctos se abrirá la pantalla de detalles del CFE, mostrando todos los datos referentes al CFE buscado.

La información referente al CFE también puede ser buscada a través del QRCode contenido en la representación impresa, si se hace clic en el botón "Consulta del CFE vía QRCode". Para realizar esta consulta se necesita una Webcam y tener Adobe Flash Player instalado.

Al hacer clic en "Consultar CFE vía QRCode" se abrirá una nueva pantalla solicitando permiso para la ejecución de Adobe Flash Player.

Para permitir la ejecución de Adobe Flash Player haga clic en el botón "Permitir" y después de eso posicione el QRCode del CFE deseado en frente a la cámara y haga clic en "Capturar". Entonces será mostrada una pantalla con todos los datos referentes al CFE.

En la parte superior derecha de la pantalla está el botón de login, que está destinado a la administración del módulo InvoiCy Web, por todos los usuarios que tienen permiso de acceso a esta pantalla.



The login form is titled 'Login' with a key icon. It contains two input fields: 'E-mail' with the text 'soporte' and 'Contraseña' (Password) which is empty. Below the fields is a blue button labeled 'Ingresar' (Log In).

Figura 3: Login do módulo Invoicy Web

Después del login, estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes importados en Invoicy Web. La pantalla de administración de Invoicy Web está dividida entre los menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen. Vea 4.8 MÓDULO INVOICY WEB para más detalles.



Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial

3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA

La primera vez que el sistema sea ejecutado, se abrirá una pantalla de bienvenida, donde se podrán ver el link para el sitio web de asistencia al cliente y también registrar una nueva empresa.




Figura 5: Pantalla de bienvenida

Para registrar una nueva empresa en InvoiCy es necesario seguir algunos pasos de configuración que veremos ahora.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón “Registrar empresa”.

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa/Casa Principal, como se ve en la siguiente imagen.




Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa

Como se puede observar en esta pantalla, en la parte superior, hay cuatro pasos para la configuración de una nueva empresa, en el primer paso, hay que especificar los datos de la empresa.

En el campo "RUT" es donde debe ser colocado el RUT de la empresa, en el campo "Apodo de la casa principal/sucursal" se coloca el nombre de la casa principal de la empresa o de la sucursal, en el campo "Nombre comercial" es donde debe ser colocado el nombre comercial de la empresa deseada, y a continuación la "Razón Social" de la misma.

Después en el campo "Domicilio Fiscal" se coloca el domicilio fiscal de la empresa, en el campo "Departamento" se coloca el departamento de la empresa, y en el campo "Ciudad", la ciudad de la empresa.

Luego pueden ser colocados dos números de teléfono de la empresa, en los campos "Teléfono" y "Segundo Teléfono", y en el campo "E-mail responsable"

debe colocarse el e-mail del responsable de la empresa, y en el campo "Site" o website da empresa.

Debajo está disponible el campo para informar si el contribuyente es exonerado, así como la definición si el IVA está al día.

En el campo "Logo" es posible seleccionar el logotipo que será mostrado en el encabezado de cada CFE. Para registrar el logotipo de la empresa haga clic en el botón "Seleccionar archivo", que está al lado del campo. Cuando lo haga se abrirá una nueva pantalla donde deberá ser seleccionado el logotipo de la empresa, como muestra la siguiente imagen.




Figura 7: Selección de logotipo

Después de seleccionar la imagen deseada, haga clic en abrir y el logotipo estará seleccionado para esa empresa.

Caso el socio tenga un White Label activo estará disponible un campo para informar si esa Casa Principal deberá estar vinculada a su White Label.

También es necesario informar el código de la sucursal y cual es la fecha de inicio de la validez de ese código (inicio de la vigencia). Solamente es necesario

tener en cuenta que los códigos son únicos para cada sucursal, así, no es posible registrar el mismo código para más de una sucursal del mismo RUC.

Una vez completados todos los datos se debe hacer clic en continuar para avanzar.

Figura 8: Registro de empresas paso 2

El campo “Apodo del certificado” es una identificación del certificado, debe escribirse allí un nombre que identifique el certificado. En el campo “Contraseña del certificado” debe colocarse la contraseña del certificado, la contraseña debe ser correcta, en caso contrario, no será posible emitir CFE. Finalmente, el campo “Archivo PFX” es donde será seleccionado el archivo del certificado.




Figura 9: Seleccionar archivo .pfx

Después de seleccionado el archivo, basta hacer clic en el botón “Abrir” para que esta pantalla sea cerrada. Observe que el campo “Archivo PFX” esté completo, y haga clic en el botón “Guardar” y su certificado digital estará instalado. Después haga clic en “Continuar” y será direccionado al paso siguiente.




Figura 10: Registro de empresas tercero paso

En el tercero paso deben ser seleccionados los usuarios que tendrán acceso a esa empresa. Los usuarios que aparecen en la tabla contenida en esta pantalla son los usuarios administradores, que tienen acceso a todas las empresas registradas en Invoicy.

Para seleccionar un usuario que haga parte de la nueva empresa, se debe hacer clic en el botón “Seleccionar usuario” como muestra la siguiente imagen.





Figura 11: Botón seleccionar usuario

Al hacer clic en este botón se abrirá una nueva pantalla, como muestra la siguiente imagen.



Lista de Selección Usuarios del sistema

Nombre E-mail

| Nombre | E-mail |
|-------------------|------------------------|
| ✓ SOPORTE MIGRATE | suporte@migrate.com.uy |

Mostrando 5 de 1 registro(s) 1 de 1

Figura 12: Selección de usuarios

Esta pantalla posee filtros por nombre y e-mail, pudiendo ser insertados el nombre y el e-mail del usuario deseado. Luego, haga clic en “Buscar” para que la tabla contenida en esta pantalla sea filtrada de acuerdo con las informaciones brindadas.

En la tabla contenida en esa pantalla están los nombres de los usuarios y el e-mail de los mismos.

Para seleccionar el usuario deseado se debe hacer clic en el ícono que se encuentra al lado del nombre del mismo, como muestra la siguiente imagen.




Figura 13: Seleccionar usuario

Después de seleccionar el usuario, el sistema notificará que el usuario fue seleccionado correctamente, como muestra la siguiente imagen.




Figura 14: Notificación

Después de seleccionar los usuarios deseados, la pantalla podrá ser cerrada. La tabla anterior ahora contendrá los usuarios recién agregados, como muestra la imagen.

| | Nombre | E-mail |
|---|---------|-------------------|
| ✓ | SOPORTE | SOPORTE |
| ✓ | PRUEBA | prueba@prueba.com |

Figura 15: Usuarios agregados

En caso de que desee registrar un nuevo usuario, eso también podrá ser hecho a través de esta pantalla, haciendo clic en el botón "Registrar", como muestra la siguiente imagen.




Figura 16: Registrar nuevo usuario

Al hacer clic en ese botón se abrirá una pantalla solicitando se completen algunos campos como muestra la siguiente imagen.

Datos del usuario

Datos del usuario

Nombre del Usuario

JUAN

E-mail

juan@prueba.com.br

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

☐ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
 ☐ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
 ☐ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE
 ☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA
 ☐ CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐ REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE
 ☐ CONSULTA DE LA CAE

☐ Editar CAE
 ☐ LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA

☐ Agregar sucursal
 ☐ EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

☐ CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS
 ☐ IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS

☐ PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL
 ☐ CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA

Figura 17: Registro de usuarios

El campo "Nombre" es el campo donde debe ser insertado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre del usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios . El campo "E-mail" debe ser llenado con el e-mail del usuario que será usado para hacer el login en InvoiCy, así como también la contraseña. A continuación se encuentran la opción que podrán ser marcadas, definiendo si el usuario es activo. Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como Inactivo. En el campo "Perfil" se puede seleccionar el perfil que ese usuario tendrá, dicho perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema.

Después de completar todos los campos de la manera deseada, haga clic en volver y su nuevo usuario ya podrá ser seleccionado en la tabla contenida en la pantalla anterior.

Manual del Usuario InvoiCy

25

Seleccionados los usuarios, haga clic en continuar. En la nueva pantalla exhibida, InvoiCy mostrará los detalles de la empresa creada, como muestra la siguiente imagen.



The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: 1. Datos de la empresa, 2. Certificado, 3. Usuarios, and Final (highlighted in blue). Below the progress bar, the word 'Final' is displayed. The main area contains the following details:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Código de integración | 1 |
| Nombre Sucursal/Casa principal | MIGRATE |
| RUT | 217034380016 |
| Código DGI sucursal | 11 |
| Licencia | No licenciada |
| E-mail del responsable | |
| Clave de Acceso | nPDUch69XhO1ZWuVd9NuZhVGfa+G |

At the bottom left is a blue button labeled 'Licenciar'. At the bottom right is a grey button labeled 'Nueva sucursal'.

Figura 18: Empresa Creada

El campo "Clave de Acceso" es una clave única, creada para cada empresa registrada en el sistema, para poder montar la clave de comunicación. Esa clave podrá ser visualizada y cambiada en cualquier momento por los usuarios con permiso para realizar tal acción.

Después de la finalización del registro de la empresa, hay que licenciar la empresa haciendo clic en la opción LICENCIAR. Después de realizado el licenciamiento, el archivo del CAE es importado automáticamente para todos los tipos de documentos amparados por el InvoiCy, no hay necesidad de importación manual. El CAE importado para el respectivo tipo de documento en TESTING o en HOMOLOGACIÓN (para fase de certificación) no puede ser utilizada en PRODUCCIÓN.

Al final si la empresa tiene sucursales se puede atrabés del botón "Nueva Sucursal" o si no hay el paso siguiente para poder realizar la emisión del CFE será la importación de un CAE para la empresa.

Al final si la empresa tiene sucursales se puede atrabés del botón "Nueva Sucursal" o si no hay el paso siguiente para poder realizar la emisión del CFE será la importación de un CAE para la empresa.

Cuando hace el clic en "Nueva sucursal" se habilitará una pantalla que deberán ser llenados con los datos de la sucursal, Nombre Comercial, Nombre de

la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Según teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo si desea poner y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.





Figura 19: Registro de Nueva Sucursal

Listo la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de licenciamiento y el registro de usuarios. En la ultima etapa "Final", se puede mirar los datos para integración y también si desea, agregar una nueva sucursal.

3.3 LICENCIAMIENTO


Al hacer clic en la opción LICENCIAR será generada la pantalla de Wizard de Licenciamiento, que podrá seleccionar el ambiente configurado para la empresa, cual es el modelo comercial vinculado a la misma si activada en producción, así como otras configuraciones.



| Codigo de integración | Apodo de la sucursal | Licencia | Estado de la Sucursal | Código de la sucursal de la DGI |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 PRUEBA | No licenciada | Liberada | 1 |

Figura 20: Wizard de Licenciamiento

El primer paso es seleccionar la casa principal/sucursal y luego informar el ambiente que deberá ser habilitado dita casa principa/sucursal.



Testing

En este ambiente se tendrá disponible una serie de facilidades para realizar pruebas libres que permitirán mediante mecanismos de recepción automatizados validar los formatos y la firma electrónica de los CFE, reportes y mensajes de respuesta según corresponda. Pueden ingresar los interesados en operar con documentación fiscal electrónica y los emisores electrónicos ya autorizados. Los contribuyentes que desean postularse como emisores electrónicos mediante el sistema tradicional de ingreso al régimen, obligatoriamente deberán cumplir satisfactoriamente la "Prueba de Testing" dispuesta. Para poder acceder a este ambiente debe haber previamente solicitado la clave que lo autoriza a ingresar al ambiente de Testing.

Homologación

En este ambiente pueden operar los contribuyentes que cumplieron exitosamente la "Prueba de testing", quienes postulen mediante el mecanismo simplificado de ingreso al régimen y los emisores electrónicos que soliciten autorización para emitir Nuevo CFE. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Homologación a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

Producción

En este ambiente están disponibles las funcionalidades necesarias para que los emisores y receptores lleven adelante la operativa de facturación electrónica. Ej. Envío de la información requerida (CFE y reportes), Consultas, Actualización de datos, etc. Pueden operar exclusivamente los emisores electrónicos a partir de la fecha de vigencia de la resolución que los autoriza y con los tipos de comprobantes habilitados. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing y de Homologación, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Producción a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

Figura 21: Ambiente


Testing: Cuando se activa la licencia en ese ambiente, Invoicy estará haciendo todos los envíos de comprobantes para el ambiente de prueba en la DGI y estará creando automáticamente el CAE para todos los tipos de documentos empezando con el número 1 hasta el 9999999.

Homologación: Se licenciará en ese ambiente cuando la empresa esté haciendo la fase de certificación con la DGI. Así Invoicy estará registrando la numeración del CAE que la certificación pide. Todos los comprobantes enviados para ese ambiente también son de prueba.

Producción: En producción se activa cuando la empresa ya fue autorizada por la DGI para hacer emisión electrónica en producción. Cuando se

activa este ambiente, todos los documentos generados tienen validez fiscal para la DGI.

El proximo paso es completar los datos del solicitante. En el campo "Clave de partner" debe ser insertada la clave de socio, en el campo "Nombre del Solicitante" debe ser insertado el nombre de quien está solicitando la licencia, el campo "E-mail solicitante" debe ser completado con el e-mail del solicitante de la licencia, luego si hay alguna especificación de la licencia que deberá ser comunicado a Migrate para los cobros.




The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Datos de la solicitud' step selected. The progress bar at the top indicates the sequence: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud (active), Modelo comercial, Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final. The form contains the following fields:

- Clave del partner:** An empty text input field with a blue question mark icon to its right.
- Nombre del Solicitante:** A text input field containing the placeholder text 'Nombre del Socio'.
- E-mail del solicitante:** A text input field containing the email address 'correosocio@com.uy'.
- Observaciones:** An empty text input field with a red asterisk and the text '*No obligatorio' to its right.

At the bottom left is a 'Volver' button, and at the bottom right is a blue 'Continuar' button.

Figura 22: Datos del Solicitante

Si el ambiente seleccionado fue producción y la empresa utiliza la nube de Migrate quedará habilitado la opción MODELO COMERCIAL. En la pantalla deberá seleccionar el modelo comercial que esa empresa deberá estar vinculado. Al finalizar el wizard ese modelo será comunicado a Migrate y pasará a generar cobros de acuerdo con el modelo.



The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Modelo comercial' step selected. The progress bar at the top indicates the sequence: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud, Modelo comercial (active), Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final. The instruction 'Seleccione un Modelo Comercial para cada sucursal' is displayed above a table.

| Cód. Integ. | RUT | Apodo de la sucursal | Nuevo ambiente | Modelo Comercial |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| 3 | 214092850017 | PRUEBA | Producción | <div> Licenciamiento Licenciamiento Tarifado Franquicia </div> |

At the bottom left is a 'Volver' button, and at the bottom right is a blue 'Continuar' button.

Figura 23: Modelo Comercial

También si el ambiente seleccionado fue producción se generará una nueva ventana solicitando informar los datos obligatorios de fecha de empiezo en producción y Numero de la resolución autorizadora (caso corresponda).




Figura 24: Datos de la resolución autorizadora

Completados todos los campos será exhibido una pantalla de resumen de los datos de la solicitud, mire todos los datos de esa pantalla y haz clic en FINALIZAR.

Cuando la solicitud fuere aprobada, será en la pantalla el estado de la licencia como aprobada, como muestra la siguiente imagen.




Figura 25: Licencia aprobada

3.4 IMPORTACIÓN DEL CAE

Para realizar la importación del CAE para la empresa recién registrada es necesario acceder al panel de control y hacer clic en el botón CAE, como muestra la siguiente imagen.





Figura 26: Importación del CAE

Al hacer clic en este botón se abrirá una pantalla con la lista de CAE, la misma muestra todos los CAE ya importados por el sistema.



| Nro. de Constancia | Tipo del CFE | Serie | N° Inicial | N° Final | Disponibles | CAE estándar | Vencimiento | CAE Especial |
|--------------------|--|-------|------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 90170002820 | e-Resguardo en Contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |
| 90170002810 | e-Remito en Contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |
| 90170002530 | Nota de Débito de e-Boleta en contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |

Figura 27: Pantalla de CAE

Para realizar la importación del CAE haga clic en el botón "Importar CAE", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.





Figura 28: Botón Importar

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario seleccionar el archivo del CAE deseado.



Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos, se tiene que obtener una autorización llamada CAE (Constancia de Autorización de Emisión de CFE) en la DGI, que se genera en formato XML. Para solicitar un CAE, [haga clic aquí](#).

Para registrar la CAE de su empresa/sucursal seleccione el archivo XML generado por la DGI y haga clic en Cargar datos del CAE.

Choose File No file chosen

Cargar datos de la CAE

Figura 29: Seleccionar archivo

Para seleccionar el archivo del CAE haga clic en “Seleccionar archivo” y se abrirá una pantalla donde será posible buscar el archivo del CAE en la máquina local, a continuación se muestra la selección de un archivo.




Figura 30: Archivo CAE

Después de seleccionar el archivo deseado, haga clic en “Abrir” para que el mismo sea importado al sistema, hecho esto, haga clic en “Cargar datos del CAE” y se abrirá el próximo paso de la importación del CAE.




Figura 31: Atribución del CAE

En esta pantalla será necesario seleccionar si desea importar el CAE para una única empresa o si el CAE será atribuido a varias empresas.

En caso de que sea seleccionada la opción para importar el CAE para una única sucursal Invoicy mostrará las sucursales que poseen el RUT igual al especificado en el CAE y es posible elegir una de las sucursales para importar el CAE. Además es obligatorio informar también cual es la forma de integración que utilizará ese CAE.

OBS: Caso la empresa utilice más de una forma de integración es necesario dividir el CAE en más rangos conforme las opciones abajo.





Figura 32: Agregar sucursal al CAE

En caso de que sea seleccionada la opción "Atribuir CAE a varias sucursales y/o definir rangos por tipo de emisión", se abrirá una nueva pantalla

solicitando información respecto a cómo será dividido ese CAE entre las sucursales.



La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

- ☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial
- ☐ Definir un rango de numeración diferente para cada sucursal
- ☐ Definir varios rangos de numeración por sucursal y/o por tipo de emisión

Volver **Continuar**

Figura 33: División del CAE

En esta etapa de la importación existen tres opciones para la división del CAE en la empresa. La opción “Mantener el control de la numeración en el CAE de forma secuencial” definirá automáticamente la numeración del CAE. Esa opción lo direccionará para una nueva pantalla donde se mostrarán las sucursales que poseen el mismo RUT para seleccionar las que usarán ese CAE.

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].

La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

A continuación están listadas las sucursales registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.

Si usted no quiere usar esta CAE en todas las sucursales, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

Tipo de emisión: ▼

Digitación
 Web Service
 Conector
 Base de datos

| | Sucursal |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NY |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE SUCURSAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE SUCURSAL 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE S.R.L. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE S.R.L. |

Volver
Atribuir CAE a las sucursales

Figura 34: CAE Numeración automática

Seleccionadas las sucursales, seleccione también la Forma de Integración que podrá utilizar ese CAE y haga clic en “Atribuir CAE a las sucursales.”

En caso de seleccionar la opción “Definir un rango de numeración diferente para cada sucursal” (Figura 33), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las sucursales y definidos los rangos manualmente, como se puede ver en la siguiente imagen.

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].
 La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.
 A continuación están listadas las sucursales registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.
 Si usted no quiere usar esta CAE en todas las sucursales, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

| | Apodo de la sucursal | Número Inicial | Número final | Tipo de emisión |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE COMPANY | 0 | 0 | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE SUCURSAL | 0 | 0 | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE SUCURSAL 2 | 0 | 0 | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE S.R.L. | 0 | 0 | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MIGRATE S.R.L. | 0 | 0 | ▼ |

☐ Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente

Re-calcular rangos

Volver

Atribuir CAE a las sucursales

Figura 35: Definir rangos de CAE

En esta pantalla es necesario seleccionar las empresas deseadas, marcando un checkbox ubicado al lado del nombre de la empresa, y en los campos "Número Inicial" y "Número Final" definir cuáles serán los números de CAE que cada empresa deberá usar. Si así lo prefiere, puede marcar la opción "Definir rangos de numeración por empresa automáticamente", así InvoiCy dividirá automáticamente los rangos de numeración para cada empresa seleccionada en esta pantalla. Para finalizar, es necesario informar el Tipo de Emisión que utilizará cada uno de los rangos.

También puede usar el botón "Re-calcular rangos" para que los rangos de numeración atribuidos a cada sucursal sean re-calculados. Realizadas las configuraciones, haga clic en "Atribuir CAE a las sucursales" para finalizar la definición del CAE.

Si selecciona la opción “Definir varios rangos de numeración por sucursal y/o por tipo de emisión” (Figura 33) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.




Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada las sucursales que utilizarán el rango de CAE, en seguida en los campos “Número Inicial” y “Número final” debe ser definido el rango de numeración. En el campo “Nombre del rango” se puede insertar un nombre para el rango de CAE, el cual facilitará la gestión de la numeración del CAE. En Tipo de Emisión deberá especificar cual es la forma de integración que utilizará ese rango.

Después de definido el rango, haga clic en “Guardar” y el rango de numeración se agregará al CAE. La imagen anterior muestra que el rango de nombre “Rango_Migrate”, con numeración de 1 a 100, fue atribuido a la sucursal Migrate Company para ser utilizado en toda emisión desde Web Service. En esa misma tabla aparece el campo “Próx. Nro a utilizar”, que muestra cual será el

próximo número que la aplicación utilizará para emitir una factura, así será fácil gestionar los rangos de numeración del CAE.

4 PANTALLAS DEL SISTEMA

Todas las pantallas de InvoiCy presentan un menú lateral, para que se facilite la navegación entre las páginas del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 37: Menú Lateral

El menú que aparece con fondo amarillo, indica que esa es la pantalla actualmente abierta.

4.1 EMITIR CFE


En InvoiCy es posible emitir CFE a través de la pantalla de digitación de CFE. Para acceder a esa pantalla haga clic en "Emitir CFE" en el menú lateral y se abrirá una nueva pantalla como la que muestra la siguiente imagen.

| | |
|------------------------------------|--|
| e-Factura | e-Factura en contingencia |
| e-Ticket | e-Ticket en contingencia |
| e-Boleta | e-Boleta en contingencia |
| N.C. de e-Factura | N.C. de e-Factura en contingencia |
| N.D. de e-Factura | N.D. de e-Factura en contingencia |
| N.C. de e-Ticket | N.C. de e-Ticket en contingencia |
| N.D. de e-Ticket | N.D. de e-Ticket en contingencia |
| N.C. de e-Boleta | N.C. de e-Boleta en contingencia |
| N.D. de e-Boleta | N.D. de e-Boleta en contingencia |
| e-Remito | e-Remito en contingencia |
| e-Resguardo | e-Resguardo en contingencia |
| e-Factura de Exportación | e-Factura de Exportación en contingencia |
| N.C. de e-Factura de Exportación | N.C. de e-Factura de Exportación en contingencia |
| N.D. de e-Factura de Exportación | N.D. de e-Factura de Exportación en contingencia |
| e-Remito de Exportación | e-Remito de Exportación en contingencia |
| e-Factura Venta por Cuenta Ajena | e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia |
| N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena | N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia |
| N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena | N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia |
| e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena | N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia |
| N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena | N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia |
| Enviar CFE vía XML | |

Figura 38: Seleccionar tipo de CFE

En esta pantalla es necesario seleccionar el tipo de CFE a ser emitido o, si desea importa un archivo XML de un CFE, haga clic en el tipo de CFE que desea emitir y se abrirá una pantalla de digitación del CFE.

Al principio será exhibida la pantalla de edición del número y serie, en caso de que desee que sea emitido con números diferentes de los que fueron generados secuencialmente por Invoicy.

 **NOTA 1:** Para la emisión de comprobantes de contingencia es obligatorio informar el mismo número y serie de la representación pre-impresa emitida.




Figura 39: Emitir CFE

El proximo paso a realizar es informar la fecha de emisión del comprobante, que puede ser futura o anterior a la fecha de digitación.




Figura 40: Fecha de Emisión

Se deberá informar en el próximo paso el tipo de operación que se está realizando con el comprobante, si es una venta de producto o una prestación de

servicio. En caso de que sea una prestación de servicio se omitirán en la representación impresa las columnas: cantidad y valor unitario.




Figura 41: Tipo de Operación

Para los comprobantes del tipo e-Resguardo, e-remito y e-remito de exportación deberá seleccionar inicialmente si es una emisión normal y si estas haciendo la anulación de otro comprobante que ya fue emitido. Para e-remito de exportación debajo de la opción "Referenciar CFE", tendrá la opción "Omitir el valor unitario, monto del ítem y los totales en la impresión" y deberá seleccionar si caso desea que no sean impresos esos datos en la representación impresa.



Figura 42: Tipo Operación e-Remito

Si es un comprobante del tipo ajena, es necesario informar quién es el Mandante del comprobante. En ese paso seleccione primero el botón "Enviar datos del mandate al receptor", si desea que los datos del mandante sean impresos y también enviados en el XML Entre Empresas al receptor. Si aún no tiene el Mandante registrado en Invoicy, haga clic en la opción "Nuevo Mandante" e informe los datos: tipo de documento del mandante, razón social, número del documento y país.

¿Quien es el mandante del comprobante de venta por cuenta ajena?

☒ Enviar datos del mandante al receptor ?

Mandante:

[Nuevo Mandante](#)

Figura 43: Datos del Mandante

El proximo paso de la digitación es seleccionar un receptor para el CFE. Si caso la operación de un secreto profesional hay que seleccionar la opción y no es necesario informar el receptor.

Secreto Profesional ?

☒ No se Aplica
☐ Operación amparada por el secreto profesional

Cliente

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

Figura 44: Receptor

En esta pantalla también es posible registrar un receptor, para eso haga clic en el botón “Nuevo Receptor” y se abrirá una pantalla para registrar un nuevo receptor. Por más información sobre registro de receptores ver 4.4.3.1 Receptores de la digitación.

Para seleccionar un receptor registrado en el sistema basta digitar alguna letra del nombre del mismo e InvoiCy sugerirá los receptores registrados con esa letra como se puede ver en la siguiente imagen.

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

1-MIGRATE COMPANY

Figura 45: Receptor

También es posible editar los datos del receptor a través de esta pantalla, haciendo clic en el ícono del lápiz ubicado al lado del receptor, como se puede ver en la siguiente imagen.



Figura 46: Editar Receptor

Seleccionado el receptor, es necesario seleccionar los ítems para el CFE, para seleccionar un ítem ya registrado se puede usar el mismo sistema del receptor, digitando sólo una letra del nombre del ítem Invoicy sugerirá un ítem.




Figura 47: Ítem

En caso de que el producto sea pasible de Impuesto Específico Interno (IMESI), en el campo "Valor del IMESI" se debe informar el respectivo valor. Automáticamente, Invoicy calcula el valor total del producto mostrándolo en el campo "Valor total del ítem", a través de la siguiente fórmula:

$$\text{Valor total} = (\text{Cantidad} * (\text{Valor Unitario} + \text{IMESI})) + \text{Valor de Recargos} - \text{Valor de Descuento}$$

Los valores de IMESI de todos los productos del comprobante son multiplicados por la cantidad del producto, sumados y sugeridos en el campo IMESI de la opción de Totales.

En caso de que sea necesario registrar un producto nuevo, basta hacer clic en "Nuevo Ítem". Por más información sobre registro de productos ver Registro de Productos.

Haciendo clic en el ícono del lápiz se pueden cambiar los datos del ítem, si fuera necesario.

Esta pantalla contiene los campos “Tipo de Facturación”, donde debe ser seleccionado el tipo de facturación del producto; la cantidad, en el campo “Cantidad”; en el campo “Valor unitario”, seleccione el valor unitario del ítem; al lado se debe marcar la opción “Indicador Agente/Responsable”, en caso de ser necesario; a continuación se coloca el porcentaje de descuentos, al lado el valor de descuentos, el porcentaje de recargo y el valor del recargo.

InvoiCy calculará el valor por ítem y llenará automáticamente el campo “Valor por Ítem”, pero si se realizara algún cambio, se puede hacer clic en el botón “Calcular” que el valor será re-calculado. En el campo “Unidad de Medida” coloque la unidad de medida del producto y al lado la descripción del mismo.

Completados los campos puede ser agregada más información, en caso necesario, haciendo clic en los links como se muestra la siguiente imagen.

[Códigos](#)
[Sub-descuentos](#)
[Sub-recargos](#)
[Retenciones](#)
[Percepciones](#)
[Crédito Fiscal](#)

Agregar ítem

Figura 48: Información del producto

El link “Códigos” abrirá la siguiente pantalla.

Códigos del ítem
×

Tipos de código

Código

Agregar

| | | Tipo | Código |
|--|--|------|--------|
| | | | |

Volver

Figura 49: Códigos

En esta pantalla debe ser colocado el tipo de código y el código, después de eso haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al producto.




Figura 50: Sub-descuento

El link de sub-descuento abrirá una pantalla como la de la imagen anterior, en la misma se seleccionará el tipo de sub-descuento y el valor. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al ítem.




Figura 51: Sub-recargo

El link de sub-recargo abrirá una pantalla como la anterior, donde deberá ser seleccionado el tipo de sub-recargo y el valor. Después haga clic en “Agregar” y el mismo será aplicado al producto.

Los links de retenciones, percepciones/credito fiscal abrirán pantallas semejantes. Serán insertados el código de la retención o percepción, la descripción que va en la representación impresa, la tasa, el valor sujeto y el valor de la retención, percepción o credito fiscal. Hecho esto, haga clic en “Agregar” y los valores serán aplicados al ítem.




Figura 52: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem

Completados todos los valores haga clic en “Agregar Ítem” y el mismo será agregado al CFE como se puede ver en la siguiente imagen.



| Ítems: 1 | | | | Valor total de los ítems : 265,10 | |
|---|--|----------|----------------|-----------------------------------|--|
| | Nombre | Cantidad | Valor Unitario | Valor total del ítem | |
|  |  Producto | 2,000 | 132,55 | 265,10 | |

Figura 53: Ítem agregado

Si la nota es de exportación, hay tres campos más relativos a la información de la exportación: cláusula de venta, modalidad de venta y via de transporte de la mercadería.

Datos de Exportación

| | | |
|--|---|---|
| Cláusula de Venta Seleccione Seleccione CFR - Coste y Flete CIF - Coste, Seguro y Flete CIP - Transporte y Seguro Pagados Hasta CPT - Transporte Pagado Hasta DAP - Entregado en un Punto DAT - Entregado en Terminal DDP - Entregado con Derechos Pagados EXW - En Fábrica FAS - Libre al Costado del Buque FCA - Libre Transportista FOB - Libre a bordo | Modalidad de Venta [Dropdown] | Vía de Transporte de la Mercadería [Dropdown] |
| [Dropdown] | Cotización de la Moneda 0,000 | Indicador Montos Brutos IVA no incluido |
| Número que identifica la Compra [Input Field] | | |

Figura 54: Datos de Exportación

En el campo Cláusula de Venta, debe ser seleccionado el Incoterm de la exportación (EXW, FOB, CIF, DDU, etc.), en el campo Modalidad de Venta debe ser seleccionada la opción de modalidad correspondiente, y en el campo Vía de Transporte de la Mercadería debe ser seleccionado el medio de transporte en que se traslada la mercadería.

A continuación tendrá el área de los totales del CFE, como se puede ver en la siguiente imagen.

Totales

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Moneda Utilizada [Dropdown] | Cotización de la Moneda 0,000 | Indicador Montos Brutos IVA no incluido |
| IMESI 0,00 | Número que identifica la Compra [Input Field] | |

[Subtotales](#)
[Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal](#)
[Descuentos](#)
[Recargos](#)
[Información adicional del CFE](#)
[Adenda](#)

Continuar

Figura 55: Totales

En los totales se debe seleccionar la moneda que será utilizada en el CFE, informar el factor de conversión, el indicador de montos brutos, el subtotal IMESI en el campo "Número que identifica la compra" se puede informar un número que identifique la compra, por ejemplo: número de pedido, número de la orden de compra, etc.

En caso necesario, pueden ser incluidos más datos de los totales en los links contenidos en la pantalla, el link de subtotales dará acceso a una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.




Figura 56: Sub-totales

En esta pantalla insertará el número del subtotal, la descripción y el valor del mismo, después de eso, haga clic en “Agregar” y los valores serán agregados al CFE.




Figura 57: Retenciones

El link de Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal dará acceso a una pantalla como la imagen anterior, insertando automáticamente el valor con su código correspondiente.




Figura 58: Descuentos

El link de descuentos (Figura 58) dará acceso a una pantalla como la de la imagen anterior. En esta pantalla deberá ser digitado el valor, el código para el mismo y una descripción. También deberá seleccionarse el indicador de facturación. Después de esto, haga clic en “Agregar” para que el descuento sea aplicado al CFE.




Figura 59: Recargos

El link de recargo (Figura 59) dará acceso a una pantalla como la anterior, en la cual hay que digitar el valor y el código del recargo deseado, la descripción y el indicador de facturación del mismo. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que la información sea aplicada al CFE.




Figura 60: Adenda

El link "Adenda" (Figura 60) dará acceso a una pantalla como muestra la figura más atrás, en la cual puede ser agregada información adicional que no será transmitida a la DGI, sólo será impresa en la representación impresa del CFE.

Caso sea un e-remito o e-remito de exportación estará disponible el campo Mercadería de Tercero, para que sea informado los datos del propietario de la mercadería. Caso no corresponder la información poner NO.




Figura 61: Mercadería de Tercero

Completados todos los campos haga clic en "Continuar" y el sistema será direccionado a la pantalla con los medios de pago del CFE.




Figura 62: Pago del CFE

En esta pantalla deberán ser completados los datos de fecha de vencimiento y de los medios de pago del CFE. Para completar los medios de pago, seleccionar en el campo “Medio de pago del CFE” el medio de pago deseado e indicar el valor del mismo. Para registrar un nuevo medio de pago, seleccione la opción “Nuevo medio de pago” como muestra la siguiente imagen.




Figura 63: Nuevo medio de pago

Seleccionando esta opción se abrirá una nueva pantalla donde será posible registrar un nuevo medio de pago. La imagen siguiente muestra la pantalla para registro de nuevo medio de pago.




Figura 64: Registro de medio de pago

En esta pantalla basta con digitar la descripción del medio de pago y hacer clic en “Guardar” y el mismo ya estará disponible para ser seleccionado.

A continuación seleccione el medio de pago, digite el valor a ser pagado y haga clic en “Agregar” para que el medio de pago sea aplicado al CFE. Pueden ser agregados varios medios de pago, pero es necesario completar el valor total del CFE que puede ser visualizado en el campo “Monto Total a Pagar”, esos medios de pago pueden ser usados para una misma venta, que se pague, por ejemplo, en parte al contado, en parte en cuotas.

Código de Barras





Figura 65: Código de Barras

En la misma pantalla, si es un comprobante del tipo e-Factura o nota de crédito de e-factura es posible generar el código de barras cuando el pago se

puede hacer en Abitab o en Red Pagos. Para eso seleccione cual es la casa de pago que se puede hacer el pago y complete los campos solicitados.

Si fue seleccionado Abitab, es necesario informar el Código de la empresa registrado en Abitab, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda y el Monto Total del pago. Los campos de número de cuotas y el tipo de mora son opcionales.




Código de Barras

Casa de pago

Código de la empresa

Número del cliente

Fecha de vencimiento
 

Moneda

Monto Total

Cuenta


Número de cuotas

Tipo de mora

Continuar

Figura 66: Código de Barras – Abitab

Si seleccionado RedPagos, es necesario informar el Código de la empresa registrado en RedPagos, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda, Monto Total y el importa mínimo que se puede pagar.




Código de Barras

Casa de pago

Código de la empresa

Número del cliente

Fecha de vencimiento
 

Moneda

Monto Total

Importe mínimo

Continuar

Figura 67: Código de Barras - RedPagos

Completados todos los datos en el pago del CFE, haga clic en “Continuar” para ir a la etapa de validación del CFE.

En la pantalla de validación del CFE se podrán verificar todos los datos del CFE. En caso de que hubiera algún error, InvoiCy mostrará el campo erróneamente completado y describirá el motivo del error al colocar el cursor del mouse sobre el campo que contiene el error, como se puede ver en la imagen siguiente.



Figura 68: Error

Sobre cada grupo de campos hay un ícono de un lápiz, que permite la edición de los valores del campo, como muestra la siguiente imagen.



Figura 69: Editar

Al hacer clic en este ícono, los campos de los datos del CFE podrán ser editados y aparecerá un ícono de disquete en su lugar. Después de hechos los cambios, al hacer clic en el ícono del disquete, todos los datos serán guardados y validados nuevamente.



Figura 70: Guardar datos cambiados

En esta pantalla es posible cambiar las definiciones de la impresión automática para el CFE que está siendo emitido, vea la imagen abajo.

Se você utiliza a impressão distribuída, vide

| ¿Imprimir CFE? | Apodo de la impresora | Cantidad de copias |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| Sí | Impresora Estándar | 1 |

Figura 71: Cambiar la configuración de la impresora

Cuando todos los campos estén correctos, InvoiCy lo notificará, como se puede ver en la siguiente imagen.





Figura 72: Campos correctamente completados

Completados todos los campos correctamente, haga clic en “Emitir” para que el CFE sea emitido o en la opción Visualizar Impresión.



Ninguna referencia informada.

Código de Barras

Casa de Pago


Emitir ?

Visualizar Impresión ?

¡Éxito! Todos los campos están correctamente completados.

Figura 73: Campos correctamente completados

Después de esto, será direccionado a una nueva pantalla donde el CFE será procesado y enviado. Durante el proceso del CFE la pantalla estará bloqueada y será posible visualizar el mensaje: “Procesando” como muestra la siguiente imagen.



1. Tipo del CFE 2. Digitación de CFE 3. Medios de Pago 4. Validación 5. Confirmación

Confirmación

| Número | Serie | Tipo | Fecha | Receptor |
|--------|-------|-----------|------------|---------------|
| 636 | A | e-Factura | 26/04/2013 | TESTE RECEDOR |

Estado

Procesando...

Figura 74: Proceso de CFE

Cuando Invoicy termine el proceso, se mostrará el estado del CFE y será posible realizar la descarga del archivo XML y visualizar la representación impresa del CFE en el formato que desea.

✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y numero 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

Emitir CFE

1. Tipo del CFE
2. Digitación de CFE
3. Forma de Pago
4. Validación
5. Confirmación

Confirmación

| Tipo | Serie | Numero | Fecha | Receptor |
|-----------|-------|--------|------------|----------|
| e-Factura | A | 93 | 18/12/2018 | KIA |

[Detalles del CFE](#)

Estado

✓ Importado

✓ Firmado

✓ Enviado DGI

✓ Autorizado

✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y numero 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

Nuevo CFE

Descargar XML

Imprimir Documento

Figura 75: CFE Emitido

Para emitir un nuevo CFE haga clic en “Nuevo CFE”, para realizar la descarga del archivo XML, haga clic en “Descargar XML” y para visualizar y/o imprimir la representación impresa del CFE haga clic en “Generar PDF” del formato deseado.

Si fuera necesario emitir un CFE de crédito o débito habrá una pantalla donde será solicitado cuál CFE deberá ser referenciado, como vemos en la siguiente imagen.

Selección de CFEs referenciados

Tipo de CFE: e-Factura

Receptor:

Estado: ▼

Período: Una Semana ▼

Serie:

Número: 0

Buscar

Registrar indicador global

| | CFESerie | CFENumero | CFERcpRazSocial | CFEDatEmiss | CFEStatus | CFETotMntPagar |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | A | 4 | TESTE RECEBEDOR | 07/05/2013 | Enviado | 265,10 |


Mostrando 1 a 1 de 1 registro(s)

Primero
Atrás
Página 1 de 1
Siguiente
Última

Figura 76: Referencia de CFE

En esta pantalla podrán ser utilizados los filtros de los CFE por destinatario, serie, estado, número y período. Después de esto haga clic en

“Buscar” y los CFE con datos iguales a los aportados en los filtros serán mostrados en la tabla como muestra la siguiente imagen. Cuando encuentre el CFE deseado marque el mismo y seleccione la acción deseada, como muestra la siguiente imagen.



Acción


Sólo referenciar (máximo 40) ▼

Continuar

Figura 77: Acciones

Seleccione la acción, y después haga clic en “Continuar”.

Si fuera necesario seleccionar más de 40 CFE habrá que registrar un o mas indicador global, para eso haga clic en “Registrar indicador global”.



Motivo del indicador global ✕

Motivo del indicador global

Utilice el índice global cuando no pueda seleccionar los CFE de referencia o cuando el número de CFE pase el límite de 40 establecido por la DGI.

Motivo

Guardar

Figura 78: Indicador global

En esta pantalla describa los motivos de la referencia (por qué los seleccionó) y haga clic en “Guardar” que el sistema será direccionado para la pantalla donde serán insertados los datos del CFE como vimos anteriormente.

Después, es posible proseguir con el proceso. En caso que desee cambiar el CFE/CFC seleccionado anteriormente, haga clic en la opción “Editar CFE seleccionados”, como muestra la imagen.



Figura 79 – Editar referencias en CFE/CFC

En la pantalla donde se selecciona el tipo de CFE también puede ser seleccionada la opción “Enviar CFE vía XML”, para eso haga clic en el botón como muestra la siguiente imagen.



Figura 80: Enviar CFE vía XML

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.




Figura 81: Importar XML

En esta pantalla haga clic en “Escoger archivo” y se abrirá una pantalla donde será necesario encontrar el archivo XML en su computador, ese proceso puede ser visualizado en la siguiente imagen.





Figura 82: Seleccionar XML

Después de seleccionar el archivo XML haga clic en “Abrir”, y en seguida haga clic en “Importar” para que el CFE sea importado y emitido para la DGI. El XML importado debe ser igual al que es recibido por el servicio web de Invoicy, pues el proceso de envío es el mismo. Después de terminar el proceso se mostrará una pantalla con el estado del CFE y una tabla con los logs de envío, como vemos en la siguiente imagen.

| Lista de CFE | | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|----------------|
| Imprimir | Tipo | Serie | Número | Estado | Código Msg | Mensaje |
|  | e-Factura | A | 0 | Rechazado | 159 | CFE rechazado. |

| Logs de envío | |
|---------------|---|
| Código | Descripción |
| 607 | Ninguna CAE autorizada encontrada. |
| 308 | CFE de recepción no enviada al receptor |

Figura 83: CFE importado

4.2 REPORTES

Al hacer clic sobre el menú “Reportes”, en el menú lateral, se abrirá una pantalla que ofrece al usuario tres opciones, como muestra la siguiente imagen.




Figura 84: Reportes

4.2.1 Reporte Diario

InvoiCy también está preparado para generar y enviar a la DGI el Reporte Diario, conteniendo todos los CFE emitidos en el día anterior. De acuerdo a las exigencias de la DGI, el reporte debe ser enviado diariamente aun los días en que no se haya emitido ningún CFE.

El reporte diario será generado y enviado automáticamente a la DGI en el horario configurado en las tareas agendadas del sistema, pero también podrá ser generado manualmente, si fuera necesario.

Para acceder a la pantalla de los reportes diarios se debe hacer clic sobre el botón “Reporte Diario” en la pantalla de Reportes.



Figura 85: Pantalla Lista de Reportes Diarios

La imagen anterior muestra la pantalla de generación y búsqueda de reporte diario. En la parte superior de la pantalla contiene filtros para buscar determinado reporte.



Figura 86: Filtros Reporte Diario

Los filtros de búsqueda de esta pantalla permiten buscar por Estado y fecha del resumen desde y hasta, completados los datos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Para generar un nuevo reporte diario haga clic en “Generar Reporte Diario” y se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.









Figura 87: Generación del Reporte Diario

En esta pantalla basta especificar la fecha del reporte diario deseado y hacer clic en el botón “Generar” para que el reporte sea generado. Haciendo clic en el botón “Volver” la pantalla será cerrada y podrá ser observado en la parte superior de la tabla, el nuevo reporte diario.



Figura 88: Íconos Reporte Diario

En la tabla del listado de los reportes diarios existen dos botones a la izquierda (editar y eliminar) y dos botones a la derecha (enviar y descargar documento). Cada botón posee una función, explicada a continuación:

-  Editar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.
-  Actualizar. Opción disponible para consultar el estado del reporte diario en la DGI.
-  Eliminar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.
-  Enviar reporte diario a la DGI. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado.
-  Descargar documento. Descarga el archivo que será o fue enviado a la DGI.

Para ver los detalles del reporte diario, como datos de la empresa, cantidad de CFE, fecha, hora, respuesta de la DGI y resumen de valores, se debe hacer clic en cualquiera de los dos campos de registro deseado. Al hacer clic en

uno de los campos, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles tres pestañas con los datos del reporte. En la pestaña "Reporte" se pueden ver los datos principales del reporte, como RUT del emisor, cantidad y fecha de firma de los CFE contenidos en el reporte, fecha de firma del reporte y estado del mismo. En la pestaña "Resumen" estarán los datos detallados del CFE, totales y rangos utilizados y anulados. En la pestaña "Respuesta" se podrán ver los logs del proceso del reporte en cuestión e inclusive la respuesta de la DGI, de aceptación o los motivos del rechazo.



| Reporte Diario | |
|--|----------------|
| RUT | 217034380016 |
| Fecha del Resumen | 30/08/2017 |
| Secuencial del Reporte | 1 |
| Cantidad de CFE | 5 |
| Fecha y hora de la firma del XML del reporte | 31/08/17 14:27 |
| Estado | Generado |

Figura 89: Detalles Reporte Diario

Todos los botones de acción que están presentes en la tabla del listado y también están disponibles en la pantalla detalles del reporte, como se puede ver en la figura anterior.

Al seleccionar la opción "Editar", tanto en la tabla como en la pantalla de detalles, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles los datos del reporte a ser enviado a la DGI. Esta opción, por lo tanto, podrá ser utilizada como forma de corrección de valores a partir del rechazo de un reporte enviado a la DGI o debido a un error de generación.

Reporte Diario

RUT del Emisor

217034380016

Fecha Firma

29/03/2014

Secuencial del Reporte

1

Cantidad de CFE

2

Fecha/Hora Firma

29/03/14 10:09

Estado del Reporte

Reporte rechazado

Resumen

| | Tipo del CFE | Utilizados | Mayores que 10.000 UI | Anulados | Emitidos |
|--|------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|
| | Nota de Crédito de e-Factura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | e-Factura de Exportación | 1 | 0 | 0 | 1 |

Agregar

Guardar

Figura 90: Editar Reporte Diário

No obstante, la pantalla de edición del reporte fue creada para solucionar problemas de emisión del reporte cuando los comprobantes que están en Invoicy fueran emitidos erróneamente, y debe ser utilizada con cautela. En general, Invoicy genera un reporte diario correctamente a partir de las informaciones de los CFE emitidos.

Cuando el reporte diario es rechazado, busque la orientación de nuestro soporte antes de editar la información del reporte e intentar re-enviarlo, pues, probablemente el problema está en los CFE emitidos y estos deben ser corregidos antes del reporte en sí.

4.2.2 Informe de Comprobantes Emitidos

A través del informe de comprobantes es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales como datos del receptor, estado actual del comprobante, valores, entre otros datos.







Figura 91: Comprobantes Emitidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través de los botones  (para incluirlo en el informe) y  (para eliminar del informe).



The screenshot shows the 'Informe de Comprobantes Emitidos' interface. It includes a breadcrumb trail: Inicio > Reportes > Informe de Comprobantes Emitidos. The main title is 'Informe de Comprobantes Emitidos'. Below the title, there are filters for 'Fecha de Firma' (01/04/2019 to 30/04/2019) and 'Filtros' (Filtro Básico and Filtro Avanzado). The 'Filtro Básico' section includes checkboxes for 'Tipo de CFE' (e-Ticket, e-Factura, e-Remito, e-Resguardo, e-Boleta) and 'Filtros adicionales' (Normal, Contingencia, Exportación, Cuenta ajena, N.C., N.D.). The 'Filtro Avanzado' section includes checkboxes for 'Estado' (Importado, Firmado, Rechazado, Enviado DGI, En digitación, Anulado, Autorizado) and '¿Incluir CFE de todas las sucursales?' (Sí/No). A 'Generar informe' button is located at the bottom right. Below the filters, there are two tables: 'Campos Disponibles' and 'Campos a Exportar'. The 'Campos Disponibles' table lists fields like 'Fecha/Hora de Firma', 'Fecha de Vencimiento del CFE', 'Período Desde del CFE', 'Período Hasta del CFE', and 'Monto Bruto'. The 'Campos a Exportar' table lists fields like 'Tipo del Comprobante', 'Serie del Comprobante', 'Número del Comprobante', 'Estado del CFE', and 'Fecha de Emisión del CFE'.

Figura 92: Selección de campo del Informe de Comprobantes

En el filtro básico, la aplicación permite buscar uno o más tipos de comprobantes de forma simples y rápida. Seleccionando la opción "e-Ticket" la aplicación buscará por todos los tipos de comprobantes de e-Ticket, o sea, e-Ticket, NC e-Ticket, ND e-Ticket, e-Ticket en Contingencia, e-Ticket Venta por cuenta ajena, así como los demás filtros.

Filtro Básico

Filtro Avanzado

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de CFE | <input type="checkbox"/> e-Ticket | <input type="checkbox"/> e-Factura | <input type="checkbox"/> e-Remito | <input type="checkbox"/> e-Resguardo | <input type="checkbox"/> e-Boleta |
| Filtros adicionales | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Contingencia | <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Cuenta ajena | |
| | <input type="checkbox"/> N.C. | <input type="checkbox"/> N.C. | <input type="checkbox"/> N.C. | <input type="checkbox"/> N.C. | |
| | <input type="checkbox"/> N.D. | <input type="checkbox"/> N.D. | <input type="checkbox"/> N.D. | <input type="checkbox"/> N.D. | |

Estado
☒ Importado
☒ Firmado
☒ Rechazado
☒ Enviado DGI
☒ En digitación
☒ Anulado
☒ Autorizado

¿Incluir CFE de todas las sucursales?
☐ Sí
☒ No

Generar informe

Figura 93: Filtro básico

El Filtro Avanzado, diferentemente del filtro básico, permite seleccionar efectivamente el tipo de comprobantes que se desea buscar. Así, es posible elegir combinaciones de tipos de CFE que no son permitidos en el filtro básico. Se permite elegir por ejemplo los tipos e-Ticket, e-Factura y e-Factura de Exportación de una solo vez.

Filtro Básico

Filtro Avanzado

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> e-Ticket | <input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura Venta Cta. Aj. | <input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura de Exp. Cont. |
| <input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Ticket | <input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura Venta Cta. Aj. | <input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura de Exp. Cont. |
| <input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Ticket | <input type="checkbox"/> e-Boleta | <input type="checkbox"/> e-Remito de Exportación en Cont. |
| <input type="checkbox"/> e-Factura | <input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Boleta | <input type="checkbox"/> e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Factura | <input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Boleta | <input type="checkbox"/> N. C. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Factura | <input type="checkbox"/> e-Remito | <input type="checkbox"/> N. D. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> e-Factura de Exportación | <input type="checkbox"/> e-Resguardo | <input type="checkbox"/> e-Factura Venta Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura de Exportación | <input type="checkbox"/> e-Ticket en Contingencia | <input type="checkbox"/> N. C. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura de Exportación | <input type="checkbox"/> N. C. de e-Ticket en Contingencia | <input type="checkbox"/> N. D. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont. |
| <input type="checkbox"/> e-Remito de Exportación | <input type="checkbox"/> N. D. de e-Ticket en Contingencia | <input type="checkbox"/> e-Boleta en contingencia |
| <input type="checkbox"/> e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | <input type="checkbox"/> e-Factura en Contingencia | <input type="checkbox"/> Nota de Crédito de e-Boleta en contingencia |
| <input type="checkbox"/> N. C. de e-Ticket Venta Cta. Aj. | <input type="checkbox"/> N. C. de e-Factura en Cont. | <input type="checkbox"/> Nota de Débito de e-Boleta en contingencia |
| <input type="checkbox"/> N. D. de e-Ticket Venta Cta. Aj. | <input type="checkbox"/> N. D. de e-Factura en Cont. | <input type="checkbox"/> e-Remito en Contingencia |
| <input type="checkbox"/> e-Factura Venta por Cuenta Ajena | <input type="checkbox"/> e-Factura de Exportación en Cont. | <input type="checkbox"/> e-Resguardo en Contingencia |

Estado
☒ Importado
☒ Firmado
☒ Rechazado
☒ Enviado DGI
☒ En digitación
☒ Anulado
☒ Autorizado

¿Incluir CFE de todas las sucursales?
☐ Sí
☒ No

Limpar Filtros

Generar informe

Figura 94: Filtro Avanzado

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | Informe de Comprobantes | | | | |
| 2 | Razón Social: | MIGRATE SRL | | | |
| 3 | Código Sucursal: | 1 | | | |
| 4 | Desde: | 9/1/14 | | | |
| 5 | Hasta: | 9/5/14 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Comprobantes por Tipo | | Comprobantes por Estado | | |
| 8 | e-Ticket: | 10 | Importado: | 0 | |
| 9 | Nota de Débito de e-Ticket: | 1 | Generado: | 0 | |
| 10 | e-Factura: | 2 | Rechazado: | 0 | |
| 11 | Nota de Débito de e-Factura: | 1 | Enviado: | 20 | |
| 12 | e-Factura de Exportación: | 1 | Autorizado: | 0 | |
| 13 | Nota de Crédito de e-Factura de Exportación: | 1 | Anulado: | 0 | |
| 14 | Nota de Débito de e-Factura de Exportación: | 2 | Rechazado por la DGI: | 0 | |
| 15 | e-Remito: | 2 | En digitación: | 1 | |
| 16 | e-Resguardo: | 1 | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | Lista detallada de comprobantes | | | | |
| 19 | Tipo del Comprobante | Serie del Comprobante | Número del Comprobante | Estado del CFE | Fecha de Emisión del CFE Razón Social del Receptor |
| 20 | e-Ticket | A | 29 | En digitación | 9/5/14 MIGRATE & MIGRATE |
| 21 | Nota de Débito de e-Factura de Exportación | A | 5 | Enviado | 9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO |
| 22 | Nota de Débito de e-Factura de Exportación | A | 4 | Enviado | 9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO |
| 23 | e-Ticket | A | 28 | Enviado | 9/5/14 JUAN PEREZ |
| 24 | e-Ticket | A | 27 | Enviado | 9/5/14 JUAN PEREZ |
| 25 | e-Ticket | A | 26 | Enviado | 9/5/14 JUAN PEREZ |

Figura 95: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.3 Informe de Comprobantes Recibidos

A través del informe de comprobantes Recibidos es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) datos de los comprobantes recibidos, con cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales como datos del emisor, valores, estado de la aceptación entre otros datos.




Figura 96: Comprobantes Recibidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través

de los botones (para incluirlo en el informe) y (para eliminar del informe).

Informe de Comprobantes Recibidos

Filtros

Fecha Inicial
01/10/2015
Fecha Final
31/10/2015

Estado del Sobre

☒ Sobre Recibido
☒ Sobre Rechazado

Estado de la Respuesta

☒ Confirmado
☐ Rechazado
☐ No respondido

Campos Disponibles

| Campos Disponibles | |
|--------------------------|---|
| Estado del Lote Recibido | + |
| Estado de la Respuesta | + |
| Fecha de Emisión del CFE | + |
| Razón Social del Emisor | + |
| Monto total a pagar | + |

Campos a Exportar

| Campos a Exportar | |
|------------------------|---|
| Tipo del Comprobante | x |
| Serie del Comprobante | x |
| Número del Comprobante | x |
| RUT del Emisor | x |
| Código de la Sucursal | x |

Figura 97: Selección de campo del Informe de Comprobantes

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Informe de Comprobantes Recibidos | | | | | | | |
| 2 | Razón Social: | MIGRATE SRL | | | | | | |
| 3 | Código Sucursal: | 1 | | | | | | |
| 4 | Desde: | 10/1/15 | | | | | | |
| 5 | Hasta: | 10/31/15 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | Comprobantes por Tipo | | Estado del Sobre | | Respuesta | | | |
| 8 | e-Factura: | 2 | Sobre Recibido: | 2 | Confirmado: | | 1 | |
| 9 | | | Sobre Rechazado: | 0 | Rechazado: | | 1 | |
| 10 | | | | | No respondido: | | 0 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Lista detallada de comprobantes | | | | | | | |
| 13 | Estado del Lote Recibido | Estado de la Res | Tipo del Comp | Serie del Comprobant | Número d | Fecha de Em | RUT del Emisor | Razón Social del Emisor |
| 14 | Sobre Recibido | Confirmado | e-Factura | A | 58 | 10/6/15 | 217034380016 | MIGRATE SRL OFFICIAL |
| 15 | Sobre Recibido | Rechazado | e-Factura | A | 59 | 10/6/15 | 217034380016 | MIGRATE SRL OFFICIAL |
| 16 | | | | | | | | |

Figura 98: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.4 Informe de Facturación

En el Informe de Facturación se posibilita exportar para un archivo Excel (.xlsx) los datos enviados en el reporte diario en un período de tiempo determinado. A través de este informe es posible exportar el total de documentos enviados a la DGI, autorizados y anulados, numeración y serie de los

Manual del Usuario Invoicy

70

comprobantes enviados y los valores enviados agrupados por tipo de comprobante o sucursal.




Figura 99: Informe de facturación

Para generar el informe es necesario completar el filtro de fecha que desea hacer, si desea generar el informe por fecha de firma de los comprobantes y por fecha de emisión de los comprobantes (con el filtro de fecha de emisión solo se generará los totales). Luego seleccione en los campos "Fecha Inicial" con la fecha de inicio deseada para el informe y el campo "Fecha Final" con la fecha final del informe.



Figura 100: Informe de facturación

Después de completar los campos con el período deseado, basta con hacer clic en "Consultar" para que el informe sea generado.

| A | B | C | D | E |
|----|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Informe de Facturación | | | |
| 2 | Datos del RUT | 217034380016 | | |
| 3 | Desde | 4/1/14 | | |
| 4 | Hasta | 4/30/14 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | Documentos | | | |
| 7 | Utilizados: | 6 | | |
| 8 | Anulados: | 0 | | |
| 9 | Emitidos: | 6 | | |
| 10 | Mayor que 10.000 UI: | 0 | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Montos | * Los valores generados están convertidos a Pesos Uruguayos (UYU) | | |
| 13 | Tipo del CFE | Código de la sucursal de la DGI | Monto No Gravado | Monto de Exportación y Asimiladas |
| 14 | e-Ticket | 1 | 0 | 0 |
| 15 | e-Factura | 1 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 40 |
| 17 | Numeración Autorizada | Total: 6 | | |
| 18 | Tipo del CFE | Serie | Número Inicial | Número Final |
| 19 | e-Ticket | A | 11 | 11 |
| 20 | e-Factura | A | 5 | 8 |
| 21 | e-Factura | A | 11 | 11 |
| 22 | | | | |
| 23 | Numeración Anulada | Total: 0 | | |
| 24 | Tipo del CFE | Serie | Número Inicial | Número Final |
| 25 | Sin anulaciones en el periodo | | | |
| 26 | Facturación RUT 217034380016 | | | |

Figura 101: Archivo del Informe de Facturación

4.2.5 Informe de Volumen

Desde la opción de Informe de Volumen es posible generar el listado de la cantidad de comprobantes emitidos y recibidos de las empresas y sus sucursales mensualmente.

En la pantalla se puede hacer filtros por el año, mes, nombre de la sucursal, como también por el RUT, como muestra la imagen en continuación.

Informe de Volumen

¡Información! El informe fue actualizado día 15/07/2019 a las 14:12 hrs.

Año/Mes

Sucursal

Socio

RUT

Consultar **Exportar a Excel**

Figura 102: Informe de Volumen

Se generará el listado correspondiente al filtro hecho, poniendo en sus detalles el RUT de la empresa, su razón social, Código de la Sucursal o casa principal, el Nombre de la Sucursal y al lado el total de comprobantes Emitidos y el total de comprobantes recibidos. Haciendo el clic en el botón mas, es posible visualizar la cantidad de comprobantes emitidos por el tipo.

Cantidad de Comprobantes

Agosto/2018

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|-------|
| RUT | 217034380016 | Razón Social | MIGRATE SRL | Total Emitido/Recibido | 175 |
| | | | | Total Recibido | 0 |
| Sucursal | 1 | Apodo de la sucursal | MIGRATE SRL | Total Emitido | 175 + |

Figura 103: Detalle de Cantidad de Comprobantes

Al lado de la pantalla está disponible la opción "Exportar para Excel" , posibilitando generar un archivo en .XLSX con todos los datos visualizados desde la consulta. La opción habilitará elegir una de las versiones disponibles.

- Versión 1 – Informe con más detalles del resumen;
- Versión 2 – Solamente cantidades de comprobantes sin detalles;

| Informe de Volume | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Año: | 2016 | Mes: | Enero | | | | | |
| Total: | 2 | | | | | | | |
| Emitidos: | 2 | | | | | | | |
| Recibidos: | 0 | | | | | | | |
| Cantidad de Comprobantes | | | | | | | | |
| Emitidos | | | | | | | | |
| Año | Mes | RUT | Sucursal | Nombre de la Sucursal | e-Ticket | e-Factura | e-Remito | e-Resguardo |
| 2016 | Enero | 217034380016 | 11 | MIGRATE S. R. L. | 2 | 760 | 0 | 0 |
| Recibidos | | | | | | | | |
| Año | Mes | RUT | Sucursal | Razón Social | e-Ticket | e-Factura | e-Remito | e-Resguardo |
| | | | | | | | | |

Figura 104: Archivo del Informe de Volumen

4.2.6 Informe de Uso del CAE

Desde la opción Informe de uso del CAE será posible generar el listado de los numeros utilizados de un CAE específico y los no usados. Posibilitando aún hacer un filtro del rango del CAE cuando tiene configurado más de un rango para el mismo CAE.

| | A | B |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Informe de Uso del CAE | |
| 2 | <i>Datos del RUT:</i> | 217034380016 |
| 3 | <i>Razón Social:</i> | MIGRATE SRL |
| 4 | <i>Nro. de Constancia:</i> | 90180001110 |
| 5 | <i>Fecha de Autorización:</i> | 08/06/17 |
| 6 | <i>Fecha de Vencimiento:</i> | 31/12/19 |
| 7 | <i>Nombre del rango:</i> | rango_48 |
| 8 | <i>Tipo del CFE:</i> | e-Factura |
| 9 | <i>Serie:</i> | A |
| 10 | <i>Número Inicial:</i> | 1 |
| 11 | <i>Número Final:</i> | 999999 |
| 12 | <i>Cantidad de disponibles:</i> | 999999 |
| 13 | | |
| 14 | Numeración Utilizada | (Firmado, Enviado DGI, Autorizado y Anulado) |
| 15 | <i>Número Inicial</i> | <i>Número Final</i> |
| 16 | - | - |
| 17 | | |
| 18 | Numeración NO Utilizada | (Importado, Rechazado, En Digitación y Omiso) |
| 19 | <i>Número Inicial</i> | <i>Número Final</i> |
| 20 | 1 | 999999 |
| 21 | | |

Figura 105: Informe de uso del CAE

4.2.7 Informe de Cierre Parcial


Conforme Resolución N° 3573/2019 de la DGI, todo Proveedor Habilitado debe posibilitar la generación de un Informe de Cierre Parcial de Operaciones donde es posible verificar una serie de informaciones para fines de auditoría de la empresa.

Desde la opción Informe de Cierre Parcial será posible generar un archivo XLSX a partir de una determinada fecha con todos los datos solicitados por la DGI en esa resolución.

¡Información! Conforme la Resolución Nro. 3573/2019, una de las obligaciones de un Proveedor Habilitado es disponibilizar un "Informe de Cierre Parcial de Operaciones".

Informe de Cierre Parcial de Operaciones

Seleccione la fecha que desea generar el informe:

Fecha 

Más informaciones:

Además de los datos de la empresa serán generadas también las siguientes informaciones de la casa principal / sucursal:

- * La numeración de CAE utilizada en el día exhibida por tipo de comprobante, operación de pago, estado del CFE, moneda y monto de la factura;
- * El primero y último número de CFE utilizado en la fecha del informe y también en el día anterior a la fecha del informe;
- * Datos detallados del último número de CFE utilizado para cada tipo de comprobante.

Generar Informe

Figura 106: Informe de Cierre Parcial de Operaciones


4.3 CFE RECIBIDOS


En la pantalla de CFE recibidos serán mostrados todos los CFE emitidos para el RUT de la empresa, como muestra la figura más adelante.


CFE Recibidos de la empresa MIGRATE COMPANY

RUT del emisor

Emisor

Fecha
Importación 

Fecha inicial
 

Fecha final
 

Estado del Sobre

▼

Estado de la Respuesta

▼

Número Secuencial Único
Inicial Final







Tipo CFE

▼

Serie

Número

Buscar
Responder
Importación Manual

| ✓ X | Estado del Sobre | Respuesta | Tipo | Serie | Número | Fecha | RUT del emisor | Emisor | NSU | Acciones |
|-----|------------------|---------------|-----------|-------|--------|------------|----------------|---------|-----|---|
| ✓ X | Sobre Recibido | No respondido | e-Factura | A | 59997 | 28/12/2017 | 217034380016 | MIGRATE | 3 |   |
| ✓ X | Sobre Recibido | No respondido | e-Factura | A | 59996 | 28/12/2017 | 217034380016 | MIGRATE | 2 |   |
| ✓ X | Sobre Recibido | No respondido | e-Factura | A | 59995 | 28/12/2017 | 217034380016 | MIGRATE | 1 |   |


Mostrando de 3 registro(s)


Primero
Atrás
Página 1 de 1
Siguiente
Último

Figura 107: CFE recibidos

Esta pantalla presenta los siguientes filtros: Tipo CFE, Serie, Número, Fecha Inicial y Fecha Final (correspondiente a fecha de emisión, firma o de importación), RUT del emisor, Emisor, Estado del Sobre — que informa los posibles estados del sobre: sobre recibido o sobre rechazado —, Estado de la Respuesta — que pone a disposición los estados de la respuesta al CFE: No Respondido, Confirmado o Rechazado — y Número Secuencial Único.

La confirmación o rechazo de CFE recibidos puede ser realizada registro a registro o a través del respectivo botón mostrado en la cuadrícula.

Para confirmar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.


Para rechazar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

Después de este proceso hay que encaminar la respuesta (confirmación o rechazo del CFE) al emisor. Para hacerlo basta con hacer clic en responder. A partir de este evento se muestra una pantalla con el RUT del emisor, tipo del CFE, serie, número y el estado de aceptación.

Si se selecciona la acción "Rechazar" en la respuesta, se cargará una pantalla para informar el Motivo del rechazo y un campo de "Detalle", si desea dar más información respecto al rechazo.

El campo "Motivo" tiene los motivos de rechazo especificados por la documentación de la DGI y es obligatorio informarlo en todos los CFE rechazados.

El campo "Detalle" es opcional y solamente es informado cuando se desea poner más detalles respecto al motivo de rechazo.



The screenshot shows a web interface for responding to a CFE. At the top, there is a breadcrumb trail: Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE. Below this, a blue instruction text reads: "Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea." The main form area contains two fields: "Motivo:" with a dropdown menu currently showing "E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes", and "Detalle:" with a large, empty text area. At the bottom of the form, there is a blue hyperlink that says: "Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí."

Figura 108: Motivo de rechazo

Si fue seleccionado más de un comprobante para rechazar y desea poner un motivo específico para cada comprobante, seleccione la opción "Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, haga clic aquí".

Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea.

Motivo: E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes

Detalle:

[Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí.](#)

| Emisor | Tipo | Serie | Número | Acción |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------|
| 217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | A | 7 | Rechazar |

Motivo: Utilizar el motivo y detalle de rechazo global

Detalle:

El rechazo global será utilizado para este CFE. Haga clic aquí si desea especificar un rechazo diferente.

Confirmar


Figura 109: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante

Después de especificar el motivo de rechazo haga clic en “Confirmar” y se cargará una nueva pantalla informando si los XML de respuesta han sido correctamente enviados o si ocurrió algún problema en el envío.

Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE > CFE Respondidos

Respondiendo los CFE recibidos

✓ ¡Envío concluido!

| Emisor | Tipo | Serie | Número | Estado | Download |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-----------|---|
| 217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | A | 7 | Rechazado |  |

Archivo no enviado al cliente. Por favor, baje el XML y realice el envío manualmente. (No fue encontrado el e-mail del emisor, imposible comunicarse)

¡Error! Falle en el envío de la respuesta [Mas detalles](#)

Figura 110: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta

Para las empresas que utilizan este proceso a través del servicio web es necesario tener configurado el servicio web de aceptación y recepción.

Para ver los detalles de los CFE recibidos, hay que hacer clic sobre el link que se presenta al colocar el puntero del mouse sobre los registros mostrados en la cuadrícula.

Detalles del CFE recibido

General

Emisor

Receptor

Totales

Retenciones

Ítems

Subtotales

Descuentos

Recargos

Formas de Pago

Referencias

Comp. Fiscal

Adenda

Respuestas

Repositorio




General

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo de CFE | Serie del Comprobante | Número |
| e-Factura | A | 2 |
| ID de la CAE | Período inicial | Período final |
| 90150001110 | | |
| Fecha y Hora de Firma | Fecha de Emisión | Fecha de vencimiento |
| 01/04/15 15:48 | 01/04/2015 | |
| Monto Bruto | Medio de Pago | Número que identifica la Compra |
| IVA no incluido | Contado | |
| ID del Lote del Emisor | ID del Lote del Receptor | Código de Seguridad |
| 15 | 9 | iNhXNh |
| Número Secuencial Único | | |
| 9 | | |

Figura 111: Detalles CFE recibido

En la pantalla de detalles del CFE recibido están disponibles los datos del CFE, en la misma estructura de los CFE emitidos, con los datos separados en pestañas.

Acciones

Estado

Sobre Recibido


Confirmado 

Figura 112: Acciones CFE Recibido

Inmediatamente debajo de las pestañas del contenido existe el grupo de “Acciones” y el grupo “Estado”. Mientras que en el grupo estado se exhibe la situación de las respuestas del sobre y del CFE, en el grupo de acciones existen tres botones:

 Descargar XML del CFE Entre Empresas recibido.

 Imprimir una copia de la representación impresa del CFE.

 Re-enviar e-mail con los archivos de Aceptación y Acuse de Recibo.

Si el CFE ya fue respondido, es enviado el archivo de Aceptación, y si el CFE aún no fue respondido, es enviado el archivo de Acuse de Recibo

A los otros archivos del CFE, que no están disponibles en estos botones, tales como Acuse de Recibo enviado como respuesta al sobre y el XML de aceptación, cuando el CFE ya fue respondido, se puede acceder a través de la pestaña "Repositorio".

También está disponible en InvoiCy el servicio Web para aceptación que es /invoicyweb/aws_aceptacionee.aspx y para recepción es /invoicyweb/aws_recepcionee.aspx.

Por más información sobre la configuración del servicio web, consultar el tema Servicios Web.

En caso que sea necesario es posible realizar manualmente la importación del archivo, a través del botón "Importación manual", donde el proceso de confirmación, rechazo y respuesta ocurre de la misma forma que se describió anteriormente.

4.4 PANEL DE CONTROL

A través del botón "Panel de Control" ubicado en el menú lateral del sistema es posible acceder a la pantalla del sistema donde están todas las opciones de configuración y registro de las más variadas funciones del sistema.




Figura 113: Panel de control

El panel de control del sistema está dividido en cuatro partes: Empresa, Sucursal, Digitación y Gestión. Para iniciar la descripción del panel de control, iniciaremos por el Menú .

4.4.1 Menú Empresa

El primer botón contenido en el menú “Empresa” es el “Datos de la Empresa”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos relacionados al RUT de la empresa.

Datos de la Empresa

Datos Generales

RUT217034380016Razón socialMIGRATE SRL

Giro del negocio del emisor

Sitewww.migrate.com.uy

E-mail del responsable de la empresa

Fecha de Comienzo (Producción)

Nro. Resolución Autorizadora0000001000

Mes de Comienzo

Año de Comienzo2018

Configuraciones de la Empresa

¿Contribuyente Exonerado?No

¿Empresa con IVA al día?Sí

¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?No

Días para confirmación automática del CFE Recibido0 (Valor 0 desactiva la función)

Guardar

Figura 114: Datos del RUT

El campo "RUT" es el RUT de la empresa y al lado su Razón Social. El campo "Giro del negocio del emisor" es donde debe ser digitado el giro del negocio de la empresa. Debajo de esos datos están disponibles más dos campos correspondientes al sitio de la empresa (si tiene) y el e-mail del responsable de la empresa que estará recibiendo las notificaciones relacionadas a empresa.

En Fecha de Comienzo (Producción), en el campo "Nro. Resolución Autorizadora", debe ser digitado el número correspondiente a la resolución autorizadora (caso corresponda) y en los datos de mes y año de comienzo debe ser informado el mes y año que la empresa fue autorizada por la DGI cómo receptor electrónico.

Debajo de esos datos están disponibles más dos campos correspondientes al sitio de la empresa (si tiene) y el e-mail del responsable de la empresa que estará recibiendo las notificaciones relacionadas a empresa.

En la opción ¿Contribuyente Exonerado? hay que informar si el contribuyente es exonerado, caso si, generará un nuevo campo debajo para informar la norma que esta regularizado la exoneración. La opción ¿Empresa con

Manual del Usuario Invoicy

81


el IVA al día? (por defecto ese campo siempre está como SI), caso la empresa no tiene IVA al día, deberá poner NO. En la representación impresa no se generará la leyenda "I.V.A al día" impreso al lado del QR Code.

En la opción "¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?", se utiliza para las empresas que hacen integración vía Web Services y estarán controlando su numeración por el campo CFENumReferencia (Numero identificador del CFE definido por el ERP), como si ese es un numero de CAE. La opción "Días para la confirmación automática del CFE Recibido", se configura cuando se desea que despues de cuantos días el InvoiCy enviará automaticamente la confirmación de un CFE Recibido, si aún no fue respondido. Mas detalles consulte el soporte.

4.4.1.1 Certificados

Para acceder a la pantalla de certificados es necesario informar la contraseña del usuario logueado. Para garantizar la seguridad de acceso a esta pantalla, se solicita que el usuario ingrese sus datos antes de abrir la pantalla de los certificados.

Todavía en el Menú Empresa, InvoiCy tiene el botón "Certificados" que permite la gestión de los certificados digitales.



| Estado | Apodo | Tiempo restante para el vencimiento | Emisor | Solicitante | Gestión del Certificado |
|--------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| Activo | MIGRATE 2017 | 365 días. | | RUC217034380016 | InvoiCy |

Figura 115: Pantalla de Certificados Digitales

Como en otras pantallas, la pantalla de certificados tiene una tabla en el centro presentando los certificados digitales instalados.

El campo “Estado” indica si el certificado está activo o inactivo. Ese campo contiene un ícono que se mantiene verde si es activo y rojo cuando es inactivo.



Figura 116: Estado de los certificados

La tabla también tiene el campo “Apodo” que se refiere al nombre del certificado, información que es dada en el momento de instalar el certificado.

En la columna “Tiempo restante para el vencimiento” se exhibirá la cantidad de días que faltan para el vencimiento del certificado digital.

En la columna “Emisor” se muestra cual fue la empresa que emitió el certificado digital (Abitab o Correo).

En la columna “Solicitante” se muestra el numero de documento de la empresa/persona que hizo la solicitud del certificado.

En la columna Gestión del Certificado se informará si InvoiCy está gestionando el certificado (cuando se carga el archivo con extensión .pfx) o si la empresa utiliza el módulo de firma Deloitte.

4.4.1.1.1 Agregar un Certificado Digital

Para más información sobre el registro de certificados digitales vea el paso 2 (Certificado) de 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.


4.4.1.2 E-mail para Envío

A la pantalla de configuraciones de e-mail para envío se puede acceder por el botón “E-mail para Envío”, que muestra la siguiente imagen.



Figura 117: Botón E-mail para Envío

La pantalla que se abrirá contiene todos los datos del e-mail que Invoicy utiliza para hacer los envíos de e-mail, el e-mail del responsable del RUT, que recibirá nuevos mensajes cada vez que haya notificaciones del RUT en el sistema, y la configuración de qué archivos deben ser enviados por e-mail al receptor.



Configuración de e-mail para envío

| | | | |
|--|---|--|--|
| Usuario | <input type="text"/> | Contraseña | <input type="password"/> |
| E-mail Remitente | <input type="text"/> | Conexión SSL | <input type="button" value="Sí"/> ▼ |
| Host | <input type="text"/> | Puerto | <input type="text" value="0"/> |
| Archivos enviados por e-mail al receptor | <input type="text" value="XML Entre Empresas"/> ? | Timeout | <input type="text" value="60"/> segundos |
| E-mail para prueba | <input type="text"/> | <input type="button" value="Enviar e-mail de prueba"/> | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | <input type="button" value="Personalizar los mensajes"/> | |

Figura 118: Configuración de e-mail

Los campos "Usuario" y "Contraseña" son los datos usados para acceder al e-mail, los mismos deben ser completados correctamente para que se puedan enviar e-mails.

El e-mail insertado en el campo "E-mail remitente", es el e-mail que aparecerá como remitente cuando alguien reciba un e-mail de su empresa.

En los campos "Host" y "Puerto" deben ser informados los datos de el servidor **SMTP** del e-mail. El campo "Conexión SSL" debe ser llenado de acuerdo con el servidor de e-mail usado, si el servidor requiere autenticación y si el mismo utilice el protocolo SSL para criptografía de e-mail.

El campo "Timeout" tiene el valor de 60 segundos por defecto y puede ser cambiado si es necesario.

El campo "E-mail del responsable del RUT" es donde debe ser digitado el e-mail del responsable por el RUT, será ese e-mail el que recibirá las notificaciones del sistema relacionadas con RUT.

En el campo "Archivos enviados por e-mail al receptor", deben ser seleccionados cuales archivos que desea que sean enviados a los receptores. Esta configuración será usada cuando se informa "Buscar la configuración de InvoiCy" en el registro de receptor o en la emisión del CFE.



NOTA 2: La opción "No enviar e-mail" deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Después de llenar todos los datos, se debe hacer clic en el botón "Guardar" y el e-mail de su empresa estará configurado.

También se puede hacer clic en "Enviar e-mail de prueba" para que InvoiCy haga el envío de un e-mail de prueba para el e-mail informado en el campo "E-mail para prueba".

Al lado del botón "Guardar", tiene la opción "Personalizar Mensajes" posibilitando personalizar el contenido de los e-mails enviados a los receptores.

4.4.1.2.1 Personalizar Mensajes

En la opción personalizar mensajes, es posible cambiar cada un de los mails enviados automáticamente por InvoiCy a los receptores.

Están disponibles las siguientes opciones para personalización:

- E-mail con XML de CFE Entre Empresas: E-mail enviado al receptor adjuntando el XML del comprobante emitido.

- E-mail con PDF de la Representación Impresa: E-mail enviado al receptor adjuntando el archivo de la representación impresa.
- E-mail con XML Entre Empresas y el PDF da Representación Impresa: E-mail con XML del comprobante emitido más el archivo de la representación impresa.
- E-mail con el Acuse de Recibo: E-mail enviado automáticamente cuando recibido y importado un nuevo comprobante recibido.
- E-mail de Aceptación del CFE: E-mail con el XML en adjunto que contiene la confirmación o rechazo del comprobante Recibido.
- E-mail de Anulación del CFE: E-mail con el XML informando que el comprobante fue anulado por la DGI y su motivo de rechazo.




Figura 119: Personalizar e-mail

Para insertar las variables disponibles que se enviarán en lo Asunto o en el cuerpo del mail, clic en la ultima opción de la barra de opciones y abajo se mostrará las variables disponibles. Selleccione la que desea que sea enviada y después clic en "OK"




Figura 120: Personalizar mensajes – Variables

Si la variable seleccionada tiene un sitio, es posible incluir un texto y el sitio se enviará como un enlace, si no se enviará el enlace directamente en el

cuerpo

de

e-mail.




Figura 121: Personalizar mensajes – Insertar enlace

4.4.1.3 Perfiles de usuario

InvoiCy cuenta con un sistema de perfiles de usuario, donde es posible registrar un nuevo perfil, cambiar un perfil existente, configurar accesos del mismo, entre otras funciones.

Para acceder a la pantalla de perfil de usuario, se debe hacer clic en el botón “Perfiles de usuarios” que se encuentra en el panel de control.




Figura 122: Botón perfiles de usuario

El perfil es usado para los usuarios registrados en el sistema, en vez de configurar accesos para los objetos del sistema para cada usuario, basta configurar accesos para el perfil y atribuirlo al usuario.









Inicio > Panel de control > Perfil de Usuarios

Perfiles de usuario

Descripción

Buscar **Nuevo**

| | | Descripción |
|---|---|-------------|
|  |  | Consulta |
|  |  | Digitación |
|  |  | Mantenición |

Mostrando 10 de 3 registro(s)

Figura 123: Perfiles de usuario

La pantalla de perfil de usuario tiene un filtro por descripción, donde, completada la descripción, con solo hacer clic en el botón “Buscar” la tabla será actualizada, mostrando solamente los perfiles que coincidan con la información brindada en los filtros.

Los botones que hay en la tabla sirven para la edición y eliminación de perfiles.

El botón de la izquierda abrirá una pantalla para cambio de los datos del perfil, como muestra la siguiente imagen.

Perfil de Usuario

Descripción

Consulta

| Empresa | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA |
| <input checked="" type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE | <input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS |
| <input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE | <input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE |
| <input type="checkbox"/> Editar CAE | <input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIEMPRESA |
| <input type="checkbox"/> Agregar sucursal | <input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO |
| <input type="checkbox"/> CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS | <input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS |
| <input type="checkbox"/> PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL | <input type="checkbox"/> CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> ct_ALTERAR DATOS DOS RECEPTORES DA EMPRESA | <input checked="" type="checkbox"/> CONSULTAR REPORTE DIÁRIO DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> GENERAR REPORTE DIÁRIO DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CONFIGURAR TAREAS AGENDADAS DE LA EMPRESA |

Figura 124: Cambiar perfil

En esta pantalla, se deben completar los datos deseados para el perfil y enseguida hacer clic en “Confirmar” para que los cambios se guarden.

El otro botón contenido en la tabla, es el botón para eliminar un registro, al hacer clic en ese botón, el sistema abrirá una pantalla solicitando una confirmación del usuario para la exclusión del perfil.

Recuerde, debe verificar siempre los datos que están siendo eliminados antes de confirmar su eliminación.

Al hacer clic en confirmar, el registro será eliminado del sistema. En caso de que necesite usar nuevamente ese perfil, el mismo tendrá que ser registrado nuevamente.



NOTA 3: Si algún usuario registrado en el sistema estuviera usando el perfil que está siendo eliminado, no será posible eliminar el mismo.

Para registrar un nuevo perfil se debe hacer clic en el botón “Nuevo” (Figura 123) para que se abra una pantalla de registro, como la siguiente imagen.

Perfil de Usuario

Descripción

Empresa

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE | <input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS |
| <input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE | <input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE |
| <input type="checkbox"/> Editar CAE | <input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA |
| <input type="checkbox"/> Agregar sucursal | <input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO |
| <input type="checkbox"/> CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS | <input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS |
| <input type="checkbox"/> PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL | <input type="checkbox"/> CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA |

Figura 125: Registrar nuevo perfil

Para registrar un nuevo perfil, basta digitar una descripción del perfil y informar cuales son los accesos del perfil, hacer clic en el botón “Confirmar” para que el nuevo perfil sea guardado en el sistema.

4.4.1.4 Configuración de notificaciones

Invoicy también permite que sean configuradas las notificaciones de la empresa, para eso, acceda a la pantalla de configuración de notificaciones, como muestra la siguiente imagen.




Figura 126: Configuración de notificaciones

Esta pantalla permite que se configure cuales son las notificaciones que deberán ser generadas y el modo de generación.

| Configuración de las notificaciones de la empresa MIGRATE SRL | | |
|---|---|-------------------------|
| Notificación | Descripción | Modo de notificación |
| CFE Rechazado | CFE Rechazado esperando corrección | E-mail y notificación ▼ |
| Secuencias de CAE | CAE con poco numeración restante o cerca de su fecha de vencimiento | E-mail y notificación ▼ |
| Certificado Digital | Certificado Digital indisponible o cerca de su fecha de vencimiento | E-mail y notificación ▼ |
| Licenciamiento | Licencia incorrecta o indisponible | E-mail y notificación ▼ |
| Reporte Diario | Falla en el proceso de envío del reporte diario para DGI | E-mail y notificación ▼ |
| Comunicación Entre Empresas | Falla en el proceso de comunicación entre empresas | E-mail y notificación ▼ |
| CFE Recibido | Nuevo CFE recibido o anulación del CFE recibido | E-mail y notificación ▼ |
| Sincronización con el Modulo Web | Falla en la sincronización con el modulo Invoicy Web | E-mail y notificación ▼ |
| Sincronización con el PDE | Falla en la sincronización con el Punto de Emisión | E-mail y notificación ▼ |

Figura 127: Pantalla de configuración de notificaciones

En la columna “Modo de notificación” debe ser seleccionado el modo en que Invoicy debe notificar al administrador de la empresa cuando ocurra una situación que amerite una notificación, los posibles modos de notificación son:

- E-mail y notificación – En esta modalidad se generará una notificación en el sistema y será enviado un e-mail al administrador de la empresa;
- Notificación – en esta modalidad solamente se generará una notificación;
- E-mail – en esta modalidad sólo se enviará un e-mail al administrador de la empresa.
- No Notificar – en esta modalidad no se generará la notificación.

4.4.1.5 Agregar Sucursal

En el menú sistema, está el ícono “Agregar Sucursal”, para que la empresa agregue una nueva sucursal.




Figura 128: Agregar Sucursal

Cuando se hace clic en “Agregar sucursal” se habilita una pantalla donde deberán ser digitados los datos de la sucursal, tales como Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Segundo teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo, si lo desea mostrar y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.




Figura 129: Registro de Nueva Sucursal

Terminada la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de licenciamiento y el registro de usuarios.


4.4.1.6 CAE

Invoicy posibilita la importación y la gestión del CAE para la emisión de CFE. Para acceder a la pantalla de importación del CAE, haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.



Figura 130: CAE

Al hacer clic en este ícono se abrirá una pantalla de lista de CAE, como muestra la siguiente imagen.



| Nro. de Constancia | Tipo del CFE | Serie | N° Inicial | N° Final | Disponibles | CAE estándar | Vencimiento | CAE Especial |
|--------------------|--|-------|------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 90170002820 | e-Resguardo en Contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |
| 90170002810 | e-Remito en Contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |
| 90170002530 | Nota de Débito de e-Boleta en contingencia | A | 1 | 999999 | 999999 | No | 31/12/2018 | No |

Figura 131: Lista de CAE

La pantalla de lista de CAE muestra todos los CAE que fueron importados en el sistema, así como también sus detalles, autorización, serie, numeración, tipo, entre otros.

Para realizar la importación de un nuevo CAE, se debe hacer clic en el botón "Importar CAE" contenido en la parte superior izquierda de esa pantalla y seguir los pasos conforme el tópico de IMPORTACIÓN DEL CAE ya comentado anteriormente.

Para agregar una Constancia de Autorización de Emisión de comprobantes electrónicos en contingencia haga clic en el botón "Nuevo CAE de contingencia".




Figura 132: Nuevo CAE de contingencia

Al hacer clic en este botón deberá ser informado el tipo de CAE de contingencia que se está completando, así como también los demás datos solicitados. Para ingresar el CAE, se puede consultar el sitio de Servicios en Línea o el propio pre-impreso de contingencia.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales de Contingencia, se tiene que obtener una autorización llamada Constancia de Autorización de Impresión, que puede ser conferida en el portal de la DGI. Para solicitar una Constancia de Autorización de Impresión, [haga clic aquí](#).

| | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| Tipo de CAE | e-Ticket en Contingencia | | |
| Serie | | Nro. de Constancia | 0 ? |
| Número Inicial | 0 | Fecha de Vencimiento | |
| Número Final | 0 | Fecha de Autorización | |

Registrar

Figura 133: Importación de un CAE de contingencia

4.4.1.7 Descarga de e-mails

La pantalla descarga de e-mail es donde pueden ser insertadas las configuraciones de e-mail para descarga y recepción de la comunicación entre empresas. A través de esas configuraciones InvoiCy realizará un escaneado en el buzón de entrada en busca de archivos con extensión XML y, en caso de encontrarlos, los archivos serán validados y procesados.

Para acceder a la pantalla descarga de e-mails es necesario hacer clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 134: Descarga de e-mails

Este botón dará acceso a una pantalla cuya imagen puede ser visualizada a continuación.

Configuración de e-mail para descarga

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| E-mail | <input type="text" value="efactura@migrate.com.uy"/> | Puerto | <input type="text" value="995"/> |
| Contraseña | <input type="password" value="....."/> | Autenticación | <input type="text" value="Sí"/> |
| Host | <input type="text" value="pop.gmail.com"/> | Conexión SSL | <input type="text" value="Sí"/> |
| ¿Guardar e-mails descargados? | <input type="text" value="No"/> ? | Método de Autenticación | <input type="text" value="Intentar Ambos"/> |
| Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3 | <input type="text" value="50"/> ? | | |

Guardar

Figura 135: Configuración para descarga de e-mails

En el campo "E-mail" debe insertarse la dirección de e-mail que fue registrada en la DGI como receptora de los archivos XML, en el campo "Puerto" se coloca el número de puerto usado por el servicio POP3, en el campo "Contraseña" se escribirá la contraseña referente a esa dirección de e-mail, informando si es necesario autenticación de la dirección de e-mail, y en el campo "Host" escriba la dirección POP del e-mail y, finalmente, informe si la conexión utiliza SSL en el campo "Conexión SSL".

En la opción "¿Guardar los e-mails descargados en una carpeta?" se puede configurar Invoicy para bajar los e-mails y guardarlos en una carpeta predefinida, como forma de backup. Los e-mails bajados son estructurados en un XML definido por Invoicy, que guarda la siguiente información: RUT de la empresa, fecha del e-mail, fecha de la descarga, remitente del e-mail, asunto y cuerpo del mensaje y los anexos del mismo. En la opción "Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3", se configura la cantidad de correos leídos para desconectar de la casilla y luego hacer la lectura nuevamente si aún hay correos para leer. Ese parámetro sirve para cuando la empresa recibe una cantidad gran de correos o tiene un número limitado de conexiones en su casilla, así se puede reducir o aumentar el valor de acuerdo con la necesidad.



NOTA 4: Las configuraciones de POP deben estar activadas en el e-mail utilizado antes de ser configuradas en Invoicy.

Después de la configuración de la opción de e-mail para descarga, para que los archivos de Entre Empresas puedan estar disponibles en la opción CFE Recibidos es necesario ejecutar el archivo InvoiCyCorreo.exe, que se encuentra en C:\Migrate\InvoiCy\win. Para obtener más información consulte el tema CFE RECIBIDOS.

4.4.1.8 Proveedores Electrónicos

El registro de los Proveedores Electrónicos tiene la finalidad de registrar los datos de todas las empresas que fueron autorizadas en producción por DGI.




Figura 136: Datos de los Receptores

En esta pantalla están disponibles las opciones de búsqueda a través de los filtros y la importación de proveedores de la DGI desde un archivo XML.

Después que las empresas estén en modo de producción ante la DGI, en caso de que el receptor sea electrónico, el emisor está obligado a enviar el archivo XML Entre Empresas al mismo, por lo menos vía e-mail, debiendo este e-mail ser el que está registrado en la DGI.

4.4.1.9 Tareas Programadas

En la pantalla de Tareas Programadas hay el listado de todas las tareas que son ejecutadas automáticamente por InvoiCy.

| Estado | Tipo de la tarea | Iniciar ejecución en |
|----------|---|----------------------|
| Activo | Envío de notificaciones ? | |
| Inactivo | Comunicación entre empresas ? | |
| Inactivo | Impresión del CFE ? | |
| Activo | Envío de los CFE pendientes para la DGI ? | |
| Inactivo | Envío del Reporte Diario ? | |
| Inactivo | Lectura del Inbox ? | |
| Inactivo | Sincronización con el Invoicy Web ? | |
| Inactivo | Sincroniza los datos de los receptores con la DGI ? | |
| Inactivo | Confirmación automática de CFE Recibidos ? | |
| Activo | Consulta de CFEs enviados para DGI ? | |
| Activo | Importaciones y Exportaciones ? | |
| Inactivo | Consulta del Estado del Reporte Diario ? | |
| Inactivo | Verifica reportes diarios omisos ? | |

Figura 137: Tareas Programadas

Desde esa pantalla es posible activar o inactivar la ejecución de la tarea para la empresa y sus sucursales, haciendo un clic al botón al lado de la columna Estado.

Todas las tareas de la pantalla son activadas o inactivadas de acuerdo con la licencia de la empresa. Cuando la empresa tiene licencia en testing o Homologación, las tareas activadas son: Envío de Notificaciones, Comunicación Entre Empresas, Envío de los CFE pendientes para DGI, Confirmación automática de CFE Recibidos y Consulta de CFE enviados en la DGI.

Cuando la empresa activa la licencia en producción, las tareas además de las tareas ya activas cuando tenía licencia en testing/homologación se activa las tareas de Envío del Reporte Diario (obligatorio), Lectura del Inbox (obligatorio) y sincroniza los datos de los receptores con la DGI (obligatorio).

4.4.1.10 Exportación de documentos


En la opción de exportación de documentos, es posible exportar archivos XML de Comprobantes Emitidos, Reporte Diario y Comprobantes Recibidos almacenados en Invoicy. Accediendo en esa opción tendrá acceso a 3 opciones que son: Exportación de Sobre, Exportación de Reporte Diario y Exportación de CFE Recibidos.



Figura 138: Exportación de documentos

En la opción “Exportación de lote”, es posible exportar los archivos XML Entre Empresas, almacenados en la base de datos.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, receptor, serie, estado, número o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en “Buscar” y seleccione uno o más archivos y después haga clic en el botón “Exportar”, si desea exportar todos los archivos de acuerdo con el filtro haga clic en la opción “Exportar todos”.



Exportación de Sobre


Tipo de CFE

Receptor Serie

Estado Numero

Período


Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar: ☒ XML ☐ Rep. Impresa **Exportar Seleccionados** **Exportar Todos (11)** 

| <input type="checkbox"/> | Tipo del Comprobante | Serie | Numero | Fecha | Receptor | Total | Estado |
|--------------------------|----------------------|-------|--------|------------|-----------------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | e-Ticket | A | 11 | 03/04/2018 | Migrate Company | USD 900,00 | Firmado |
| <input type="checkbox"/> | e-Ticket | A | 10 | 03/04/2018 | Migrate Company | USD 900,00 | Firmado |

Figura 139: Filtros de la pantalla de Exportación de lote

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. Si supera el límite de archivos configurado en la opción “Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.



Agendar Exportación

Agendar Exportación


¡Información! Ha seleccionado 9 CFE para la exportación y el InvoiCy está configurado para exportar de inmediato a lo sumo 2 CFE. Introduzca su dirección de correo electrónico en el sistema para hacer la exportación y enviar el archivo a usted tan pronto como se complete el proceso.

E-mail

Agendar

Figura 140: Agendar Exportación de lote de CFE

En la opción Exportación de Reporte Diario, se puede exportar los archivos XML de los reporte diarios enviados a DGI. Para hacer el proceso de exportación es necesario seleccionar un rango de fechas. Luego hacer un clic en buscar y se generará el listado de los reportes disponibles para exportación. Deberá entonces seleccionar los reportes que desea exportar y hacer el clic en Exportar.



Exportación de Reporte Diario

Fecha inicial Fecha final

Buscar

| <input type="checkbox"/> | RUT del Emisor | Estado | Fecha del Resumen | Secuencial del Reporte | Cantidad de CFE |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 217034380016 | Procesado | 04/04/2017 | 1 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 217034380016 | Procesado | 03/04/2017 | 1 | 0 |

Mostrando 10 de 2 registro(s)

Exportar

Figura 141: Exportación de Reporte Diario

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. A ejemplo de la exportación de Sobre, si supera el límite de archivos configurado en la opción "Límite de archivos para exportación" en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.



Figura 142: Agendar Exportación de lote de CFE

Desde la opción Exportación de CFE Recibido se puede hacer el proceso de exportación del archivo XML Entre Empresas Recibido, como también su Acuse de Recibo e la aceptación generada.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, serie, número, RUT del Emisor, Nombre del Emisor o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en "Buscar". Al seleccionar los comprobantes a exportar estará disponible al fin de la pantalla también para exportación el archivo de acuse de recibo y la aceptación si hay. Al fin clic en Exportar para generar los archivos.

Exportación de CFE Recibidos

Tipo de CFE

Serie

Numero

RUT del Emisor

Emisor

Período

Una Semana

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar:

☒ XML
 ☐ Rep. Impresa

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

| <input type="checkbox"/> | Tipo | Serie | Numero | Fecha | RUT del Emisor | Emisor |
|--|------|-------|--------|-------|----------------|--------|
| Mostrando 50 de 0 registro(s) | | | | | | |
| <div> <div>Primero</div> <div>Atrás</div> <div>Página 0 de 0</div> <div>Siguiente</div> <div>Última</div> </div> | | | | | | |

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

Figura 143: Filtros para Exportación de CFE Recibidos

También desde esa opción si supera el límite de archivos configurado en la opción “Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo.

4.4.1.11 Importación de Documentos

En la opción de “Importación de Documentos”, tiene como función importar archivos XML de Comprobantes emitidos o XML de los Reportes Diario. Desde esa opción de aceptar cargar archivos XML y archivos comprimidos en formato ZIP. Esa opción se utilizará cuando hay un cambio de base de datos o una empresa que estaba emitiendo con otro software de emisión y a partir de ahora estará emitiendo con InvoiCy.

En la opción “**CFE Emitidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas generados desde cualquier sistema, generando una nueva representación impresa, como también haciendo la consulta de su estado en DGI.

En la opción “**CFE Recibidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas, acuse de recibido y aceptación generados desde cualquier sistema.

En la opción “**Reporte Diario**”, es posible importar los archivos XML de los Reportes Diarios enviados para DGI generados también desde cualquier sistema, haciendo la consulta de su estado en DGI cuando fue finalizada la importación.

Para las dos pantallas deberá informar primeramente un correo válido para recibir la notificación del estado de la importación del archivo y luego el archivo ZIP o el XML para importar.




Figura 144: Importación de Documentos



NOTA 5: No se aceptan archivos ZIP mayores que 30 MB y que no sean .XML o .ZIP.

4.4.2 Menú Sucursal

El primer botón contenido en el menú “Sucursal” es el “Datos de la Sucursal”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos de la casa principal/sucursal.

Inicio
Panel de control
Datos de la Sucursal

Datos de la Sucursal

Ver la clave de acceso

| | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|
| Código de Integración | 1 | Cod. de la sucursal en la DGI (actual) | 10 |
| RUT | 217034380016 | Apodo de la sucursal | Migrate |
| Nombre Comercial | Migrate | Departamento | Migrate |
| Domicilio Fiscal | Migrate | Teléfono | |
| Ciudad | Migrate | Segundo Teléfono | |
| E-mail para notificación | | Límite para aviso de CAE | 30 |
| E-mail Rep. Impresa | | | |
| Información adicional | | | |

Códigos de la sucursal registrado en la DGI

| Código | Inicio de la vigencia del código |
|--------|----------------------------------|
| 0 | |

Agregar nuevo

| Código | Inicio de la vigencia del código |
|--------|----------------------------------|
| 10 | 16/05/2019 |

Guardar


Figura 145: Datos Sucursal

El campo “Código de Integración” muestra el código de la casa principal/sucursal, utilizado en las comunicaciones vía Servicios Web y en las tablas del Conector de Base de Datos. Los campos RUT, Nombre Comercial, Razón Social, Nombre de la Casa Principal/Sucursal de la DGI, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono y Segundo Teléfono deben ser llenados con los datos de la empresa y el campo “E-mail responsable” posibilita registrar el e-mail del responsable por la empresa, que recibirá e-mails en caso de notificaciones. También está disponible el campo de Límite para aviso de CAE para configuración del numero limite para que InvoiCy genere la notificación de falta de numeros de CAE. Está disponible también la opción si desea que sea enviada alguna información adicional del receptor en los comprobantes. El campo “Código” posibilita registrar el código de la sucursal e en el campo “Inicio de la vigencia del código” es necesario informar la data de inicio de uso del código.

Después de realizar cualquier cambio en esta pantalla, basta hacer clic en el botón “Guardar” y los datos de la empresa serán cambiados.

4.4.2.1 Usuarios de la Sucursal

El próximo botón contenido en el menú “Sucursal” es el botón “Usuarios de la sucursal”, al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios correspondientes a la sucursal seleccionada.



| Nombre del Usuario | E-mail del usuario | Perfil | Estado |
|--------------------|------------------------|----------|--------|
| GABRIEL | soporte@migrate.com.uy | Consulta | Activo |

Figura 146: Pantalla de Usuarios


A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso, perfil, estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, perfil, estado y si el usuario es o no administrador. Llenados los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del usuario, en seguida el perfil, el estado y la última columna identifica si el mismo es usuario administrador o no. Al lado del nombre del usuario hay botones que hacen posible editar los datos o eliminar el usuario.

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar". Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario.



| Accesos | |
|--|---|
| Empresa | |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA |
| <input checked="" type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE | <input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA |
| <input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA | <input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS |
| <input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE | <input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE |
| <input type="checkbox"/> Editar CAE | <input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA |
| <input type="checkbox"/> Agregar sucursal | <input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO |

Figura 147: Registro de usuarios



El campo "Nombre del usuario" es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios . El campo "E-mail" debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en InvoiCy, así como también su contraseña.. En el campo "Perfil" puede ser seleccionado el perfil que ese usuario tendrá, el perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema.


Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como inactivo.

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 146: Pantalla de Usuarios.

Después de realizar los cambios deseados, haciendo clic en el botón "Guardar" todos los cambios serán guardados.

4.4.2.1.1 Acciones del Usuario

Cada uno de los usuarios agregados, es posible hacer acciones, como Editar sus datos, desde el botón , cambiando su nombre, e-mail o estado como también sus permisos. Para eliminar el usuario hay que hacer el clic en la opción .

Si desea agregar el permiso para mas empresas a ese usuario deberás acceder en  "Empresas del Usuario", desde esa opción tendrá el listado de empresas que el usuario ya tiene acceso. Podrá desde esa pantalla cambiar el perfil del usuario para la empresa que ya tiene acceso, eliminar el permiso o desde la opción "Agregar Empresa/Sucursal", agregar acceso a mas empresas/sucursales.



| Cód. Integración | Nombre | RUT | Perfil |
|------------------|--------|-----|--------|
| 0 | | | |

Buscar Agregar Empresa/Sucursal

| Cód. Integración | Nombre | RUT |
|------------------|-------------|--------------|
| 1 | MIGRATE SRL | 217034380016 |

Figura 148: Accesos del Usuario

También es posible hacer un filtro de los logs del usuario haciendo un clic en la ultima opción .

4.4.2.2 Logotipos

En esta pantalla es posible agregar, cambiar y eliminar los logotipos de la empresa. Estos logotipos serán mostrados en el encabezado de la representación impresa de los CFE emitidos.



Figura 149: Pantalla de Logotipos

Las imágenes importadas para esta pantalla no pueden ser mayores que 100kb y es posible cambiar la imagen del logo de la empresa en cualquier momento.



Figura 150: Botones de la pantalla de Logotipo

Los botones contenidos en la pantalla identifican cuál logotipo está en uso y cuál está disponible para ser usado.

El botón blanco con la descripción “Logotipo en uso” indica que esa imagen están siendo usada como logo de la empresa y el botón azul con la descripción “Usar este Logotipo” indica que esa imagen está disponible y para seleccionar ese logotipo sólo hay que hacer clic en el botón, entonces el logo de la empresa será cambiado.

Para registrar un nuevo logotipo en el sistema hay que hacer clic en el botón “Nuevo Logo” contenido en esta pantalla.




Figura 151: Nuevo Logo

Al hacer el clic, se abrirá una nueva pantalla que puede ser vista en la más adelante figura.




Figura 152: Seleccionar nuevo logotipo

En el campo "Seleccione el logo" se debe hacer clic en el botón "Examinar" y seleccionar el archivo que desea importar para el sistema.




Figura 153: Seleccionar logotipo

Como muestra la imagen más atrás, basta direccionar hasta el archivo deseado y hacer clic en el botón "Abrir" y enseguida aparece una pantalla del sistema que tiene el campo "Nombre del Logo", donde debe ser digitado el nombre deseado para el logotipo.

Finalmente, basta hacer clic en el botón “Guardar” para que el logotipo sea importado para el sistema y estará pronto para ser utilizado.

Para eliminar algún logotipo sólo se precisa colocar el cursor del mouse sobre la imagen, la misma presentará una “X” en el lateral superior a la derecha como muestra la siguiente imagen.



Figura 154: Eliminar logotipo

Al hacer clic sobre la “X” que aparece sobre la imagen, el sistema exhibirá otra pantalla solicitando confirmación de la eliminación del logotipo como muestra la siguiente imagen.



Figura 155: Confirmar eliminación de logotipo

Al hacer clic en el botón “Confirmar eliminación” el logotipo será eliminado del sistema. En caso de que el usuario quisiera utilizar ese logotipo nuevamente, el mismo deberá ser importado otra vez para el sistema.

4.4.2.3 Configuraciones del InvoiCy Web

En el ícono "Configuraciones de InvoiCy Web" está disponible la configuración del URL utilizado por la empresa para el sitio de uso público externo. Esta localización aparece en la representación impresa de los comprobantes del tipo e-ticket, de acuerdo a lo que se haya configurado en la opción "Dirección de InvoiCy Web". El campo "Host de InvoiCy Web" es llenado automáticamente basándose en la dirección del módulo, pero es posible informar un host manualmente cuando sea necesario.

Abajo, en "Configuraciones de los comprobantes", es posible configurar cuáles son los documentos a sincronizar con InvoiCy Web, que estarán disponibles para consulta. Siempre observando que si tiene un documento impreso en impresora térmica (formato e-ticket), el mismo deberá obligatoriamente estar disponible para consulta.



NOTA 6: En caso de que los comprobantes del tipo e-factura sean impresos en el formato e-ticket (impresora térmica), los mismos serán sincronizados cuando sea seleccionado el combo del tipo "e-ticket", aunque no sea seleccionado el tipo "e-factura".

Inicio
Panel de control
Configuraciones del InvoiCy Web

✓ ¡Éxito! Datos guardados correctamente

Configuraciones del InvoiCy Web

Dirección del InvoiCy Web

Host del InvoiCy Web

Configuraciones de los comprobantes

Comprobantes para sincronización con InvoiCy Web:

| Sincronizar | Tipo |
|-------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | e-Ticket |
| <input checked="" type="checkbox"/> | e-Factura ? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | e-Remito |
| <input checked="" type="checkbox"/> | e-Resguardo |

Confirmar

Figura 156: Configuraciones del InvoiCy Web

4.4.2.4 Puntos de Emisión

Se utilizará esa configuración cuando la empresa utiliza la forma de impresión distribuida o cuando se utilizará la forma de integración con InvoiCy Conector generando archivos específicos en una carpeta.

La impresión distribuida es una forma de impresión ofrecida por InvoiCy para que la impresión automática pueda ser hecha en ambientes donde el servidor, donde está instalado el sistema, no está conectado directamente a las impresoras que deben realizar la impresión (clientes que utilizar InvoiCy en modalidad Nube, por ejemplo). En esta modalidad, la impresión es hecha en el momento de la emisión del CFE, en forma semejante a la modalidad “En la emisión”.

La forma de integración con la lectura de XML en una carpeta también se activa la forma de emisión Offline, o sea, si el sistema ERP estea generando archivos en la carpeta y se ciera la conexión con el InvoiCy, o se corta la red del

cliente, se activa la forma de emisión Offline continuando a hacer la lectura de los archivos y la firma de los comprobantes y cuando vuelve la conexión se sincroniza todos los comprobantes emitidos.

Para cualquier uno de los dos casos, se deberá primeramente registrar un nuevo punto de emisión, haciendo un clic en la opción “Nuevo punto de emisión” y se generará un ejecutable para instalación en la maquina que está haciendo la lectura de los XML o haciendo la impresión de forma distribuida.




Figura 157: Registrar nuevo punto de emisión

En la pantalla de “Datos del Punto de Emisión” informe primero la función del Punto de Emisión, si se utilizará para envío de comprobantes vía XML marque “Emisión”, o si es para impresión marque la opción “Impresión”, o los dos. En el próximo campo registre un Apodo único para cada punto de emisión. En “Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)” es el tiempo máximo para activar la forma de emisión Offline, o sea, cuando superado ese tiempo, se presume que la maquina que está instalado el conector no tiene comunicación con el servidor de InvoiCy y es activada la forma de emisión Offline.

En “Empresas del Punto de Emisión” se puede agregar sucursales que estarán haciendo emisión desde ese Punto de Emisión, como también empresas con RUT diferentes. Haga clic en “Agregar” si quiere agregar mas empresas para emisión en ese Punto de Emisión.

Datos del Punto de Emisión

Función

☐ Emisión
 ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)

10

Estado


No instalado

Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

Ya esta vinculado para todas las sucursales

Agregar

| | Código | Nombre de la Sucursal |
|---|--------|-----------------------|
|  | 1 | MIGRATE SRL |

Guardar

Figura 158: Datos del nuevo punto de emisión

Clic en “Guardar” y se habilitará la opción para download del Punto de Emisión.



NOTA 7: Cada ejecutable generado del punto de emisión se deberá instalar solamente en una maquina, como también su Apodo deberá ser unico. No se puede instalar, tampoco registrar um punto de emisión con el mismo nombre.

Listo el Download del archivo, se deberá ejecutar el mismo en la maquina que estará generando los archivos XML para lectura o que estará haciendo la impresión.




Figura 159: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



NOTA 8: Para el funcionamiento del Conector solamente para IMPRESIÓN es requerido la instalación del Microsoft .NET Framework

Version 4.0 Redistributable Package (C#). Pero, caso el Conector sea también para EMISIÓN es necesario instalar la versión .NET 4.6 o superior.

Los pasos para la instalación de ese archivo son semejantes al instalador de Invoicy. El directorio estándar de instalación es C:\Migrate\Invoicy Conector\.

Después de la instalación, se abre una ventana para configuraciones del conector. Con esa ventana es posible mirar el Apodo configurado para el Punto de Emisión, como también su estado, cantidad de comprobantes pendientes para sincronización con Invoicy y también cual fue la fecha y hora de la ultima sincronización.




Figura 160: Pantalla de Configuraciones del Invoicy Conector

Después de instalado el conector en un equipo será hecho la sincronización con el servidor del Invoicy guardando los datos de red de identificación el computador: como IP, MAC Address y su ultima sincronización de datos de la empresa y la ultima sincronización de los comprobantes emitidos desde la emisión OFFLINE.







Figura 161: Datos del Punto de Emisión

En esa misma pantalla se muestra los íconos de la función del PDE y también se puede hacer algunos filtros y cambios como:

: visualizar datos de emisión de CFE generados a partir de ese punto de emisión;

: Download del ejecutable para la instalación del Punto de Emisión;

: Editar datos del Punto de Emisión;

: Sacar el Punto de emisión para la empresa seleccionada;

En el campo estado es posible tener los siguientes estados:

No instalado: Cuando el punto de emisión fue registrado en Invoicy pero aún no fue instalado en ninguna maquina, o aún no fue sincronizado en ningún momento;

Online: Es cuando el punto de emisión está sincronizando regularmente con Invoicy conforme su tiempo configurado.

Offline: Es cuando el conector no se comunicó con el servidor conforme su tiempo máximo configurado.

Bloqueado: Es cuando desea bloquear el PDE para no hacer ninguna emisión o cuando se identifica que en la sincronización el IP o MAC es diferente del ultimo actualizado, se hace el bloqueo manualmente.

4.4.2.4.1 Configuraciones para Impresión Distribuida

Cuando se desea que el InvoiCy gestione las impresiones y las impresoras no están conectadas al servidor, se puede utilizar instalar el Conector InvoiCy UY. Después de instalado el ejecutable en la máquina que tiene conexión con la impresora en "Configuraciones del Conector", en "Intervalo de Impresión Distribuida (segundos)" configure el tiempo entre cada ejecución del ejecutable que busca las impresiones pendientes y envía la misma para la impresora.

La opción "Verificar duplicidad de Comprobantes", hace la consulta en InvoiCy si el comprobante ya no fue emitido si InvoiCy está ONLINE, para evitar duplicidad




Figura 162: Menú Configuraciones

La última pestaña del configurador sirve para configurar las impresoras que serán gestionadas por la máquina. Es posible agregar cuantas impresoras sean necesarias, seleccionando una de las impresoras instaladas y definiendo una

identificación única (apodo) para la misma, para entonces hacer clic en “Agregar Impresora”.

Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML y campo TCBD001.CBDCFEImpresora en la integración vía CBD.

En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que InvoiCy deberá aguardar para intentar hacer la impresión. La opción “Imprimir página de prueba”, el PDE envia una impresión de acuerdo con el formato configurado para la impresora. Al finalizar la configuración de la impresión distribuida no se debe olvidar hacer clic en el botón “Guardar” para que las configuraciones sean guardadas.

Luego abajo del formato de impresión está disponible la línea la opción para configurar el Lector de PDF.

Foxit Reader – Cuando seleccionada esa opción es necesario tener el Foxit instalado en el equipo y configurado como lector de PDF predefinido. Las dimensiones de la impresión se generarán de acuerdo con las configuraciones hechas desde el Foxit.

Impresión integrada – Seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del InvoiCy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de personalizar el tamaño de las márgenes de la hoja.




Figura 163: Menú Configuraciones – Agregar impresora

En la pantalla “Timeout” hay disponible dos campos: “Timeout para comunicación con Invoicy (segundos)” es el tiempo máximo de espera en la comunicación con Invoicy. En los casos en que no si puede comunicar con Invoicy en ese tiempo, se utilizará el tiempo configurado desde el campo “Nuevo intento de sincronización (minutos)” para hacer un nuevo intento de comunicación. Por estándar el conector está configurado para intentar comunicar con Invoicy en lo máximo 30 segundos, si no fue posible hacer la comunicación, solo intentará sincronizar nuevamente después de 120 minutos. También está disponible en esa pantalla la opción para configurar cual es el limite máximo de intentos para actualización automática del la versión del Invoicy Conector.




Figura 164: Menú Configuraciones – Timeout

4.4.2.4.2 Configuraciones para Conector XML

Para más detalles de las configuraciones para el conector XML consulte el Manual de Integración XML.

4.4.2.5 Impresión

Se puede acceder a la pantalla de configuraciones de la impresión automática a través del botón Impresión, como muestra la figura más adelante.



Figura 165: Botón Impresión

Al hacer clic, el usuario será re-direccionado a una pantalla donde podrá configurar si desea que Invoicy genere la nueva representación impresa, sus

columnas configurables para impresión y quiere que el InvoiCy gestione las impresiones, número de copias por defecto, impresora a ser utilizada y la forma de impresión automática, como muestra la siguiente imagen.



Configuraciones generales ?

¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? No ?

¿Usted desea que sea impreso la cotización de la Moneda (tipo de cambio)? Sí

¿Siempre imprimir los Medios de Pago en la representación impresa? Sí ?

¿Resaltar texto de la Adenda? No

Configuraciones para el formato hoja A4

Versión del formato de la representación impresa Versión 3

¿Cuál es el tamaño deseado para la fuente de la representación impresa? Pequeña

¿Imprimir columna con el código del ítem? Sí

¿Usted desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem? Sí


¿Imprimir el Monto a pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total? Sí

¿Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de ítems? Sí

Figura 166: Configuraciones de Impresión

Las configuraciones de esa pantalla son divididas en 7 grupos: "Configuraciones generales", "Configuraciones para el formato hoja A4", "Configuraciones para el formato hoja A5", "Configuraciones para todos formatos rollo", "Configuraciones para el formato rollo 110 mm", "Configuraciones para el formato rollo 80 mm" y "Configuraciones para Impresión". Las configuraciones generales son aplicadas para todas las representación impresas con excepción de la "Versión 1" de la rep. Imp. A4. Los otros grupos, tienen configuraciones específicas de cada formato de impresión.

En configuraciones generales tendrá disponible las opciones si desea que en la representación impresa se imprima los datos del socio, como el nombre del socio, sitio del socio y e-mail del socio. Los datos informados estarán impresos en la zona inferior derecha del formato de hoja y formato rolo.



¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?

Si ?

Nombre del Software

E-mail del Partner

Sitio del Partner

Figura 167: Datos del socio

En la parte inferior de esta pantalla se puede ver la pregunta “¿Usted quiere que InvoiCy gestione las impresiones?”, la cual ofrece las opciones “Sí” y “No”. Si se seleccionara “No” se ocultarán las otras opciones, porque no se aplican.

Si ud. quisiera que InvoiCy gestione las impresiones de la representación impresa en forma automática, es posible seleccionar el tipo de impresión, que permite dos opciones: “En la emisión”, “Agendada” y “Distribuida”. El tipo de impresión “En la emisión” imprime las representaciones impresas en el momento en que el CFE es emitido, mientras que el tipo “Agendada” deja la impresión en fila para ser procesada en el intervalo de tiempo configurado en el campo “Tiempo entre las ejecuciones”, (expresado en minutos) disponible cuando se selecciona este tipo de impresión, y el tipo “Distribuida” permite que sean realizadas impresiones automáticas en ambientes donde InvoiCy no posee conexión directa con la impresora. Por más información sobre esta forma de impresión vea el ítem 4.4.2.5.1 Impresión Distribuida.

Si fuera seleccionada la opción “En la emisión” o “Agendado”, se exhibirá la lista de impresoras registradas en el sistema y la opción para elegir cuál será la impresora por defecto. A continuación se ve el link para ingresar otra impresora y el botón para Guardar las configuraciones.

Al hacer clic en “Agregar una nueva impresora al sistema”, se abrirá una pantalla como la que se puede ver a continuación.




Figura 168: Agregar impresora

En esta pantalla, es posible seleccionar una impresora en la lista superior (que muestra a todas las impresoras a las que el servidor de InvoiCy tiene acceso) y definir un apodo para la impresora (que será informado en cada CFE enviado). En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que InvoiCy deberá aguardar para intentar hacer la impresión.

4.4.2.5.1 Impresión Distribuida

Consulte [Configuraciones para Impresión Distribuida](#) para mas detalles.

4.4.2.6 Configuraciones de Integración

La pantalla de configuraciones de integración, que permite la configuración del formato de respuesta de la representación impresa y del QRCode y la generación de la representación impresa en directorio, puede ser accesada a través del botón exhibido en la siguiente imagen.



Figura 169: Botón Configuraciones de Integración

Este botón direcciona el usuario a la pantalla de configuraciones de la integración, que se muestra a continuación.

Configuraciones de Integración

Modo de Envío de los CFE:

Asíncronico ?

¿Incluir los QR Codes en la respuesta?

No

Formato de respuesta de la Representación Impresa:

Link

¿Generar la representación impresa en un directorio?

No

Formato de respuesta del XML Entre Empresas:

No contestar

Host de los links en la respuesta

http://localhost/Invoicy/

Ejemplo: <http://localhost/Invoicy/hcfe016.aspx?kgDEXsut9Zr9vf6peFOeEaDZiKtiagomi4d2Aq9JIUTald+i7...>

¿Volver datos avanzados del CFE?

No

¿Validar datos enviados?

Sí

¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?

Activo

Guardar

Figura 170: Configuraciones de la Integración

En la parte superior de esta pantalla se puede ver el combo-box de configuración del “Modo de Envío de los CFE”, donde es posible determinar el modo de envío de CFE. En caso de que seleccione el modo “Sincrónico” las CFE serán encaminadas inmediatamente para la DGI, en el modo “Asíncronico” serán enviadas en un horario que debe ser configurado. Debajo está la pregunta “¿Incluir los QR Codes en la respuesta?” con las opciones “Sí” y “No”. Si se selecciona “Sí”, en la respuesta del envío de CFE también se incluirá la imagen JPEG del QR Code en forma de texto codificado en base 64, en la tag CFEQRCode.

Debajo está el campo del formato de la representación impresa, que permite las opciones “Link”, “Base 64” o “Generado por el Socio”. Esta configuración define de qué forma será respondido el PDF de la representación

en el envío del CFE por servicio web: link para la visualización del PDF o el archivo PDF en texto codificado en base 64. La opción "Generado por el Socio", se utilizará por las empresas que no utilizan la impresión generada por el InvoiCy. Cuando se configura esa opción InvoiCy no generará la representación impresa y quedará esperando recibir vía Web Service el base64 de la representación impresa. (SOLO DISPONIBLE PARA CONECTOR WEB SERVICES. Consulta el MANUAL DE INTEGRACIÓN XML para más detalles)

Además de estas configuraciones, hay también una opción de generar la representación impresa en un directorio pre-configurado. En esta función, es posible especificar el directorio del servidor donde está instalado el módulo principal e InvoiCy automáticamente generará allí los PDFs de la representación impresa.

Los archivos de la representación impresa son generados con el siguiente nombre: CFE + Código de la empresa (10) + Código del tipo de comprobante (3)+Número del Comprobante (7)+ Serie (2).

Ejemplo: CFE00000000011110000008A.pdf

La opción "Formato de respuesta del XML Entre Empresas" permite configurar como el XML que es enviado al receptor del CFE debe ser contestado en la respuesta de la comunicación de envío de CFE. Las opciones son: "No responder", en la que el XML entre empresas no es contestado en la comunicación; "link", en que es contestado mediante un link para efectuar la descarga del XML; "Base64", donde es contestado el XML en Base64; y "Generar un directorio", caso en el que el XML es generado en un directorio del servidor donde está instalado el módulo de InvoiCy y es contestado con el camino físico completo de este directorio.

Debajo hay la opción "Host de los links en la respuesta" que se puede configurar la dirección que se volverá los links de respuesta de los Web Services.

La opción “¿Volver datos avanzados del CFE?” cuando se poner “Si”, InvoiCy volverá en el retorno de los Web Services de Envío y Consulta los datos de Hash del Comprobante, fecha y hora de firma del CFE, numero da la autorización del CAE, Numero Inicial y Final del CAE y fecha de vencimiento del CAE en el retorno de los Web Service de envío y consulta. La opción “Validar datos enviados” cuando se pone “No”, el InvoiCy no estará aplicando las validaciones de datos en lo que recibimos, así el comprobante no es rechazado por el InvoiCy por algún error de datos. Finalmente la opción ¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?, se utiliza cuando el receptor tiene que recibir en la adenda una estructura XML, así cuando tener eso, deberá activar la opción para que en la adenda que haga la conversión del contenido para formato XML.

4.4.3 Menú Digitación

El menú digitación contiene los íconos de acceso a las pantallas referentes a digitación, como muestra la figura más adelante.




Figura 171: Menú digitación

4.4.3.1 Receptores de la digitación

La pantalla Receptores de la digitación contiene todos los receptores registrados para el RUT de la empresa y la opción de registrar nuevos.

Para acceder a esta pantalla hay que hacer clic en el icono Receptores de la digitación, como muestra la siguiente imagen.



Figura 172: Receptores de la digitación

La pantalla receptores de la digitación contiene una tabla en el centro que muestra todos los receptores registrados en el sistema.



| | Razón Social | N° del documento | E-mail |
|---|--------------|------------------|------------------------|
|   | MIGRATE SRL | 217034380016 | factura@migrate.com.uy |

Figura 173: Tabla de receptores

En la columna "Razón Social" se muestra el nombre del receptor, en la columna "N° del documento" se muestra el número del documento insertado en el registro del receptor, al lado es mostrado el e-mail del mismo.



Figura 174: Íconos receptores

Los íconos al lado de la razón social del receptor permiten cambiar los datos o eliminar al receptor.

Haciendo el clic en el ícono de cambiar o en el botón "Nuevo", se abrirá una nueva pantalla, como muestra la figura más adelante.

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Razón Social | Tipo de documento | Descripción del Tipo de Documento | N° del documento |
| <input type="text"/> | Otros ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Dirección | Departamento | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Ciudad | Código Postal | País | |
| <input type="text"/> | 0 | ▼ | |
| País de dirección del receptor | Lugar de Destino de la Entrega | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| E-mail | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Información adicional | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Archivos enviados por e-mail al receptor | | | |
| <div> <div>Buscar de la configuración del InvoiCy ▼</div> <div>?</div> </div> | | | |
| <div>Guardar</div> | | | |

Figura 175: Registro de receptor

En el campo "Razón Social" debe ser insertado el nombre del receptor, en el campo "Tipo de Documento" se selecciona el tipo de documento. Si seleccionado el tipo otros, podrá informar el campo de "Descripción del Tipo de Receptor" para salir en la representación impresa. Al lado debe insertarse el número de documento seleccionado. En "Dirección", la dirección del receptor, en el campo "Departamento" se debe completar con el departamento del receptor, y luego abajo, la ciudad y código postal en el campo "Código Postal". En el campo "País" debe ser seleccionado el país del mismo. En el campo "País de la dirección del receptor" se podrá informar el país correspondiente a la dirección postal del receptor. En el campo "Lugar de Destino de la Entrega", se podrá informar la dirección de destino de la entrega. En el campo "E-mail" informe un e-mail válido para el receptor. Abajo existe además el campo "Información Adicional", como lo indica la DGI, en caso de que desee dar algún detalle más respecto al cliente.

En el campo “Archivos enviados por e-mail al receptor” es posible escoger qué archivos deben ser enviados a este receptor, en la emisión del CFE. En caso de que se elija la opción “Buscar la configuración de Invoicy”, se utilizará la configuración definida en Panel Control > E-mail para Envío > Archivos enviados por e-mail al receptor, como se explicó en el ítem 4.4.1.2 E-mail para Envío.



NOTA 9: La opción “No enviar e-mail” deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Si en “Tipo de documento” se seleccionó el tipo “RUT”, es posible consultar el RUT en DGI, bajando los datos registrados como, departamento, ciudad, domicilio, etc, como también el estado de la empresa en DGI.




Figura 176: Consulta de RUT

Después de completar los datos, haga clic en “Guardar” para que los datos informados sean guardados en la base de datos.

4.4.3.2 Ítems de la digitación

Para acceder a la pantalla de ítems de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.




Figura 177: Ítems de la digitación

Haciendo clic en este ícono se abrirá una nueva pantalla como la imagen que se ve a continuación.




Figura 178: Pantalla de ítems

Esta pantalla contiene filtros por nombre, descripción y valor unitario del ítem. La tabla en el centro de la pantalla muestra los productos registrados en el sistema, para registrar un nuevo producto haga clic en “Nuevo”.




Figura 179: Registro de ítem

La imagen anterior muestra la pantalla de registro de ítem. En esta pantalla escriba el nombre del ítem, luego al lado, el indicador de facturación, en seguida, la unidad de medida, valor unitario y seleccione, si es necesario, la opción Indicador Agente/Responsable. También es posible indicar para ese ítem el numero de decimales que desea que sea impreso en la columna Cantidad de la representación impresa y seleccionar la opción “Utilizar ese ítem para emisión de Recibo Electrónico” caso ese será el ítem utilizado para generación automática de Recibo Electrónico. Para finalizar, en el campo “Descripción” complete con la

descripción deseada del ítem y haga clic en “Guardar” para agregar el nuevo ítem.

4.4.3.3 Mandantes de la Digitación

Para acceder a la pantalla de Mandantes de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.





Figura 180: Mandantes de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los mandantes registrados , para registrar un nuevo mandante haga clic en “Nuevo”.



Registro de Mandante

| | |
|--|----------------------|
| Razón Social | Tipo de documento |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Número del Documento | País |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Guardar"/> | |

Figura 181: Registro de mandantes de la digitación

Para registrar un nuevo mandante hay que informar los campos de Razón Social, el tipo de documento, Número del documento y el país del mandante.


4.4.3.4 Propietarios de la Mercadería

Para acceder a la pantalla de Propietarios de la Mercadería de la Digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 182: Propietarios de la Mercadería de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los Propietarios de la Mercadería de la Digitación, para registrar un nuevo Propietario haga clic en “Nuevo”.



Registro del Propietario de la Mercadería

Tipo de documento:

Número del Documento:

Razón social:

Código del País:

Guardar

Figura 183: Registro de Propietario de la Mercadería

Para registrar un nuevo propietario hay que informar los campos de Tipo de documento, Número del documento, razón social y el país del propietario.

4.4.3.5 Personalización

Para acceder a la pantalla de Personalización haga clic en el ícono que se muestra a continuación.





Figura 184: Botón de Personalización

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede definir un texto estándar para salir en la adenda de todos los comprobantes emitidos desde la Digitación. También será posible configurar una descripción personalizada para el campo "Número que identifica la compra". Además, se puede también agregar un valor estándar para los campos de "Tipo de Operación" y "Indicador Montos Brutos".



Personalizaciones de la Digitación

Texto estándar para la adenda

Descripción del campo "Número que identifica la Compra"

Valor estándar para la opción "Tipo de operación"

Valor estándar para la opción "Indicar Montos Brutos"

Guardar

Figura 185: Personalizaciones de la adenda

4.4.4 Menú Gestión

El Menú Gestión contiene los íconos de acceso a las pantallas referentes a gestión de Invoicy, como muestra la figura abajo. Esta opción está disponible para usuario SOCIO y ADMINISTRADOR.




Figura 186: Menú Gestión

4.4.4.1 Gestión de Empresas

La pantalla de casas principales/sucursales posibilita la visualización de todas las empresas y sus sucursales registradas en Invoicy.

Para acceder a la gestión de empresas se debe hacer clic en el ícono de empresas como muestra la siguiente imagen.



Figura 187: Gestión de Empresas

En la pantalla de gestión de empresas se encuentra la opción para que se pueda hacer, la verificación del estado de la licencia, vencimiento del certificado digital, fecha de activación de la licencia, fecha de último cambio de la licencia, como también hacer la inactivación de una empresa como también el bloqueo.

Gestión de Empresas

Cód. Integración: Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: -

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: Fecha activación licencia: -

Fecha último cambio licencia: -

Buscar

| | Cód. Integ. | Estado | RUT | Casa Central/Sucursal | Cód. Suc. | Licencia | Venc. Certificado |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Liberada | 217034380016 | MIGRATE COMPANY | 1 | Homologación | 150 días |

Mostrando 20 de 1 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Figura 188: Pantalla de Gestión de Empresas.

Esta pantalla contiene los filtros por Código de integración, nombre de la sucursal, RUT, código de la sucursal de la DGI, estado de la sucursal, estado de la licencia, vencimiento del certificado o fecha de solicitud de la licencia.

Cód. Integración: Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: -

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: Fecha activación licencia: -


Fecha último cambio licencia: -


Figura 189: Filtros

Debajo de los filtros está disponible las siguientes opciones:

- ☒ **Liberar:** La opción se utiliza para hacer la liberación de una empresa/sucursal que estaba bloqueada o inactiva. Cuando se libera la empresa, la misma podrá volver a hacer emisión y InvoiCy volverá a ejecutar todos los procesos automatizados.
- ☐ **Bloquear:** La opción se utiliza cuando la empresa/sucursal es necesario el bloqueo de la empresa, por falta de pago de la licencia o por algún proceso administrativo. Las empresas bloqueadas no pueden emitir CFE ni responder los CFE recibidos, mas las tareas agendadas como, descarga de e-mail y envío del reporte diario continuarán ejecutando.
- ☐ **Inactivar:** La opción se utiliza cuando la empresa no estará mas haciendo emisión de comprobantes, porque cerró sus actividades o se cambio de sistema de emisión. Las empresas inactivas no pueden utilizar

el Invoicy y se bloqueará todos los procesos automatizados, como descarga de e-mail y envío del reporte diario.

 **Wizard de Licenciamiento:** Pantalla para configurar el ambiente para la casa principal o sucursal, así como informar el modelo comercial. Mas detalles ver 3.3 LICENCIAMIENTO.

 **Historical de la solicitud de licencia:** Pantalla para mirar las acciones hechas para la sucursal. En esta pantalla podrá verificar solicitudes de licencia, cambio de modelo comercial, clave de socio y inactivación o liberación de sucursal.

4.4.4.2 Registro de nueva Empresa

Para registrar una nueva Empresa/Casa Principal en Invoicy es necesario seguir algunos pasos de configuración descritos en el ítem 3.2.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón “Registrar” contenido en la pantalla de empresas, como muestra la siguiente imagen.



Figura 190: Registro de nueva Sucursal

Haciendo clic en el botón “Registrar” se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa, por más información ver 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.


4.4.4.3 Gestión de PDE

Esa pantalla es muy similar a “Puntos de Emisión”, todavía, desde esa pantalla se puede mirar todos los PDE de todas las empresas, o mirar todos los PDE de una determinada empresa. Además, también se puede coordinar la

actualización de un determinado PDE antes de la actualización obligatoria (Valido solamente para empresas en la Nube Migrate).

4.4.4.4 Usuarios

El próximo botón contenido en el menú “Sistema” es el botón “Usuarios del sistema”, al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios correspondientes a la sucursal seleccionada.



| Usuarios del Sistema | | |
|--|-----------------------------|---------|
| Nombre | E-mail | Estado |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | Todos ▼ |
| <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> | | |
| Nombre del Usuario | E-mail del usuario | Estado |
| SOPORTE | SOPORTE | Activo |
| RICARDO | ricardosilva@migrate.com.br | Activo |

Figura 191: Pantalla de Usuarios del Sistema

A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso e estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, e-mail o estado. Llenados los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del usuario, en seguida el perfil, el estado y la última columna identifica si el mismo es usuario administrador o no. Al lado del nombre del usuario hay botones que hacen posible editar los datos o eliminar el usuario.

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar". Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario. Si estarás haciendo desde esa opción no se agregará el usuario a ninguna empresa a menos que lo agregue desde la opción "Empresas del Usuario" en la misma pantalla.



El formulario muestra los campos para registrar un nuevo usuario:

| Datos del usuario | |
|--------------------|------------------------|
| Nombre del Usuario | GABRIEL |
| E-mail | soporte@migrate.com.uy |
| Contraseña | ... |
| Estado | Activo ▼ |

Figura 192: Registro de usuarios



El campo "Nombre del usuario" es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios. El campo "E-mail" debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en InvoiCy, así como también su contraseña. Luego al guardar los datos se cargará la pantalla para agregar el permiso para empresas/Sucursales a ese usuario.


Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como inactivo.

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 146: Pantalla de Usuarios.

Después de realizar los cambios deseados, haciendo clic en el botón "Guardar" todos los cambios serán guardados.

4.4.4.4.1 Acciones del Usuario

Cada uno de los usuarios agregados, es posible hacer acciones, como Editar sus datos, desde el botón , cambiando su nombre, e-mail o estado como también sus permisos. Para eliminar el usuario hay que hacer el clic en la opción .

Si desea agregar el permiso para mas empresas a ese usuario deberás acceder en  "Empresas del Usuario", desde esa opción tendrá el listado de empresas que el usuario ya tiene acceso. Podrá desde esa pantalla cambiar el perfil del usuario para la empresa que ya tiene acceso, eliminar el permiso o desde la opción "Agregar Empresa/Sucursal", agregar acceso a mas empresas/sucursales.




| Cód. Integración | Nombre | RUT | Perfil |
|------------------|--------|-----|--------|
| 0 | | | |

Buscar Agregar Empresa/Sucursal

| Cód. Integración | Nombre | RUT |
|------------------|-------------|--------------|
| 1 | MIGRATE SRL | 217034380016 |

Figura 193: Accesos del Usuario

También es posible hacer un filtro de los logs del usuario haciendo un clic en la ultima opción .

4.4.4.5 White Label

En la opción White Label es posible personalizar la pantalla del InvoiCy, cambiando las colores, como también la posibilidad de agregar el logotipo del socio para exhibir en la pantalla inicial de InvoiCy.

Para activar el White Label para su sitio es necesario primeramente hacer contacto con nuestro comercial (comercial@migrate.com.uy) para que sea hecho el contrato para el uso del InvoiCy White Label.

Así que queda finalizado el contrato estará recibiendo una clave de activación del White Label. Con esa clave deberá acceder desde la opción White Label e insertar la clave.




Figura 194: Clave del White Label

Al liberar la opción estará disponible la opción registrar un nuevo White Label. Primeramente deberás informar cual es el sitio que corresponde a Invoicy, informando ese desde la opción "Dominio de la Aplicación".

Si utilizas la nube de Migrate es posible utilizar un sitio con el dominio *.migrate.info, ejemplo, "miempresa.migrate.info". Si estas activando o White Label en la nube de Migrate es necesario informar al soporte (sopORTEUY@migrate.info), cual es el dominio que estarás utilizando informando los siguientes datos:

Activación del White Label en Nube de Migrate

Datos del Dominio:

()*.migrate.info - informe el sitio deseado _____.invoicy.com.uy

Luego al informar el dominio de la aplicación y su directorio virtual (si hay). También deberá informar si el sitio del White label tendrá conexión segura o no y luego abajo informar si ya estará activando la configuración o no. También está disponible en esa pantalla la opción si desea que sea vinculado todas las casas principales y sus sucursales al white label, así obligatoriamente solamente podrán acceder a su sitio. Está disponible también la opción posibilitando informar una dirección externa de un sitio web de ayuda. Es decir, caso la

empresa tenga algún sitio de Help Desk/Soporte o mismo un sitio con manuales de utilización del sistema, es posible que sea informado ahí en la configuración la URL de acceso a ese sitio.

Desde la opción logo se puede insertar el logo que será exhibido, en lo cual deberá tener el tamaño recomendable 70px de alto y el ancho es variable. En encabezado, tendrás la opción para configurar insertar la imagen para exhibir en el encabezado de la pagina. En la opción Icono, se puede cargar un icono personalizado para la aplicación.

Luego abajo estan las opciones para configuración de las colores del Menu como también la barra superior que muestra los datos del usuario.




Figura 195: Configuración del White Label

Para configurar las colores, se hace un clic en el recuadro en que muestra la color, luego se muestra una nueva pantalla con las colores disponibles para configuración. La pantalla se puede cambiar de acuerdo con el explorador, si tienes la codificación de la color acceda desde el explorador Internet Explorer, desde ese explorador es posible insertar la codificación de las colores.




Figura 196: Configuración de colores del White Label

Al agregar cada una de las colores en cada opción es posible mirar al lado como quedará en el sistema. Al guardar las configuraciones automáticamente se aplicará lo que fue configurado.

Después de registrado el White Label, estará disponible las opciones para editar las configuraciones, eliminar o agregar nuevas casas principales o sucursales desde ese sitio.




Figura 197: Opciones del White Label

4.4.4.6 Cola de tareas

La opción Cola de tareas tiene como principal funcionalidad mostrar cuales fueran las tareas ejecutadas automáticamente por Invoicy para la empresa o sucursal, permitiendo verificar si fue procesada con éxito o si hay error en su procesamiento.

Cola de tareas

RUT: Código de integración: Filtrar por: Inicio: Fin:

Tipo CFE: Serie: Numero:

Estado: Tipo: Cód. Fila: Cambiar estado para:

Buscar **Cambiar**

| <input type="checkbox"/> | Cód. Fila | Empresa | Tipo | Estado | Tipo CFE | Serie | Numero | Inclusión | Fin de la ejecución |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------|--|-------|--------|-------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 45 | 1 - MIGRATE SRL | Envío de notificaciones | No procesado | e-Factura de Exportación en Contingencia | B | 0 | 05/03/18 10:59:34 | |
| <input type="checkbox"/> | 44 | 1 - MIGRATE SRL | Envío de notificaciones | No procesado | e-Factura en Contingencia | C | 0 | 05/03/18 10:53:21 | |
| <input type="checkbox"/> | 43 | 1 - MIGRATE SRL | Envío de notificaciones | No procesado | e-Factura en Contingencia | C | 0 | 05/03/18 10:53:13 | |
| <input type="checkbox"/> | 42 | 1 - MIGRATE SRL | Envío de notificaciones | No procesado | e-Factura en Contingencia | C | 0 | 05/03/18 10:52:41 | |
| <input type="checkbox"/> | 41 | 1 - MIGRATE SRL | Envío de notificaciones | No procesado | e-Factura de Exportación en Contingencia | B | 0 | 05/03/18 10:52:15 | |

Mostrando de 5 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Figura 198: Cola de tareas

Hay varios procesos en InvoiCy que son agregados en una Cola de Tareas y son procesados a cada rango de tiempo, cómo: envío vía correo del XML Entre Empresas/Representación impresa a los receptores, envío de las notificaciones del sistema, envío de los acuses de recibo, exportación/importación de XML, etc.

Es posible desde esa misma pantalla cambiar el estado de una tarea, para InvoiCy procesar nuevamente o cambiarla para procesada caso no desee que sea ejecutada. Para es, seleccione una o más tareas y luego en el campo "Cambiar estado para" seleccione el estado "No procesado" (conforme imagen abajo). Haciendo eso, InvoiCy pone ese envío de XML nuevamente en la cola para que sea procesado en la próxima ejecución de la tarea.

4.4.4.7 Activaciones Licenciamiento

La opción de Activaciones Licenciamiento estará disponible solamente en la Nube Migrate. En esa pantalla será posible mirar la cantidad de licencias del modelo comercial LICENCIAMIENTO que fueron activadas o inactivadas en determinado mes.

Inicio

Panel de Control

Activaciones Licenciamiento

!

¡Información! En ese informe son exhibidos solamente los cambios hechos por empresas en PRODUCCIÓN.

Activaciones Licenciamiento

Mes

Año

Tipo Invoicy

Agosto

2019

InHouse

Buscar

| Socio | Cantidad Activaciones | Cantidad Inactivaciones | Cantidad Total |
|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| MIGRATE S.R.L. | 100 | 9 | 91 |

Figura 199: Activaciones Licenciamiento

4.4.4.8 Activaciones Franquicia

La opción de Activaciones Franquicia estará disponible solamente en la Nube Migrate. En esa pantalla será posible mirar la cantidad de comprobantes emitidos y recibidos en un determinado período.

| | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Inicio > Panel de Control > Activaciones Franquicia | | | |
| <div> <div> <div>!</div> <div>¡Información! El informe fue actualizado hoy a las 16:11 hrs.</div> </div> </div> | | | |
| Activaciones Franquicia | | | |
| Seleccione el tipo de Informe | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Informe por socio <input type="radio"/> Informe detallado | | | |
| Mes | Año | Tipo Invoicy | Modelo Comercial |
| Septiembre | 2019 | Nube Migrate | |
| Buscar | | | |
| Socio | CFE Emitidos | CFE Recibidos | Total |
| NOMBRE SOCIO | 1.750 | 250 | 2.000 |

Figura 200: Activaciones Franquicia

4.4.4.9 Migración de Empresas

La opción de Migración de Empresas está disponible en la Nube Migrate para mirar las migraciones de empresas InHouse que pasaron para la Nube Migrate. En esa pantalla se puede mirar el estado de la migración y para que las aún están migrando es posible mirar el progreso de esa migración.

Inicio > Panel de Control > Migración de empresas > **Migraciones ya realizadas**

Migraciones ya realizadas para la Nube Migrate

Razón Social: Fecha inicio de la migración: / / 00:00 - / / 00:00

RUT: Estado migración: Fecha fin de la migración: / / 00:00 - / / 00:00

Buscar

| Migración | RUT | Razón Social | Fecha Programada | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo de migración |
|---------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| Nueva empresa | 21499215555 | EMPRESA PRUEBA | 26/12/2019 09:50:45.000 | 26/12/2019 14:26:23.147 | | - |

Mostrando 20 de 1 registro(s)

[Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Figura 201: Migraciones de empresa InHouse

Para cada migración es posible mirar más detalles de la migración puede un clic en el ícono a la derecha. En esa pantalla de detalles es posible mirar los datos que fueron seleccionados para migrar así como la cantidad de registros programados para migrar, la cantidad de registros ya migrados, el tiempo de migración y el estado de la migración.

Inicio > Panel de Control > Migración de empresas > Migraciones ya realizadas > **Más informaciones**

EMPRESA PRUEBA - Migración en proceso - Inicio 26/12/2019 14:26:23.147

Actualizado en 14:27:57

| Datos migrados | Cantidad de registros | Cantidad de registros migrados | Tiempo de migración |
|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| ✓ Datos de la Empresa | 1 | 1 | 2 segundo(s) 530 milisegundo(s) |
| ✓ Datos de la casa principal y de las sucursales | 1 | 1 | 1 segundo(s) 736 milisegundo(s) |
| ✓ Todos los CAE y CFC | 2 | 4 | 2 segundo(s) 40 milisegundo(s) |
| ✓ Reportes Diarios (Solamente encabezado sin el archivo XML) | 2 | 2 | 350 milisegundo(s) |
| ✓ Comprobantes Recibidos (Solamente encabezado sin el archivo XML) | 1 | 1 | 380 milisegundo(s) |
| Comprobantes Emitidos (Solamente encabezado sin el archivo XML) | 12.000 | 3.660 | Tiempo estimado: 3 minuto(s) 25 segundo(s) |
| — Archivos XML de los reportes diarios | | | |
| — Archivos XML de los comprobantes recibidos | | | |
| — Archivos XML de los comprobantes emitidos | | | |
| — Archivos PDF de la representación impresa del socio | | | |
| — Ítems de la Digitación | | | |
| — Receptores de la Digitación | | | |
| — Mandantes de la Digitación | | | |
| — Propietarios de la Digitación | | | |

Figura 202: Progreso de la migración de empresa

4.5 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES

Para gestionar las empresas/sucursales registradas en InvoiCy, se puede utilizar la combo de empresas contenida en la parte superior de la pantalla del sistema, que se muestra en la siguiente imagen.




Figura 203: Lista de las casas principales/sucursales

La primera empresa que aparece en la lista es la empresa que está actualmente seleccionada, al colocar el cursor del mouse y hacer un clic, esta empresa será seleccionada. Además, se muestra en la combo también las últimas diez casa principales/sucursales utilizadas por el usuario. Caso sea necesario buscar por una empresa se puede hacer un filtro por Razón Social, Apodo de la Sucursal, Código de Integración o RUC.

Haciendo clic en la opción “Acceder a Gestión de Empresas”, InvoiCy abre la pantalla de Gestión de Empresa para que sea posible hacer filtros avanzados o buscar por empresas ya inactivadas.

Gestión de Empresas

Cód. Integración: Apodo de la sucursal y/o Razón Social: RUT: Código de la sucursal de la DGI:

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: ¿White Label Activo?: Vencimiento del Certificado: Hasta: Clave del partner:

Buscar

| | Cód. Integ. | Estado | RUT | Casa Central/Sucursal | Cód. Sucursal | Clave de partner | Status Licencia | White Label | Venc. Certificado digital |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Inactiva | 217034380016 | MIGRATE | 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Aprobada Testing | No | 528 días. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Liberada | 212214570017 | PRUEBA | 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Aprobada Testing | No | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | Liberada | 210378570013 | PRUEBA | 1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Aprobada Homologación | No | 394 días. |

Figura 204: Lista las casas principales/sucursales del usuario

Para más detalles consulte 4.4.4.1 Gestión de Empresas.

4.6 NOTIFICACIONES

InvoiCy posee un sistema de notificaciones para las más variadas situaciones del sistema. El ícono de las notificaciones se encuentra en el encabezado de la pantalla del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 205: Notificaciones

Cuando alguna situación genera notificaciones, el ícono de notificaciones tendrá una pequeña marca, como muestra la siguiente imagen.



Figura 206: Alerta notificaciones

El número sobre el ícono indica la cantidad de notificaciones pendientes. Al visualizar esa notificación el número desaparecerá. En caso de tener más de una notificación, el número se reducirá en uno después de cada visualización.

Al pasar el cursor del mouse sobre ese ícono, se abrirá una ventana mostrando las notificaciones por grupo, como muestra la siguiente figura.





Figura 207: Ventana notificaciones

La notificación puede ser marcada como leída haciendo clic en el botón . Si se hace un clic en la notificación, lo llevará a la pantalla de InvoiCy, donde se podrá corregir o ejecutar alguna acción.




Figura 208: Mostrar todas las notificaciones

Para exhibir todas las notificaciones, se debe hacer clic en el link "Exhibir todas las notificaciones".




Figura 209: Exhibir todas las notificaciones





Figura 210: Notificaciones de sistema

La imagen anterior muestra: la pantalla con todas las notificaciones del sistema, su fecha de generación, su estado, su categoría y su descripción completa. En la columna acciones, están las opciones:

 , con este botón se marca la notificación como leída o

 ,con este botón se abrirá una nueva pantalla que posibilita solucionar el problema que generó la notificación.

4.7 CONFIGURACIONES

Al lado del ícono de notificaciones, en el encabezado de la pantalla de InvoiCy, existe el ícono de configuraciones, como muestra la siguiente imagen.



Figura 211: Configuraciones

Al colocar el cursor del mouse sobre el ícono de configuraciones se abrirá una ventana conteniendo algunas ubicaciones a las que se podrá acceder a través de ese ícono, como muestra la siguiente imagen.




Figura 212: Ventana configuraciones

El link "Panel de control" direccionará para el panel de control del sistema, el ícono "Logs del Sistema" direccionará para la pantalla de logs del sistema, el link "Repositorio" abrirá la pantalla del repositorio del sistema, el link "Logs de usuarios" abrirá la pantalla de los logs de los usuarios, el link "Anular rango de CFE" abrirá la pantalla descrita en el ítem 4.7.5.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación descrita en el ítem 4.7.7.

4.7.1 CAMBIAR CONTRASEÑA

Se puede acceder a la pantalla de cambio de contraseña a través del link “Cambiar contraseña” de la ventana descrita en el ítem 4.7. La pantalla posee los campos referentes al cambio de contraseña, como muestra la más adelante figura.




Figura 213: Cambiar contraseña

El campo “Contraseña Actual” se refiere a la contraseña actual usada para acceder al sistema, ese campo debe ser llenado con una contraseña válida del sistema, en caso contrario, no será posible cambiar la contraseña. El campo “Nueva Contraseña” es donde debe escribirse la nueva contraseña deseada, la misma debe ser confirmada en el campo “Confirmar Contraseña”, en el cual se debe repetir la nueva contraseña escrita encima. Hecho esto, haga clic en el botón “Guardar” para que los cambios sean guardados.

4.7.2 LOGS DEL SISTEMA

La pantalla de logs es donde están almacenadas todas las acciones del sistema, como por ejemplo, envío de CFE, generación de reporte diario. Todas las acciones del sistema serán visualizadas, así como también sus horarios. La Figura 214 muestra la pantalla de logs.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /

Descripción del error

Origen Número Serie

Tipo de CFE

Buscar

| Tipo | Origen | Fecha/Hora | Descripción | Número | Serie | Tipo de CFE | Objeto |
|------|--------|-------------------|--|--------|-------|-------------|---------|
| | Envío | 01/07/13 16:03:27 | Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy]. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 16:03:27 | No se encuentra ningún comprobante para ser procesado. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:56:02 | Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy]. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:56:02 | No se encuentra ningún comprobante para ser procesado. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:52:39 | Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy]. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:52:39 | No se encuentra ningún comprobante para ser procesado. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:41:50 | Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy]. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:41:50 | No se encuentra ningún comprobante para ser procesado. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:31:02 | Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy]. | 0 | | | PCFE038 |
| | Envío | 01/07/13 15:31:02 | No se encuentra ningún comprobante para ser procesado. | 0 | | | PCFE038 |

Mostrando 10 de 4598 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 460 Siguiente Última

Figura 214: Logs del sistema

Veremos ahora más detalladamente los componentes de la pantalla de logs del sistema.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /

Descripción del error






Origen Número Serie

Tipo de CFE

Figura 215: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por Tipo, Período inicial y final, Descripción del error, Número, Serie, Tipo de CFE y Origen.

Colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

| Tipo | Origen | Fecha/Hora | Descripción | Número | Serie | Tipo de CFE | Objeto |
|---|---------------------|----------------------|---|--------|-------|-------------|------------------------|
|  | Envío | 07/05/13 11:56:05 | Finalizando procesamiento del Web Service [Flujo procesamiento] | 4 | A | e-Factura | AWS_FlujoProcesamiento |
|  | Schema | 07/05/13 11:55:58 | ¡Archivo validado correctamente! | 4 | A | e-Factura | PCFE009 |
|  | Firma | 07/05/13 11:55:58 | ¡Archivo firmado correctamente! | 4 | A | e-Factura | PCFE009 |
|  | Envío | 07/05/13 11:55:50 | Actualización del CFE en la base de datos. [CFENúmero:4, CFESerie:A, CFETipo:111] | 4 | A | e-Factura | PCFE003 |
|  | Validación de Datos | 07/05/13 11:55:50 | Validación de campos y de la CAE realizado con éxito. | 4 | A | e-Factura | PCFE004 |

Mostrando de 165 registro(s)
Primero
Atrás
Página de 33
Siguiente
Última

Figura 216: Tabla de logs

La tabla de la pantalla de logs está dividida en las columnas Tipo, que muestra el tipo de log; Origen, que muestra donde ocurrió ese log; Fecha/hora, que muestra el momento en que ocurrió ese log; Código, que muestra el código de error; Descripción; que describe lo ocurrido; Número, que muestra el número del documento en el que aconteció ese log; Serie, que muestra la serie del documento; Tipo de CFE, que muestra el tipo de documento: e-factura, e-ticket, etc.; Objeto, que muestra en qué objeto del sistema ocurrió ese log.

4.7.3 REPOSITORIO

El repositorio del sistema es donde quedan almacenados los archivos XML. Esos archivos pueden ser bajados y visualizados en cualquier momento a través de esta pantalla, la siguiente imagen muestra la pantalla de repositorio del sistema.

Repositorio de Archivos

Tipo

Número inicial

Número final

Serie

Tipo CFE

CFE

0

0

Buscar

| Tipo Archivo | Fecha | Nombre del archivo | Número inicial | Número final | Serie | Tipo CFE | |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|----------------------------------|--|
| CFE | 01/04/15 14:05 | CFE00000000011410000001A | 1 | 1 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:15 | CFE00000000011410000002A | 2 | 2 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:25 | CFE00000000011410000003A | 3 | 3 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:31 | CFE00000000011410000004A | 4 | 4 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:38 | CFE00000000011410000005A | 5 | 5 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 15:01 | CFE00000000011110000001A | 1 | 1 | A | e-Factura | |
| CFE | 01/04/15 15:23 | CFE00000000011410000006A | 6 | 6 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 15:48 | CFE00000000011110000002A | 2 | 2 | A | e-Factura | |
| CFE | 01/04/15 15:50 | CFE00000000011010000001A | 1 | 1 | A | e-Ticket | |
| CFE | 01/04/15 16:14 | CFE00000000011110000003A | 3 | 3 | A | e-Factura | |

Mostrando

10

de 11 registro(s)

Primero

Atrás

Página

1

de 2

Siguiente

Última

Figura 217: Repositorio

La imagen siguiente muestra detalladamente las funciones de esta pantalla.

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|-------|----------|
| Tipo | Número inicial | Número final | Serie | Tipo CFE |
| CFE | 0 | 0 | | |
| Buscar | | | | |

Figura 218: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por tipo, números inicial y final, serie y tipo de CFE. Llenados todos los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

| Tipo Archivo | Fecha | Nombre del archivo | Número inicial | Número final | Serie | Tipo CFE | |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|----------------------------------|--|
| CFE | 01/04/15 14:05 | CFE00000000011410000001A | 1 | 1 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:15 | CFE00000000011410000002A | 2 | 2 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:25 | CFE00000000011410000003A | 3 | 3 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:31 | CFE00000000011410000004A | 4 | 4 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 14:38 | CFE00000000011410000005A | 5 | 5 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 15:01 | CFE00000000011110000001A | 1 | 1 | A | e-Factura | |
| CFE | 01/04/15 15:23 | CFE00000000011410000006A | 6 | 6 | A | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | |
| CFE | 01/04/15 15:48 | CFE00000000011110000002A | 2 | 2 | A | e-Factura | |
| CFE | 01/04/15 15:50 | CFE00000000011010000001A | 1 | 1 | A | e-Ticket | |
| CFE | 01/04/15 16:14 | CFE00000000011110000003A | 3 | 3 | A | e-Factura | |

Figura 219: Tabla

La tabla contenida en esta pantalla presenta las siguientes columnas:

“Tipo de Archivo”, donde se muestra cuál es el tipo de archivo; “Fecha”, que es la fecha de registro; “Nombre del archivo”, donde se muestra cual es el nombre del archivo; “Número Inicial” y “Número Final”, donde se muestran los números inicial y final de los archivos; “Serie”, donde están descriptas las series de los documentos y, finalmente, la columna “Tipo de CFE”, que muestra cuál tipo de CFE es ese archivo.

Para descargar el XML deseado, es necesario hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado de la columna “Tipo de Archivo”, como muestra la siguiente imagen.



Figura 220: Descarga

4.7.4 LOGS DE USUARIOS

La pantalla de logs de usuarios guarda todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema, así como también sus respectivos períodos.

La siguiente figura muestra los logs de usuario.

Logs de las acciones de los usuarios

Usuario Desde // hasta // Descripción

Buscar

| Empresa | Usuario | Fecha/Hora | Descripción |
|------------------|---------|----------------|--|
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:53 | Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente! |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:53 | Logo INVOICY EFACTURA registrado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:51 | Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:47 | Logo 2 eliminado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:47 | Login del Sistema |

Mostrando de 390 registro(s)

Primero Atrás Página de 78 Siguiente Última

Figura 221: Logs del usuario

Veremos detalladamente las funciones de esta pantalla.




Figura 222: Filtros

Esa pantalla puede ser filtrada por Usuario, Períodos Inicial y final y la Descripción del log.

Después de colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos de la tabla, en el centro de la pantalla, sean filtrados.

| Empresa | Usuario | Fecha/Hora | Descripción |
|------------------|---------|----------------|--|
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:53 | Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente! |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:53 | Logo INVOICY EFACTURA registrado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:51 | Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:47 | Logo 2 eliminado correctamente. |
| MIGRATE S. R. L. | SOPORTE | 07/05/13 16:47 | Login del Sistema |

Mostrando 5 de 390 registro(s)

Primero Atrás Página 4 de 78 Siguiente Última

Figura 223: Tabla de logs

La tabla de logs del usuario está dividida por las columnas de Empresa, que muestra la empresa en acción; Usuario, que muestra el usuario que ejecutó la acción; fecha/hora, que muestra la fecha y hora en que ocurrió la acción y la columna Descripción, que muestra la descripción de la acción del usuario.

4.7.5 ANULAR RANGO DE CFE

En InvoiCy es posible anular CFE/CFC para los estados En Digitación, Importado, Rechazado. También pueden ser anulados comprobantes que aún no hayan sido ingresados al sistema InvoiCy, evitando que estos sean utilizados. El proceso permite que sea anulado un único CFE/CFC o un rango de comprobantes.

4.7.5.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE

Se puede acceder a la pantalla de anulación de rangos de CFE a través del link “Anular rango de CFE” en el menú de configuraciones en el

encabezamiento del sistema (descrito en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 224.





Figura 224: Acceso a pantalla de Anulación

A través de esta pantalla se pueden anular rangos de comprobantes completando el formulario de la figura más adelante.



The image shows a web form titled 'Anular rango de CFE'. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio > Anular rango de CFE'. Below the title, there is a question: '¿Qué rango de CFE desea anular?'. The form contains several input fields: 'Tipo del CFE:' with a dropdown menu, 'CAE:' with a dropdown menu labeled 'Seleccione', 'Anular por:' with a dropdown menu showing 'Anulación por Rango de CFE', 'Número Inicial:' with a text input field containing '0', and 'Número Final:' with a text input field containing '0'. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Anular CFE'.

Figura 225: Anular rango de CFE

Desde esa pantalla se puede anular un rango de numeración que aún no fue registrado en Invoicy, haciendo el filtro por el tipo del CFE, su CAE correspondiente y seleccionando la opción "Anulación por Rangode CFE". Luego deberá informar en los campo número inicial e número final el rango de numeración para anular.

Si el número ya está registrado en Invoicy se puede seleccionar la opción “Buscar CFE en la base de Datos”, y hacer filtros para buscar los comprobantes que desea anular, por tipo, estado o fecha.




Figura 226: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos

4.7.5.2 Menu Inicio – Acciones

Al acceder a la pantalla de detalles del comprobante es posible realizar la anulación del mismo haciendo clic en el botón “Anular CFE”, como muestra la siguiente figura.



Figura 227: Anular en la pantalla de detalles del CFE

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 4.7.5.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

4.7.6 CONSULTA DE RUT

Desde esta opción es posible consultar un RUT en DGI, verificando sus datos como razón social, nombre comercial, domicilio, datos de contacto con la empresa y su estado de registro en DGI.



Figura 228: Menu Consulta RUT DGI

Para hacer el proceso de consulta deberá completar el campo con el numero del RUT, sin espacio o coma y haga clic en Consultar.



The image shows a form titled 'Consulta Datos RUT'. It contains a text input field labeled 'RUT' with the value '020366340012' entered. To the right of the input field is a blue button labeled 'Consultar'.

Figura 229: Consulta RUT DGI

Dejando se completará automáticamente los datos del RUT consultado.

Consulta Datos RUT

RUT

Consultar

Datos Generales del RUT

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Razón Social | Nombre Fantasia |
| MIGRATE SRL | MIGRATE SRL |
| Ciudad | Departamento |
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| Dirección | Estado actividad |
| DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE | AA - Activo |
| Fecha inicio actividad | Fecha cancelamento |
| 2012-08-17 | |

Figura 230: Retorno de Consulta de RUT

4.7.7 CERTIFICACIÓN

Se creó en Invoicy una pantalla para auxiliar a las empresas que están en la fase de Certificación. Esta fase requiere que el emisor genere notas con los datos proporcionados por la DGI y entonces suba el archivo XML al sitio de la misma.

Después de emitir el comprobante, la pantalla de Certificación puede ser accesada a través del link "Certificación" en el menú de configuraciones en el encabezado del sistema, descrito en el ítem 4.7, como muestra la Figura 231.



Figura 231: Acceso a pantalla de Certificación




Figura 232: Pantalla de Certificación

4.7.7.1 Certificación Simplificada

La pantalla de Certificación Simplificada cumplirá con la fase de “Pruebas de Simulación”, sin necesidad de cargar los XML de los comprobantes manualmente. Luego después de cumplir con los pasos de la Fase de Postulación en la DGI, deberá hacer solicitud de licencia de HOMOLOGACIÓN desde la casa principal de la empresa.

En esa pantalla están numerados los pasos necesarios para cumplir con la Certificación Simplificada. En el Paso 3 deberá seleccionar los tipos de comprobantes que ha postulado en la pantalla de DGI. Al hacer clic en

“Confirmar”, InvoiCy generará los comprobantes y el reporte diario automáticamente.

En caso de que DGI esté offline, tendrá falla en el proceso. Así, es necesario aguardar DGI volver sus servicios y hacer todos los pasos de nuevo.

Certificación Simplificada de la empresa Migrate Company

¡Información! En esa pantalla está automatizado el proceso para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” de la certificación de DGI. Antes de empezar ese proceso es necesario que ya tenga completado el formulario de la postulación en el sitio web de DGI. Recordamos también que la certificación debe ser hecha siempre con la Casa Principal de la empresa.

Para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” haga los pasos a continuación:

- 1 Antes de más nada es necesario solicitar licencia de “Homologación” en InvoiCy y limpiar la base de datos. Eso es necesario hacer en la pantalla de “Gestión de Empresas” en la opción de Licenciamiento. Caso no tenga acceso a esa opción contacte el administrador de la aplicación.
- 2 Es necesario ingresar en el [Portal eFactura de DGI](#) en Homologación > Certificación y poner un clic en el botón “Ingresar”. Eso es necesario para que DGI esté lista para recibir los comprobantes de la certificación que serán enviados por InvoiCy. Caso usted ya intentó hacer el proceso en DGI y no finalizó, recomendamos que ponga un clic en la opción “Reiniciar pruebas” en el sitio de DGI antes de poner un clic en “Ingresar”.
- 3 Seleccione los tipos de comprobantes informados en la solicitud de postulación en la DGI.
 - ☒ e-Ticket, Nota de Crédito de e-Ticket, Nota de Débito de e-Ticket, e-Factura, Nota de Crédito de e-Factura, Nota de Débito de e-Factura
 - ☐ e-Remito
 - ☐ e-Resguardo
 - ☐ e-Factura de Exportación, Nota de Crédito de e-Factura de Exportación, Nota de Débito de e-Factura de Exportación, e-Remito de Exportación
 - ☐ e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Ticket Venta Cta Ajena, e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Factura Venta Cta Ajena
 - ☐ e-Boleta de Entrada, Nota de Crédito de e-Boleta de Entrada, Nota de Débito de e-Boleta de Entrada
- 4 Haga un clic en la opción “Confirmar” para que los comprobantes solicitados y el reporte diario sean enviados para DGI cumpliendo con la fase de “Pruebas de Simulación”.

Confirmar

Figura 233: Pantalla de Certificación Simplificada.

4.7.7.2 Tradicional / Nuevo CFE

En esta pantalla es posible seleccionar uno o varios CFE y entonces generar un XML del lote para enviarlo a la DGI o eliminarlos completamente del banco de datos (útil para la finalización de la etapa de certificación o si algún CFE fue emitido con datos equivocados).



NOTA 10: Esta función debe ser utilizada con cuidado, pues los CFE eliminados de la base ya no pueden ser recuperados.

Certificación Tradicional / Nuevo CFE

Seleccione los CFE con los cuales desea trabajar

Tipo de CFE

Receptor Serie

Estado Numero 0

Período Una Semana

Buscar

| <input type="checkbox"/> | Tipo del Comprobante | Serie | Numero | Fecha | Receptor | Total | Estado |
|--|----------------------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|
| Mostrando 50 de 0 registro(s) | | | | | | | |
| Primero Atrás Página 0 de 0 Siguiente Última | | | | | | | |

Generar XML **Eliminar CFE**

Figura 234: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE.

En la figura más atrás se pueden ver varias opciones de filtro (activadas automáticamente a través del botón “Buscar”), una tabla mostrando los CFE de la base de datos donde es posible seleccionar los comprobantes con los cuales se desea trabajar y botones para generar un XML del lote para enviarlo a la DGI (botón “Generar XML”) y para eliminar los comprobantes seleccionados del banco de datos (botón “Eliminar CFE”).

4.8 MÓDULO INVOICY WEB

El módulo InvoiCy Web es responsable de exponer en una pantalla los comprobantes emitidos por la empresa para que sea posible hacer las consultas externas.

InvoiCy Web se puede instalar localmente o incluso fuera de la infraestructura de la empresa, dependiendo de cómo se configure.


La pantalla Inicial del módulo se compone de una pantalla central para la inserción de datos de consulta de comprobantes y una parte superior derecha para login (permitida solamente a los usuarios con acceso habilitado).



The screenshot shows the initial screen of the Invoicy application. At the top, there is a header with the 'Migrate Invoicy' logo on the left and a 'Login' button on the right. The main content area is titled 'Consultas' and contains three tabs: 'Consultas', 'e-Ticket', and 'Otros CFE'. The 'Consultas' tab is active, displaying a form with the following fields: 'RUT Emisor', 'Serie', 'Número' (with a value of 0), 'Valor Total' (with a value of 0,00), and 'Código de Seguridad' (with a question mark icon). Below these fields is a blue 'Buscar' button. At the bottom of the form, there is a QR code and a blue button labeled 'Consulta CFE via QRCode'.

Figura 235: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Si se ingresan los datos correctamente, se exhibirán los resultados con la visualización de los datos principales del comprobante consultado, exhibiendo también las opciones: bajar el XML Entre Empresas, visualizar la representación impresa y también hacer una nueva consulta.



The screenshot shows the result of a CFE consultation. The header is the same as in Figure 235. The main content area is titled 'Comprobante Fiscal Electronico' and displays a table with the following data:

| RUT del Emisor | Tipo del CFE | Serie | Número |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 217034380016 | e-Factura | A | 27 |
| RUT Receptor | Receptor | Medio de Pago | Fecha de Emisión |
| 214092850017 | Juan Pérez | Contado | 12/12/2014 |
| Monto No Gravado | Monto Neto IVA en Tasa Básica | Tasa Básica de IVA | |
| 4.200,00 | 1.377.049,18 | 22,00 | |
| Importe de IVA en Tasa Básica | Monto Neto IVA en Tasa Mínima | Tasa Mínima de IVA | |
| 302.950,82 | 3.600,00 | 10,00 | |
| Importe de IVA en Tasa Mínima | | Total a pagar | |
| 360,00 | | 1.688.160,00 | |

Below the table, there is a 'Nova Consulta' button on the left and two buttons on the right: 'XML Entre Empresas' (with a download icon) and 'Representación Impresa' (with a printer icon).

Figura 236: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial

4.9 Login no InvoiCy Web

Después del login estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes de InvoiCy Web. Así, la pantalla estará dividida en los siguientes menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen.



Figura 237: Menu del InvoiCy Web

En el menu “Inicio”, se podrán visualizar todos los comprobantes ya sincronizados, con los mismos filtros existentes en el módulo InvoiCy.

| Comprobantes fiscales | | | | | | Usted filtró por: Una semana | |
|--|--------|-------|-----------|-------|------------|------------------------------|----------|
| Tipo | Número | Fecha | Situación | | | | |
| <input type="checkbox"/> e-Ticket <input type="checkbox"/> e-Factura <input type="checkbox"/> e-Remito | | | | Fecha | Receptor | Total | Estado |
| | | | | 2014 | Juan Pérez | 1.688.160,00 | Generado |
| | | | | 2014 | Juan Pérez | 1.688.160,00 | Generado |
| | | | | | | Acciones | |

Figura 238: Pantalla de Inicio del InvoiCy Web

En el menú “Importar XML”, se puede hacer la importación de los archivos entre empresas. Con todo, para que esto sea hecho, es necesario que la empresa receptora del XML esté registrada en ese ambiente, o sea, el campo <DocRecep> del XML deberá ser igual al campo RUT, que podrá visualizar en la opción “Mis datos”.

Inicio > Datos de la Sucursal

Datos de la Sucursal

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Codigo de la Sucursal | 0 | Codigo de la Sucursal en Invoicy Web | 2 |
| RUT | 217034380016 | Codigo de sucursal registrado en DGI | 2 |
| Nombre Comercial | MIGRATE SRL S2 | Nombre de la Sucursal | MIGRATE SRL S2 |
| Domicilio Fiscal | Av. Prueba | Departamento | Montevideo |
| Ciudad | Montevideo | Teléfono | 5535354830 |
| Segundo Teléfono | 5535354800 | E-mail Responsable | ricardosilva@migrate.com.br |
| Límite para aviso de CAE | 30 | | |

Figura 239: Mis datos – Invoicy Modulo Web

En el menú “Consultar CFE”, se podrán aplicar filtros avanzados para la búsqueda de comprobantes.

En el menú “Informe de Volumen”, se posibilita la generación del informe con la cantidad de comprobantes importados en Invoicy Web. Así, se pueden hacer filtros por año, mes y también por empresa desde la que fue importado el comprobante.

Cuando no se desee generar el Excel, haga clic en el ícono

Total

2



, al lado del Total donde podrá ver la cantidad de comprobantes importados.

Inicio > Informe de Volumen

Informe de Volumen


Año: 2014 Mes: Noviembre Empresa: MIGRATE L

[Consultar](#) [Exportar para Excel](#)

Cantidad de Comprobantes

Noviembre/2014

RUT: 217034380016

Sucursal: 3 Razón social: MIGRATE L Total: 2 

Cantidad de Comprobantes

| Tipo | Cantidad |
|--------------|----------|
| e-Ticket | 1 |
| e-Factura | 1 |
| Total | 2 |

Figura 240: Informe de Volumen

A través del menú superior derecho, se podrán ver las empresas que están registradas en InvoiCy Web, de forma que haciendo clic en “Mis Datos”, se mostrarán los datos de la empresa (al igual que en InvoiCy).




Figura 241: Selección de empresa – InvoiCy Modulo Web

Migrate S.R.L.

World Trade Center

Av. Luis A. de Herrera, 1248 Torre III, piso 4

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

www.invoicy.com.uy

www.migrate.com.uy