

Q

IMAPを使用してiPhone,iPod touchにメールの設定をしたい

A

ここでは、次のソフトウェアを例に説明します。
iPhone OS 4.3

Check!

ユーザーアカウントは加入者サポートで登録してから設定してください。
間違いメールを防ぐためにも、加入者サポートで登録したメールアドレスを正しく設定していただきますようお願いいたします。
当社では迷惑メール対策の一環として、送信メールサーバの設定はメール認証/メール暗号化機能 (Port465) を設定することを推奨しております。このページでは、メール認証/メール暗号化機能 (Port465) の設定方法を説明します。
複数端末で同じメールアドレスを受信する場合は、全てIMAPで設定するか、それぞれのメールソフトで「サーバーにメッセージのコピーを置く」設定を行ってください。

step 1 アカウント設定画面を開きます。

- 1
- 「設定」をタップしてください。
- 2
- 「メール/連絡先/カレンダー」をタップしてください。
- 3
- 「アカウントを追加…」をタップしてください。
- 4
- 「その他」をタップしてください。
- 5
- 「メールアカウントを追加」をタップしてください。



step 2

アカウント情報を入力します。

- 1
- 「名前」「アドレス」「パスワード」「説明」を入力してください。

名前:	メールを送るときに表示させたい名前 例) ホーム太郎
アドレス:	加入者サポートで追加したメールアドレス 例) hometaro@tcn-catv.ne.jp
パスワード:	上記のメールアドレスのパスワード
説明:	アカウントの説明(任意)

- 2
- 「次へ」をタップしてください。



step 3

受信サーバの設定をします。

- 1
- 「IMAP」を選択してください。
- 2
- 「受信メールサーバ」の枠内をタップしてください。
- 3
- 「ホスト名」「ユーザ名」「パスワード」を入力してください。

ホスト名:	imap.tcn-catv.ne.jp
ユーザ名:	加入者サポートで追加したメールアドレス 例) hometaro@tcn-catv.ne.jp
パスワード:	上記のメールアドレスのパスワード



step 4

「送信メールサーバ」を入力します。

- 1
- 画面をスライドし、「送信メールサーバ」の枠内をタップしてください。
- 2
- 「ホスト名」「ユーザ名」「パスワード」を入力してください。
- 3
- 「保存」をタップしてください。
- 4
- 「SSLで接続できません」と表示されますので「はい」をタップしてください。
- 5
- 「保存」をタップしてください。



step 5

送信サーバのSSLの設定を変更します。

- 1
- 「メール/連絡先/カレンダー」から、追加したアカウント名をタップしてください。
- 2
- 「送信メールサーバ」の項目をタップしてください。
- 3
- 「プライマリサーバ」をタップしてください。
- 4
- 「SSLを使用」の項目をスライドし「オフ」から「オン」に変更してください。
- 5
- 「サーバポート」をタップし、ポート番号を「465」に変更してください。
- 6
- 「SSL」および「サーバポート」が変更したことを確認し、「完了」をタップしてください。



Check!

※以下のようなエラーが表示された場合は、入力または設定内容に誤りがある可能性がございますので、上記までの設定を再度ご確認ください。



step 6

設定が正常に行えたか確認します。

- 1
- iPhoneのホーム画面に戻り、「メール」をタップします。
- 2
- 「メールボックス」に追加したアカウントが表示されていれば設定完了となります。

